

zstack-cli命令 使用手册

产品版本 : ZStack 3.3.0

文档版本 : V3.3.0

版权声明

版权所有©上海云轴信息科技有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标说明

ZStack商标和其他云轴商标均为上海云轴信息科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受上海云轴公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，上海云轴公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

版权声明.....	1
1 引言.....	1
2 系统架构.....	15
2.1 ZStack功能架构.....	15
2.2 ZStack资源结构.....	17
3 命令行工具.....	21
3.1 概览.....	21
3.2 用法.....	21
4 查询.....	26
4.1 概览.....	26
4.2 架构 (Architect)	26
4.3 示例.....	32
5 云资源池.....	34
5.1 云主机.....	34
5.1.1 概览.....	34
5.1.2 清单.....	34
5.1.3 操作 (Operations)	44
5.1.3.1 创建云主机 (CreateVmInstance)	44
5.1.3.2 删除云主机 (DestroyVmInstance)	50
5.1.3.3 恢复已删除云主机 (RecoverVmInstance)	50
5.1.3.4 彻底删除云主机 (ExpungeVmInstance)	51
5.1.3.5 查询云主机 (QueryVmInstance)	52
5.1.3.6 启动云主机 (StartVmInstance)	52
5.1.3.7 停止云主机 (StopVmInstance)	53
5.1.3.8 重启云主机 (RebootVmInstance)	54
5.1.3.9 暂停云主机 (PauseVmInstance)	55
5.1.3.10 恢复暂停的云主机 (ResumeVmInstance)	55
5.1.3.11 重置云主机 (ReimageVmInstance)	56
5.1.3.12 热迁移云主机 (MigrateVm)	57
5.1.3.13 获取可热迁移的物理主机列表 (GetVmMigrationCandidateHosts)	57
5.1.3.14 获取创建云主机时可选择的主存储(GetCandidatePrimaryStoragesForCreatingVm).....	58
5.1.3.15 获取云主机可加载ISO列表 (GetCandidateIsoForAttachingVm)	59
5.1.3.16 获取ISO可加载云主机列表 (GetCandidateVmForAttachingIso)	60
5.1.3.17 加载ISO到云主机 (AttachIsoToVmInstance)	60
5.1.3.18 卸载云主机上的ISO (DetachIsoFromVmInstance)	61
5.1.3.19 获取云主机可加载云盘列表 (GetVmAttachableDataVolume)	62
5.1.3.20 获取云主机可加载L3网络列表 (GetVmAttachableL3Network)	63
5.1.3.21 加载L3网络到云主机 (AttachL3NetworkToVm)	63
5.1.3.22 从云主机卸载网络 (DetachL3NetworkFromVm)	64
5.1.3.23 查询云主机网卡 (QueryVmNic)	65
5.1.3.24 设置云主机网卡限速 (SetNicQoS)	65
5.1.3.25 获取云主机网卡限速 (GetNicQoS)	66
5.1.3.26 取消云主机网卡限速 (DeleteNicQoS)	67

5.1.3.27 获取镜像和L3依赖 (GetInterdependentL3NetworksImages)	67
5.1.3.28 设置云主机SSH Key (SetVmSshKey)	68
5.1.3.29 获取云主机SSH Key (GetVmSshKey)	69
5.1.3.30 删除云主机SSH Key (DeleteVmSshKey)	70
5.1.3.31 变更云主机密码 (ChangeVmPassword)	70
5.1.3.32 设置云主机控制台密码 (SetVmConsolePassword)	71
5.1.3.33 获取云主机控制台密码 (GetVmConsolePassword)	72
5.1.3.34 删除云主机控制台密码 (DeleteVmConsolePassword)	72
5.1.3.35 获取云主机控制台地址和访问协议 (GetVmConsoleAddress)	73
5.1.3.36 设置云主机Hostname (SetVmHostname)	74
5.1.3.37 获取云主机Hostname (GetVmHostname)	74
5.1.3.38 删除云主机Hostname (DeleteVmHostname)	75
5.1.3.39 获得云主机启动设备列表 (GetVmBootOrder)	76
5.1.3.40 指定云主机启动设备 (SetVmBootOrder)	76
5.1.3.41 获取目的地列表 (GetCandidateZonesClustersHostsForCreatingVm)	77
5.1.3.42 获取VM启动目的地列表 (GetVmStartingCandidateClustersHosts)	78
5.1.3.43 指定云主机IP (SetVmStaticIp)	79
5.1.3.44 删除云主机指定IP (DeleteVmStaticIp)	80
5.1.3.45 获取云主机能力 (GetVmCapabilities)	81
5.1.3.46 更新云主机信息 (UpdateVmInstance)	82
5.1.3.47 克隆云主机到指定物理主机上 (CloneVmInstance)	84
5.1.3.48 设置云主机高可用级别 (SetVmInstanceHaLevel)	85
5.1.3.49 获取云主机高可用级别 (GetVmInstanceHaLevel)	86
5.1.3.50 取消云主机高可用 (DeleteVmInstanceHaLevel)	86
5.1.3.51 获取云主机Qga (GetVmQga)	87
5.1.3.52 设置云主机Qga (SetVmQga)	88
5.1.3.53 修改云主机根云盘 (ChangeVmImage)	88
5.1.3.54 获取候选镜像列表 (GetImageCandidatesForVmToChange)	89
5.1.3.55 更新云主机mac地址 (UpdateVmNicMac)	90
5.1.3.56 设置云主机防IP欺骗启用状态 (SetVmCleanTraffic)	91
5.1.3.57 为云主机创建CDROM(CreateVmCdRom).....	91
5.1.3.58 删除CDROM(DeleteVmCdRom).....	92
5.1.3.59 修改CDROM(UpdateVmCdRom).....	93
5.1.3.60 设置云主机默认CDROM(SetVmInstanceDefaultCdRom).....	93
5.1.3.61 查询CDROM清单(QueryVmCdRom).....	94
5.1.4 标签 (Tags)	94
5.2 云盘.....	95
5.2.1 概览.....	95
5.2.2 清单.....	96
5.2.3 操作 (Operations)	99
5.2.3.1 创建云盘 (CreateDataVolume)	99
5.2.3.2 删除云盘 (DeleteDataVolume)	100
5.2.3.3 彻底删除云盘 (ExpungeDataVolume)	101
5.2.3.4 恢复云盘 (RecoverDataVolume)	102
5.2.3.5 开启或关闭云盘 (ChangeVolumeState)	102
5.2.3.6 从镜像创建云盘 (CreateDataVolumeFromVolumeTemplate)	103
5.2.3.7 从快照创建云盘 (CreateDataVolumeFromVolumeSnapshot)	104
5.2.3.8 获取云盘清单 (QueryVolume)	105
5.2.3.9 获取云盘格式 (GetVolumeFormat)	105
5.2.3.10 获取云盘支持的类型的能力 (GetVolumeCapabilities)	106

5.2.3.11	同步云盘大小 (SyncVolumeSize)	107
5.2.3.12	扩展根云盘 (ResizeRootVolume)	108
5.2.3.13	扩展数据云盘 (ResizeDataVolume)	108
5.2.3.14	修改云盘属性 (UpdateVolume)	109
5.2.3.15	设置云盘限速 (SetVolumeQoS)	110
5.2.3.16	获取云盘限速 (GetVolumeQoS)	111
5.2.3.17	取消云盘网卡限速 (DeleteVolumeQoS)	112
5.2.3.18	获取云盘是否能被加载 (GetDataVolumeAttachableVm)	113
5.2.3.19	挂载云盘到云主机上 (AttachDataVolumeToVm)	113
5.2.3.20	从云主机上卸载云盘 (DetachDataVolumeFromVm)	114
5.2.3.21	从云盘创建快照 (CreateVolumeSnapshot)	115
5.2.3.22	查询云盘快照 (QueryVolumeSnapshot)	115
5.2.3.23	查询快照树 (QueryVolumeSnapshotTree)	116
5.2.3.24	更新云盘快照信息 (UpdateVolumeSnapshot)	116
5.2.3.25	删除云盘快照 (DeleteVolumeSnapshot)	117
5.2.3.26	将云盘回滚至指定快照 (RevertVolumeFromSnapshot)	118
5.2.4	标签 (Tags)	118
5.3	镜像	118
5.3.1	概览	118
5.3.2	清单	120
5.3.3	操作 (Operations)	125
5.3.3.1	添加镜像 (AddImage)	125
5.3.3.2	删除镜像 (DeleteImage)	126
5.3.3.3	彻底删除镜像 (ExpungeImage)	127
5.3.3.4	查询镜像 (QueryImage)	128
5.3.3.5	恢复镜像 (RecoverImage)	128
5.3.3.6	修改镜像状态 (ChangeImageState)	129
5.3.3.7	更新镜像信息 (UpdateImage)	130
5.3.3.8	刷新镜像大小信息 (SyncImageSize)	131
5.3.3.9	获取镜像服务器候选 (GetCandidateBackupStorageForCreatingImage)	132
5.3.3.10	从根云盘创建根云盘镜像 (CreateRootVolumeTemplateFromRootVolume)	132
5.3.3.11	创建根云盘镜像 (CreateRootVolumeTemplateFromVolumeSnapshot)	134
5.3.3.12	从云盘创建数据云盘镜像 (CreateDataVolumeTemplateFromVolume)	135
5.3.3.13	获取镜像Qga (GetImageQga)	136
5.3.3.14	设置镜像Qga (SetImageQga)	136
5.3.4	标签 (Tags)	137
5.4	亲和组	137
5.4.1	概览	137
5.4.2	清单	138
5.4.3	操作 (Operations)	140
5.4.3.1	创建亲和组 (CreateAffinityGroup)	140
5.4.3.2	删除亲和组 (DeleteAffinityGroup)	141
5.4.3.3	查询亲和组 (QueryAffinityGroup)	141
5.4.3.4	更新亲和组 (UpdateAffinityGroup)	142
5.4.3.5	添加云主机到亲和组 (AddVmToAffinityGroup)	142
5.4.3.6	从亲和组移除云主机 (RemoveVmFromAffinityGroup)	143
5.4.3.7	改变亲和组的使用状态(ChangeAffinityGroupState)	143
5.4.4	标签 (Tags)	144

5.5 计算规格	144
5.5.1 概览	144
5.5.2 清单	144
5.5.3 操作 (Operations)	148
5.5.3.1 创建云主机规格 (CreateInstanceOffering)	148
5.5.3.2 删除云主机规格 (DeleteInstanceOffering)	149
5.5.3.3 查询云主机规格 (QueryInstanceOffering)	150
5.5.3.4 更改云主机规格 (ChangeInstanceOffering)	150
5.5.3.5 更新云主机规格 (UpdateInstanceOffering)	151
5.5.3.6 更改云主机规格的启用状态 (ChangeInstanceOfferingState)	152
5.5.4 标签 (Tags)	152
5.6 云盘规格	153
5.6.1 概览	153
5.6.2 清单	154
5.6.3 操作 (Operations)	155
5.6.3.1 创建云盘规格 (CreateDiskOffering)	155
5.6.3.2 删除云盘规格 (DeleteDiskOffering)	156
5.6.3.3 查询云盘规格 (QueryDiskOffering)	157
5.6.3.4 更改云盘规格的启用状态 (ChangeDiskOfferingState)	157
5.6.3.5 更新云盘规格 (UpdateDiskOffering)	158
5.6.4 标签 (Tags)	159
6 硬件资源	161
6.1 区域	161
6.1.1 概览	161
6.1.2 清单	161
6.1.3 操作 (Operations)	163
6.1.3.1 创建区域 (CreateZone)	163
6.1.3.2 删除区域 (DeleteZone)	164
6.1.3.3 查询区域 (QueryZone)	164
6.1.3.4 更新区域 (UpdateZone)	165
6.1.3.5 更改区域的可用状态 (ChangeZoneState)	166
6.1.4 标签 (Tags)	166
6.2 集群	167
6.2.1 概览	167
6.2.2 清单	169
6.2.3 操作 (Operations)	171
6.2.3.1 创建一个集群 (CreateCluster)	171
6.2.3.2 删除一个集群 (DeleteCluster)	172
6.2.3.3 查询集群 (QueryCluster)	173
6.2.3.4 更新集群 (UpdateCluster)	173
6.2.3.5 改变一个集群的可用状态 (ChangeClusterState)	174
6.2.3.6 升级集群内物理主机的操作系统(UpdateClusterOS)	175
6.2.4 标签 (Tags)	175
6.3 物理机	176
6.3.1 概览	176
6.3.2 清单	177
6.3.3 操作 (Operations)	182
6.3.3.1 查询物理主机 (QueryHost)	182
6.3.3.2 更新物理主机信息 (UpdateHost)	183
6.3.3.3 更新物理主机启用状态 (ChangeHostState)	183

6.3.3.4 重连物理主机 (ReconnectHost)	184
6.3.3.5 删除物理主机 (DeleteHost)	185
6.3.3.6 获取物理主机分配策略 (GetHostAllocatorStrategies)	185
6.3.3.7 获取云主机虚拟化技术类型 (GetHypervisorTypes)	186
6.3.3.8 更新KVM主机信息 (UpdateKVMHost)	187
6.3.3.9 添加KVM主机 (AddKVMHost)	187
6.3.3.10 KVM运行Shell命令 (KvmRunShell)	188
6.3.3.11 通过文件导入方式添加物理机(AddKVMHostFromConfigFile).....	189
6.3.3.12 添加物理机文件语法检查(CheckKVMHostConfigFile).....	190
6.3.4 标签 (Tags)	190
6.4 主存储.....	193
6.4.1 概览.....	193
6.4.2 清单.....	194
6.4.3 操作 (Operations)	205
6.4.3.1 删除主存储 (DeletePrimaryStorage)	205
6.4.3.2 查询主存储 (QueryPrimaryStorage)	206
6.4.3.3 向集群加载主存储 (AttachPrimaryStorageToCluster)	206
6.4.3.4 从集群卸载主存储 (DetachPrimaryStorageFromCluster)	207
6.4.3.5 重连主存储 (ReconnectPrimaryStorage)	208
6.4.3.6 获取主存储容量 (GetPrimaryStorageCapacity)	208
6.4.3.7 刷新主存储容量 (SyncPrimaryStorageCapacity)	209
6.4.3.8 更改主存储状态 (ChangePrimaryStorageState)	210
6.4.3.9 更新主存储信息 (UpdatePrimaryStorage)	211
6.4.3.10 清除主存储镜像缓存 (CleanUpImageCacheOnPrimaryStorage)	211
6.4.3.11 获取主存储分配策略清单 (GetPrimaryStorageAllocatorStrategies)	212
6.4.3.12 获取主存储类型列表 (GetPrimaryStorageTypes)	213
6.4.3.13 获取候选列表 (GetPrimaryStorageCandidatesForVolumeMigration)	214
6.4.3.14 跨主存储迁移云盘 (PrimaryStorageMigrateVolume)	214
6.4.3.15 跨主存储迁移云主机 (PrimaryStorageMigrateVm)	215
6.4.3.16 获取跨主存储迁移云主机候选主存储列表 (GetPrimaryStorageCandidatesForVmMigration)	216
6.4.3.17 本地存储.....	216
6.4.3.17.1 添加本地存储为主存储 (AddLocalPrimaryStorage)	216
6.4.3.17.2 查询本地存储资源引用 (QueryLocalStorageResourceRef)	217
6.4.3.17.3 迁移本地存储上存放的云盘 (LocalStorageMigrateVolume)	218
6.4.3.17.4 获取主机本地存储容量 (GetLocalStorageHostDiskCapacity)	218
6.4.3.17.5 获取迁移物理主机 (LocalStorageGetVolumeMigratableHosts)	219
6.4.3.18 NFS主存储.....	220
6.4.3.18.1 添加NFS主存储 (AddNfsPrimaryStorage)	220
6.4.3.19 Shared Mount Point主存储.....	221
6.4.3.19.1 添加SMP主存储 (AddSharedMountPointPrimaryStorage)	221
6.4.3.20 Ceph主存储.....	222
6.4.3.20.1 添加Ceph主存储 (AddCephPrimaryStorage)	222
6.4.3.20.2 查询Ceph主存储 (QueryCephPrimaryStorage)	223
6.4.3.20.3 为Ceph主存储添加mon节点 (AddMonToCephPrimaryStorage)	224
6.4.3.20.4 删除mon节点 (RemoveMonFromCephPrimaryStorage)	224
6.4.3.20.5 更新Ceph主存储mon节点 (UpdateCephPrimaryStorageMon)	225
6.4.3.20.6 添加Ceph主存储池 (AddCephPrimaryStoragePool)	226
6.4.3.20.7 删除Ceph主存储池 (DeleteCephPrimaryStoragePool)	227
6.4.3.20.8 查询Ceph主存储池 (QueryCephPrimaryStoragePool)	227

6.4.3.20.9 更新Ceph主存储池 (UpdateCephPrimaryStoragePool)	228
6.4.3.21 Shared Block主存储.....	228
6.4.3.21.1 添加Shared Block主存储(AddSharedBlockGroupPrimaryStorage).....	228
6.4.3.21.2 查询Shared Block连接状态(QuerySharedBlockGroupPrimaryStorageHostRef).....	230
6.4.3.21.3 查询Shared Block主存储(QuerySharedBlockGroupPrimaryStorage).....	230
6.4.3.21.4 添加LUN到Shared Block主存储(AddSharedBlockToSharedBlockGroup).....	231
6.4.3.21.5 获取共享块设备候选清单(GetSharedBlockCandidate).....	231
6.4.3.21.6 刷新共享块设备容量(RefreshSharedblockDeviceCapacity).....	232
6.4.3.21.7 查询共享块设备(QuerySharedBlock).....	233
6.4.4 标签 (Tags)	233
6.5 镜像服务器.....	233
6.5.1 概览.....	233
6.5.2 清单.....	236
6.5.3 操作 (Operations)	239
6.5.3.1 删除镜像服务器 (DeleteBackupStorage)	239
6.5.3.2 查询镜像服务器 (QueryBackupStorage)	240
6.5.3.3 重连镜像服务器 (ReconnectBackupStorage)	240
6.5.3.4 更改镜像服务器可用状态 (ChangeBackupStorageState)	241
6.5.3.5 获取镜像服务器存储容量 (GetBackupStorageCapacity)	242
6.5.3.6 获取镜像服务器类型列表 (GetBackupStorageTypes)	242
6.5.3.7 更新镜像服务器信息 (UpdateBackupStorage)	243
6.5.3.8 从镜像服务器导出镜像 (ExportImageFromBackupStorage)	244
6.5.3.9 删除导出镜像 (DeleteExportedImageFromBackupStorage)	245
6.5.3.10 挂载镜像服务器至区域 (AttachBackupStorageToZone)	245
6.5.3.11 从区域中卸载已挂载镜像服务器 (DetachBackupStorageFromZone)	246
6.5.3.12 跨镜像服务器迁移镜像 (BackupStorageMigrateImage)	247
6.5.3.13 获取候选列表 (GetBackupStorageCandidatesForImageMigration)	248
6.5.3.14 镜像仓库.....	248
6.5.3.14.1 添加镜像仓库服务器 (AddImageStoreBackupStorage)	248
6.5.3.14.2 查询镜像服务器 (QueryBackupStorage)	250
6.5.3.14.3 更新镜像仓库服务器信息 (UpdateImageStoreBackupStorage)	250
6.5.3.14.4 重连镜像仓库服务器 (ReconnectImageStoreBackupStorage)	251
6.5.3.14.5 从镜像仓库回收磁盘空间 (ReclaimSpaceFromImageStore)	252
6.5.3.15 Ceph镜像服务器.....	252
6.5.3.15.1 添加Ceph镜像服务器 (AddCephBackupStorage)	252
6.5.3.15.2 查询Ceph镜像服务器 (QueryCephBackupStorage)	253
6.5.3.15.3 更新Ceph镜像服务器mon节点 (UpdateCephBackupStorageMon)	254
6.5.3.15.4 为Ceph镜像服务器添加mon节点 (AddMonToCephBackupStorage)	255
6.5.3.15.5 Ceph镜像服务器删除mon (RemoveMonFromCephBackupStorage)	255
6.5.4 标签 (Tags)	256
6.6 SAN存储.....	256
6.6.1 清单.....	256
6.6.2 操作.....	267
6.6.2.1 查询SCSI Lun(QueryScsiLun).....	267
6.6.2.2 iSCSI服务器.....	267
6.6.2.2.1 添加iSCSI服务器(AddIscsiServer).....	267
6.6.2.2.2 删除iSCSI服务器(DeleteIscsiServer).....	268
6.6.2.2.3 查询iSCSI服务器(QueryIscsiServer).....	269

6.6.2.2.4 刷新iSCSI服务器(RefreshIscsiServer).....	269
6.6.2.2.5 更新iSCSI服务器配置(UpdateIscsiServer).....	270
6.6.2.2.6 将iSCSI服务器加载到集群(AttachIscsiServerToCluster).....	271
6.6.2.2.7 将iSCSI服务器从集群卸载(DetachIscsiServerFromCluster).....	271
6.6.2.2.8 查询iSCSI磁盘(QueryIscsiLun).....	272
6.6.2.3 FC存储.....	272
6.6.2.3.1 查询FC SAN存储(QueryFiberChannelStorage).....	272
6.6.2.3.2 刷新FC SAN存储(RefreshFiberChannelStorage).....	273
6.6.2.3.3 更新SCSI LUN配置(UpdateScsiLun).....	273
6.6.2.3.4 将SCSI LUN加载到云主机(AttachScsiLunToVmInstance).....	274
6.6.2.3.5 将SCSI LUN从云主机卸载(DetachScsiLunFromVmInstance).....	275
6.6.2.3.6 检查SCSI Lun与集群连接关系(CheckScsiLunClusterStatus).....	275
6.6.2.3.7 获取云主机可以加载的SCSI Lun(GetScsiLunCandidatesForAttachingVm).....	276
6.6.3 标签.....	276
7 网络资源.....	277
7.1 二层网络.....	277
7.1.1 概览.....	277
7.1.2 清单.....	279
7.1.3 操作 (Operations)	286
7.1.3.1 创建VXLAN网络池 (CreateL2VxlanNetworkPool)	286
7.1.3.2 查询VXLAN网络池 (QueryL2VxlanNetworkPool)	287
7.1.3.3 创建VXLAN网络 (CreateL2VxlanNetwork)	288
7.1.3.4 查询VXLAN网络 (QueryL2VxlanNetwork)	289
7.1.3.5 创建普通二层网络 (CreateL2NoVlanNetwork)	289
7.1.3.6 创建二层VLAN网络 (CreateL2VlanNetwork)	290
7.1.3.7 查询二层VLAN网络 (QueryL2VlanNetwork)	291
7.1.3.8 删除二层网络 (DeleteL2Network)	292
7.1.3.9 查询二层网络 (QueryL2Network)	292
7.1.3.10 更新二层网络 (UpdateL2Network)	293
7.1.3.11 获取二层网络类型 (GetL2NetworkTypes)	294
7.1.3.12 挂载二层网络到集群 (AttachL2NetworkToCluster)	294
7.1.3.13 从集群上卸载二层网络 (DetachL2NetworkFromCluster)	295
7.1.3.14 创建Vni Range (CreateVniRange)	296
7.1.3.15 查询Vni Range (QueryVniRange)	297
7.1.3.16 删除Vni Range (DeleteVniRange)	297
7.1.3.17 修改Vni Range(UpdateVniRange).....	298
7.1.4 标签 (Tags)	298
7.2 三层网络.....	298
7.2.1 概览.....	298
7.2.2 清单.....	301
7.2.3 操作 (Operations)	305
7.2.3.1 创建三层网络 (CreateL3Network)	305
7.2.3.2 删除三层网络 (DeleteL3Network)	306
7.2.3.3 查询三层网络 (QueryL3Network)	307
7.2.3.4 更新三层网络 (UpdateL3Network)	308
7.2.3.5 获取三层网络类型 (GetL3NetworkTypes)	309
7.2.3.6 改变三层网络状态 (ChangeL3NetworkState)	309
7.2.3.7 获取网络DHCP服务所用地址 (GetL3NetworkDhcpIpAddress)	310
7.2.3.8 从三层网络移除DNS (RemoveDnsFromL3Network)	311

7.2.3.9 向三层网络添加DNS (AddDnsToL3Network)	311
7.2.3.10 向三层网络添加主机路由 (AddHostRouteToL3Network)	312
7.2.3.11 从三层网络移除主机路由 (RemoveHostRouteFromL3Network)	313
7.2.3.12 获取空闲IP (GetFreelp)	313
7.2.3.13 检查IP可用性 (CheckIpAvailability)	314
7.2.3.14 获取IP网络地址容量 (GetIpAddressCapacity)	315
7.2.3.15 添加IP地址范围 (AddIpRange)	316
7.2.3.16 删除IP地址范围 (DeletelpRange)	317
7.2.3.17 查询IP地址范围 (QueryIpRange)	318
7.2.3.18 更新IP地址范围 (UpdatelpRange)	318
7.2.3.19 通过网络CIDR添加IP地址范围 (AddIpRangeByNetworkCidr)	319
7.2.3.20 获取三层网络Mtu值(GetL3NetworkMtu).....	320
7.2.3.21 设置三层网络Mtu值(SetL3NetworkMtu).....	321
7.2.3.22 获取三层网络上路由器的接口地址 (GetL3NetworkRouterInterfacelp)	321
7.2.3.23 设置三层网络路由器接口IP(SetL3NetworkRouterInterfacelp).....	322
7.2.3.24 添加IPv6地址范围(AddIpv6Range).....	323
7.2.3.25 通过网络CIDR添加IPv6地址范围(AddIpv6RangeByNetworkCidr).....	324
7.2.3.26 查询IP地址(QueryIpAddress).....	325
7.2.4 标签 (Tags)	325
7.3 路由资源.....	326
7.3.1 概览.....	326
7.3.2 清单.....	328
7.3.3 操作 (Operations)	331
7.3.3.1 查询云路由 (QueryVirtualRouterVm)	331
7.3.3.2 重连云路由 (ReconnectVirtualRouter)	332
7.3.3.3 创建云路由规格 (CreateVirtualRouterOffering)	332
7.3.3.4 查询云路由规格 (QueryVirtualRouterOffering)	334
7.3.3.5 更新云路由规格 (UpdateVirtualRouterOffering)	334
7.3.3.6 查询云路由设备 (QueryApplianceVm)	335
7.3.3.7 获取云路由可加载外部网络 (GetAttachablePublicL3ForVRouter)	336
7.3.3.8 云路由路由表.....	337
7.3.3.8.1 创建云路由路由表 (CreateVRouterRouteTable)	337
7.3.3.8.2 删除云路由路由表 (DeleteVRouterRouteTable)	337
7.3.3.8.3 查询云路由路由表 (QueryVRouterRouteTable)	338
7.3.3.8.4 获取路由器实时路由表 (GetVRouterRouteTable)	339
7.3.3.8.5 添加云路由路由条目 (AddVRouterRouteEntry)	339
7.3.3.8.6 删除云路由路由条目 (DeleteVRouterRouteEntry)	340
7.3.3.8.7 查询云路由路由条目 (QueryVRouterRouteEntry)	341
7.3.3.8.8 绑定路由表到云路由设备 (AttachVRouterRouteTableToVRouter)	342
7.3.3.8.9 解绑云路由路由表 (DetachVRouterRouteTableFromVRouter)	342
7.3.3.8.10 查询绑定关系 (QueryVirtualRouterVRouterRouteTableRef)	343
7.3.4 标签 (Tags)	343
7.4 VPC网络.....	344
7.4.1 概览.....	344
7.4.2 清单.....	346
7.4.3 操作 (Operations)	349
7.4.3.1 创建VPC云路由 (CreateVpcVRouter)	349
7.4.3.2 查询VPC云路由 (QueryVpcRouter)	350
7.4.3.3 获取VPC云路由可加载的三层网络 (GetAttachableVpcL3Network)	352
7.4.3.4 获取实时流量状态 (GetVpcVRouterDistributedRoutingConnections)	353

7.4.3.5 获取分布式路由是否打开 (GetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled) ...	354
7.4.3.6 设置分布式路由开关 (SetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled)	354
7.4.3.7 向VPC云路由添加DNS (AddDnsToVpcRouter)	355
7.4.3.8 从VPC云路由移除DNS (RemoveDnsFromVpcRouter)	356
7.4.4 标签 (Tags)	356
8 网络服务.....	357
8.1 概览.....	357
8.1.1 安全组.....	359
8.1.2 虚拟IP.....	361
8.1.3 弹性IP.....	363
8.1.4 端口转发.....	364
8.1.5 负载均衡.....	366
8.1.6 IPsec隧道.....	366
8.2 清单.....	368
8.2.1 安全组清单.....	368
8.2.2 虚拟IP清单.....	371
8.2.3 弹性IP清单.....	372
8.2.4 端口转发规则清单.....	373
8.2.5 负载均衡清单.....	375
8.2.6 IPsec清单.....	378
8.3 操作 (Operations)	380
8.3.1 获取网络服务类型 (GetNetworkServiceTypes)	380
8.3.2 查询网络服务模块 (QueryNetworkServiceProvider)	382
8.3.3 查询网络服务与三层网络引用 (QueryNetworkServiceL3NetworkRef)	382
8.3.4 挂载网络服务到三层网络 (AttachNetworkServiceToL3Network)	382
8.3.5 从三层网络卸载网络服务 (DetachNetworkServiceFromL3Network)	383
8.3.6 安全组.....	384
8.3.6.1 创建安全组 (CreateSecurityGroup)	384
8.3.6.2 删除安全组 (DeleteSecurityGroup)	385
8.3.6.3 查询安全组 (QuerySecurityGroup)	385
8.3.6.4 更新安全组 (UpdateSecurityGroup)	386
8.3.6.5 改变安全组状态 (ChangeSecurityGroupState)	387
8.3.6.6 挂载安全组到L3网络 (AttachSecurityGroupToL3Network)	387
8.3.6.7 从L3网络卸载安全组 (DetachSecurityGroupFromL3Network)	388
8.3.6.8 获取网卡列表清单 (GetCandidateVmNicForSecurityGroup)	389
8.3.6.9 添加虚拟机网卡到安全组 (AddVmNicToSecurityGroup)	389
8.3.6.10 从安全组删除虚拟机网卡 (DeleteVmNicFromSecurityGroup)	390
8.3.6.11 查询应用了安全组的网卡列表 (QueryVmNicInSecurityGroup)	391
8.3.6.12 添加规则到安全组 (AddSecurityGroupRule)	391
8.3.6.13 查询安全组规则 (QuerySecurityGroupRule)	392
8.3.6.14 删除安全组规则 (DeleteSecurityGroupRule)	393
8.3.7 虚拟IP.....	394
8.3.7.1 创建虚拟IP (CreateVip)	394
8.3.7.2 删除虚拟IP (DeleteVip)	394
8.3.7.3 查询虚拟IP (QueryVip)	395
8.3.7.4 更新虚拟IP (UpdateVip)	396
8.3.7.5 更改虚拟IP启用状态 (ChangeVipState)	396
8.3.7.6 获取虚拟IP所有业务端口列表 (GetVipUsedPorts)	397
8.3.7.7 设置虚拟IP限速 (SetVipQos)	397
8.3.7.8 获取虚拟IP限速 (GetVipQos)	398

8.3.7.9 取消虚拟IP限速 (DeleteVipQos)	399
8.3.8 弹性IP.....	400
8.3.8.1 创建弹性IP (CreateEip)	400
8.3.8.2 删除弹性IP (DeleteEip)	401
8.3.8.3 查询弹性IP (QueryEip)	401
8.3.8.4 更新弹性IP (UpdateEip)	402
8.3.8.5 更改弹性IP启用状态 (ChangeEipState)	402
8.3.8.6 获取可绑定指定弹性IP的云主机网卡 (GetEipAttachableVmNics)	403
8.3.8.7 绑定弹性IP (AttachEip)	404
8.3.8.8 解绑弹性IP (DetachEip)	404
8.3.9 端口转发.....	405
8.3.9.1 创建端口转发规则 (CreatePortForwardingRule)	405
8.3.9.2 删除端口转发规则 (DeletePortForwardingRule)	406
8.3.9.3 查询端口转发规则 (QueryPortForwardingRule)	407
8.3.9.4 更新端口转发规则 (UpdatePortForwardingRule)	408
8.3.9.5 改变端口转发规则的状态 (ChangePortForwardingRuleState)	409
8.3.9.6 获取云主机网卡列表 (GetPortForwardingAttachableVmNics)	409
8.3.9.7 挂载规则到虚拟机网卡上 (AttachPortForwardingRule)	410
8.3.9.8 从虚拟机网卡卸载规则 (DetachPortForwardingRule)	411
8.3.10 负载均衡.....	411
8.3.10.1 创建负载均衡器 (CreateLoadBalancer)	411
8.3.10.2 更新负载均衡器 (UpdateLoadBalancer)	412
8.3.10.3 删除负载均衡器 (DeleteLoadBalancerListener)	413
8.3.10.4 查询负载均衡器 (QueryLoadBalancerListener)	414
8.3.10.5 刷新负载均衡器 (RefreshLoadBalancer)	414
8.3.10.6 创建负载均衡监听器 (CreateLoadBalancerListener)	415
8.3.10.7 删除负载均衡监听器 (DeleteLoadBalancerListener)	416
8.3.10.8 查询负载均衡监听器 (QueryLoadBalancerListener)	416
8.3.10.9 更新负载均衡监听器(UpdateLoadBalancerListener).....	417
8.3.10.10 获取云主机网卡 (GetCandidateVmNicsForLoadBalancer)	418
8.3.10.11 添加云主机网卡到负载均衡器 (AddVmNicToLoadBalancer)	418
8.3.10.12 移除云主机网卡 (RemoveVmNicFromLoadBalancer)	419
8.3.10.13 创建证书 (CreateCertificate)	420
8.3.10.14 更新证书 (UpdateCertificate)	421
8.3.10.15 删除证书 (DeleteCertificate)	422
8.3.10.16 查询证书 (QueryCertificate)	422
8.3.10.17	添加证书到负载均衡监听器 (AddCertificateToLoadBalancerListener)
	423
8.3.10.18 移除证书 (RemoveCertificateFromLoadBalancerListener)	424
8.3.11 IPsec.....	425
8.3.11.1 创建IPsec连接 (CreateIPsecConnection)	425
8.3.11.2 删除IPsec连接 (DeleteIPsecConnection)	427
8.3.11.3 更新IPsec连接 (UpdateIPsecConnection)	427
8.3.11.4 查询IPsec连接 (QueryIPSecConnection)	428
8.3.11.5 更改IPsec连接状态 (ChangeIPSecConnectionState)	429
8.3.11.6 添加三层网络到IPsec连接 (AttachL3NetworksToIPsecConnection)	429
8.3.11.7 删除三层网络 (DetachL3NetworksFromIPsecConnection)	430
8.3.11.8 添加远端CIDR到IPsec连接 (AddRemoteCidrsToIPsecConnection)	431
8.3.11.9 删除远端CIDR (RemoveRemoteCidrsFromIPsecConnection)	431
8.4 标签 (Tags)	432

9 平台运维	434
9.1 ZWatch/SNS.....	434
9.1.1 简介.....	434
9.1.2 监控报警总流程.....	434
9.1.3 ZWatch.....	435
9.1.3.1 时序数据 (Metric)	435
9.1.3.1.1 获取所有metric元数据 (GetAllMetricMetadata)	435
9.1.3.1.2 获取metric的标签值 (GetMetricLabelValue)	436
9.1.3.1.3 获取metric数据 (GetMetricData)	438
9.1.3.1.4 存入自定义metric数据 (PutMetricData)	441
9.1.3.2 事件 (Event)	442
9.1.3.2.1 获取所有event元数据 (GetAllEventMetadata)	442
9.1.3.2.2 获取事件 (GetEventData).....	443
9.1.3.2.3 更新事件消息(UpdateEventData).....	445
9.1.3.3 报警器 (Alarm)	446
9.1.3.3.1 创建报警器 (CreateAlarm).....	446
9.1.3.3.2 删除报警器 (DeleteAlarm)	450
9.1.3.3.3 修改报警器 (UpdateAlarm).....	450
9.1.3.3.4 增加报警动作 (AddActionToAlarm).....	451
9.1.3.3.5 删除报警动作 (RemoveActionFromAlarm).....	452
9.1.3.3.6 增加标签到报警器 (AddLabelToAlarm)	453
9.1.3.3.7 修改报警器标签(UpdateAlarmLabel).....	454
9.1.3.3.8 从报警器的删除标签 (RemoveLabelFromAlarm).....	454
9.1.3.3.9 更改报警器状态 (ChangeAlarmState).....	455
9.1.3.3.10 查询报警器 (QueryAlarm).....	456
9.1.3.3.11 获取器报警历史 (GetAlarmData)	458
9.1.3.3.12 更新报警器历史消息(UpdateAlarmData).....	460
9.1.3.4 事件订阅 (Event Subscription)	461
9.1.3.4.1 订阅事件 (SubscribeEvent).....	461
9.1.3.4.2 退订事件 (UnsubscribeEvent)	463
9.1.3.4.3 查询事件订阅 (QueryEventSubscription)	463
9.1.3.5 报警文本模板 (Text Template)	464
9.1.3.5.1 创建报警文本模板 (CreateSNSTextTemplate).....	466
9.1.3.5.2 删除报警文本模板 (DeleteSNSTextTemplate)	467
9.1.3.5.3 更新报警文本模板 (UpdateSNSTextTemplate)	468
9.1.3.5.4 查询报警文本模板 (QuerySNSTextTemplate).....	469
9.1.3.6 审计.....	469
9.1.3.6.1 获取审计记录 (GetAuditData)	471
9.1.4 通知系统 (SNS - Simple Notification System).....	472
9.1.4.1 创建主题 (CreateSNSTopic)	472
9.1.4.2 删除主题 (DeleteSNSTopic)	473
9.1.4.3 更改主题状态 (ChangeSNSTopicState)	474
9.1.4.4 更新主题 (UpdateSNSTopic)	475
9.1.4.5 查询主题(QuerySNSTopic).....	475
9.1.4.6 创建邮件服务器 (CreateSNSEmailPlatform).....	476
9.1.4.7 测试邮件服务器 (ValidateSNSEmailPlatform).....	478
9.1.4.8 删除邮件服务器 (DeleteSNSApplicationPlatform).....	478
9.1.4.9 查询邮件服务器 (QuerySNSEmailPlatform).....	479
9.1.4.10 更新邮箱服务器(UpdateSNSApplicationPlatform).....	479
9.1.4.11 查询邮箱服务器(QuerySNSApplicationPlatform).....	480

9.1.4.12 更改邮箱服务器状态 (ChangeSNSApplicationPlatformState).....	481
9.1.4.13 创建邮件接收端 (CreateSNSEmailEndpoint)	481
9.1.4.14 查询邮件接收端 (QuerySNSEmailEndpoint).....	483
9.1.4.15 创建HTTP接收端 (CreateSNSHttpEndpoint).....	483
9.1.4.16 查询HTTP接收端 (QuerySNSHttpEndpoint)	484
9.1.4.17 创建钉钉接收端 (CreateSNSDingTalkEndpoint)	484
9.1.4.18 添加钉钉用户 (AddSNSDingTalkAtPerson)	485
9.1.4.19 删除钉钉用户 (RemoveSNSDingTalkAtPerson)	486
9.1.4.20 查询钉钉接收端 (QuerySNSDingTalkEndpoint)	487
9.1.4.21 删除接收端 (DeleteSNSApplicationEndpoint)	487
9.1.4.22 更新接收端 (UpdateSNSApplicationEndpoint)	487
9.1.4.23 查询接收端(QuerySNSApplicationEndpoint).....	488
9.1.4.24 更改接收端(ChangeSNSApplicationEndpointState).....	488
9.1.4.25 订阅主题 (SubscribeSNSTopic)	489
9.1.4.26 查询订阅主题的终端 (QuerySNSTopicSubscriber)	489
9.1.4.27 退订主题 (UnsubscribeSNSTopic)	490
9.1.4.28 系统主题.....	491
9.1.4.28.1 系统报警主题 (System Alarm)	491
9.1.4.28.2 API主题 (API Topic).....	492
9.1.5 附录.....	492
9.1.5.1 函数.....	492
9.1.5.2 所有Metric元数据.....	493
9.1.5.3 所有事件元数据.....	511
9.1.5.4 外部组件.....	514
9.2 资源编排.....	515
9.2.1 概述.....	515
9.2.2 清单.....	516
9.2.3 操作 (Operations)	520
9.2.3.1 添加资源栈模板(AddStackTemplate).....	520
9.2.3.2 删除资源栈模板(DeleteStackTemplate).....	522
9.2.3.3 查询资源栈模板(QueryStackTemplate).....	522
9.2.3.4 修改资源栈模板(UpdateStackTemplate).....	522
9.2.3.5 获取支持的资源列表(GetSupportedCloudFormationResources).....	523
9.2.3.6 创建资源栈(CreateResourceStack).....	524
9.2.3.7 预览资源栈(PreviewResourceStack).....	525
9.2.3.8 删除资源栈(DeleteResourceStack).....	526
9.2.3.9 修改资源栈(UpdateResourceStack).....	526
9.2.3.10 查询资源栈(QueryResourceStack).....	527
9.2.3.11 获取资源栈内资源列表(GetResourceFromResourceStack).....	527
9.2.3.12 查询资源栈内事件列表(QueryEventFromResourceStack).....	528
9.2.3.13 重启资源栈(RestartResourceStack).....	528
9.2.3.14 检查资源栈模板参数(CheckStackTemplateParameters).....	529
9.2.4 标签 (Tags)	529
9.3 智能报警.....	529
9.3.1 清单.....	529
9.3.2 操作 (Operations)	530
9.3.2.1 智能报警.....	530
9.3.2.1.1 创建Email媒体 (CreateEmailMedia)	530
9.3.2.1.2 查询Email媒体(QueryEmailMedia).....	531
9.3.2.1.3 更新Email媒体 (UpdateEmailMedia)	531

9.3.2.1.4 删除媒体 (DeleteMedia)	532
9.3.2.1.5 查询媒体 (QueryMedia)	533
9.3.2.1.6 改变媒体状态 (ChangeMediaState)	533
9.3.2.1.7 创建Email报警动作 (CreateEmailMonitorTriggerAction)	534
9.3.2.1.8 更新Email报警动作(UpdateEmailMonitorTriggerAction).....	535
9.3.2.1.9 查询Email报警动作 (QueryEmailTriggerAction)	536
9.3.2.1.10 创建报警器 (CreateMonitorTrigger)	536
9.3.2.1.11 删除报警器 (DeleteMonitorTrigger)	537
9.3.2.1.12 查询报警器 (QueryMonitorTrigger)	538
9.3.2.1.13 更新报警器 (UpdateMonitorTrigger)	538
9.3.2.1.14 修改报警器状态 (ChangeMonitorTriggerState)	539
9.3.2.1.15 删除报警器动作 (DeleteMonitorTriggerAction)	540
9.3.2.1.16 查询报警器动作 (QueryMonitorTriggerAction)	540
9.3.2.1.17 更改报警器动作状态 (ChangeMonitorTriggerActionState)	541
9.3.2.1.18 加载报警动作到报警器 (AttachMonitorTriggerActionToTrigger)	541
9.3.2.1.19 卸载报警动作 (DetachMonitorTriggerActionFromTrigger)	542
9.3.2.1.20 查询报警记录 (QueryAlert)	543
9.3.2.1.21 删除报警记录 (DeleteAlert)	543
9.3.2.1.22 获取报警条目 (GetMonitorItem)	544
9.3.2.2 查询虚拟机监控数据 (PrometheusQueryVmMonitoringData)	544
9.3.2.3 查询一个label有多少个value (PrometheusQueryLabelValues)	545
9.3.2.4 查询一个metric有多少个label (PrometheusQueryMetadata)	546
9.3.3 标签 (Tags)	546
10 平台管理.....	547
10.1 用户管理.....	547
10.1.1 概览.....	547
10.1.2 清单.....	548
10.1.3 操作 (Operations)	549
10.1.3.1 创建账户 (CreateAccount)	549
10.1.3.2 删除账户 (DeleteAccount)	550
10.1.3.3 查询账户 (QueryAccount)	550
10.1.3.4 更新账户 (UpdateAccount)	551
10.1.3.5 使用账户身份登录 (LoginByAccount)	552
10.1.3.6 获取登录验证码(GetLoginCaptcha).....	552
10.1.3.7 刷新验证码(RefreshCaptcha).....	553
10.1.3.8 获取双因子认证密钥(GetTwoFactorAuthenticationSecret).....	554
10.1.3.9 获取双因子认证状态(GetTwoFactorAuthenticationState).....	554
10.1.3.10 获取账户配额使用情况 (GetAccountQuotaUsage)	555
10.1.3.11 查询账户资源引用 (QueryAccountResourceRef)	556
10.1.3.12 共享资源给账户 (ShareResource)	556
10.1.3.13 创建用户组 (CreateUserGroup)	557
10.1.3.14 删除用户组 (DeleteUserGroup)	557
10.1.3.15 查询用户组 (QueryUserGroup)	558
10.1.3.16 更新用户组 (UpdateUserGroup)	559
10.1.3.17 添加到用户组 (AddUserToGroup)	559
10.1.3.18 绑定策略到用户组 (AttachPolicyToUserGroup)	560
10.1.3.19 将策略从用户组解绑 (DetachPolicyFromUserGroup)	561
10.1.3.20 从用户组中移除用户 (RemoveUserFromGroup)	561
10.1.3.21 创建用户 (CreateUser)	562
10.1.3.22 删除用户 (DeleteUser)	563

10.1.3.23 查询用户 (QueryUser)	563
10.1.3.24 更新用户 (UpdateUser)	564
10.1.3.25 使用用户身份登录 (LoginByUser)	564
10.1.3.26 绑定一条策略到用户 (AttachPolicyToUser)	565
10.1.3.27 将一条策略从用户解绑 (DetachPolicyFromUser)	566
10.1.3.28 绑定多条策略到用户 (AttachPoliciesToUser)	566
10.1.3.29 将多条策略从用户解绑 (DetachPoliciesFromUser)	567
10.1.3.30 创建策略 (CreatePolicy)	568
10.1.3.31 删除策略 (DeletePolicy)	568
10.1.3.32 查询策略 (QueryPolicy)	569
10.1.3.33 查询配额 (QueryQuota)	570
10.1.3.34 更新配额 (UpdateQuota)	570
10.1.3.35 获取资源名称 (GetResourceNames)	571
10.1.3.36 查询共享资源 (QuerySharedResource)	571
10.1.3.37 解除资源共享 (RevokeResourceSharing)	572
10.1.3.38 变更资源所有者 (ChangeResourceOwner)	572
10.1.3.39 检查API权限 (CheckApiPermission)	573
10.1.3.40 验证会话的有效性 (ValidateSession)	574
10.1.3.41 退出当前登录状态 (LogOut)	574
10.1.3.42 更新会话 (RenewSession)	575
10.1.4 标签 (Tags)	575
10.2 计费管理	575
10.2.1 概览	575
10.2.2 清单	576
10.2.3 操作 (Operations)	576
10.2.3.1 创建资源价格 (CreateResourcePrice)	576
10.2.3.2 删除资源价格 (DeleteResourcePrice)	578
10.2.3.3 查询资源价格 (QueryResourcePrice)	578
10.2.3.4 计算账户花费 (CalculateAccountSpending)	579
10.2.4 标签 (Tags)	579
10.3 定时	579
10.3.1 概览	579
10.3.2 清单	580
10.3.3 操作 (Operations)	580
10.3.3.1 创建定时任务 (CreateSchedulerJob)	580
10.3.3.2 删除定时任务 (DeleteSchedulerJob)	582
10.3.3.3 查询定时任务 (QuerySchedulerJob)	583
10.3.3.4 更新定时任务 (UpdateSchedulerJob)	583
10.3.3.5 创建定时器 (CreateSchedulerTrigger)	584
10.3.3.6 删除定时器 (DeleteSchedulerTrigger)	585
10.3.3.7 查询定时器 (QuerySchedulerTrigger)	586
10.3.3.8 更新定时器 (UpdateSchedulerTrigger)	586
10.3.3.9 添加定时任务到定时器 (AddSchedulerJobToSchedulerTrigger)	587
10.3.3.10 移除定时任务 (RemoveSchedulerJobFromSchedulerTrigger)	587
10.3.3.11 改变定时任务状态(ChangeSchedulerState).....	588
10.3.3.12 获取未挂载定时器的任务(GetNoTriggerSchedulerJobs).....	589
10.3.4 标签 (Tags)	589
10.4 AD/LDAP	590
10.4.1 概览	590
10.4.2 清单	590
10.4.3 操作 (Operations)	591

10.4.3.1 添加AD/LDAP服务器 (AddLdapServer)	591
10.4.3.2 删除AD/LDAP服务器 (DeleteLdapServer)	592
10.4.3.3 查询AD/LDAP服务器 (QueryLdapServer)	592
10.4.3.4 更新AD/LDAP服务器 (UpdateLdapServer)	593
10.4.3.5 创建AD/LDAP绑定 (CreateLdapBinding)	594
10.4.3.6 删除AD/LDAP绑定 (DeleteLdapBinding)	594
10.4.3.7 查询AD/LDAP绑定 (QueryLdapBinding)	595
10.4.3.8 清理无效的AD/LDAP绑定 (CleanInvalidLdapBinding)	595
10.4.3.9 使用AD/LDAP身份登录 (LoginByLdap)	595
10.4.3.10 获取AD/LDAP条目 (GetLdapEntry)	596
10.4.3.11 获取可绑定的AD/LDAP条目 (GetCandidateLdapEntryForBinding)	597
10.4.4 标签 (Tags)	597
10.5 控制台服务.....	597
10.5.1 概览.....	597
10.5.2 清单.....	598
10.5.3 操作 (Operations)	599
10.5.3.1 请求控制台访问地址 (RequestConsoleAccess)	599
10.5.3.2 查询控制台代理 (QueryConsoleProxyAgent)	599
10.5.3.3 重连控制台代理 (ReconnectConsoleProxyAgent)	600
10.5.3.4 更新控制台代理 (UpdateConsoleProxyAgent)	600
10.5.4 标签 (Tags)	601
10.6 Access Key.....	601
10.6.1 概览.....	601
10.6.2 清单.....	602
10.6.3 操作 (Operations)	603
10.6.3.1 创建AccessKey(CreateAccessKey).....	603
10.6.3.2 删除AccessKey(DeleteAccessKey).....	603
10.6.3.3 查询AccessKey(QueryAccessKey).....	604
10.6.3.4 开启或关闭AccessKey(ChangeAccessKeyState).....	604
10.6.4 标签 (Tags)	605
11 企业管理 (Plus)	606
11.1 概述.....	606
11.2 清单.....	608
11.3 操作 (Operations)	618
11.3.1 组织架构相关操作.....	618
11.3.1.1 添加组织(CreateIAM2Organization).....	618
11.3.1.2 删除组织(DeleteIAM2Organization).....	619
11.3.1.3 查询组织(QueryIAM2Organization).....	620
11.3.1.4 更新组织(UpdateIAM2Organization).....	620
11.3.1.5 修改组织的上级部门(ChangeIAM2OrganizationParent).....	621
11.3.1.6 修改组织状态(ChangeIAM2OrganizationState).....	621
11.3.1.7 从组织移除属性(RemoveAttributesFromIAM2Organization).....	622
11.3.1.8 从组织移除用户(RemoveIAM2VirtualIDsFromOrganization).....	623
11.3.1.9 创建用户(CreateIAM2VirtualID).....	623
11.3.1.10 删除用户(DeleteIAM2VirtualID).....	624
11.3.1.11 查询用户(QueryIAM2VirtualID).....	625
11.3.1.12 登录用户(LoginIAM2VirtualID).....	625
11.3.1.13 修改用户状态(ChangeIAM2VirtualIDState).....	626
11.3.1.14 将用户添加到组织(AddIAM2VirtualIDsToOrganization).....	627
11.3.1.15 为用户添加属性(AddAttributesToIAM2VirtualID).....	627

11.3.1.16 从用户移除属性(RemoveAttributesFromIAM2VirtualID).....	628
11.3.2 项目管理相关操作.....	629
11.3.2.1 创建项目(CreateIAM2Project).....	629
11.3.2.2 删除项目(DeleteIAM2Project).....	629
11.3.2.3 查询项目(QueryIAM2Project).....	630
11.3.2.4 更新项目(UpdateIAM2Project).....	630
11.3.2.5 登录项目(LoginIAM2Project).....	631
11.3.2.6 修改项目状态(ChangeIAM2ProjectState).....	632
11.3.2.7 从项目移除成员(RemoveIAM2VirtualIDsFromProject).....	632
11.3.2.8 获取系统属性(GetIAM2SystemAttributes).....	633
11.3.2.9 为项目添加属性(AddAttributesToIAM2Project).....	633
11.3.2.10 从项目移除属性(RemoveAttributesFromIAM2Project).....	634
11.3.2.11 创建成员组(CreateIAM2VirtualIDGroup).....	635
11.3.2.12 删除成员组(DeleteIAM2VirtualIDGroup).....	635
11.3.2.13 查询成员组(QueryIAM2VirtualIDGroup).....	636
11.3.2.14 更新成员组(UpdateIAM2VirtualIDGroup).....	636
11.3.2.15 修改成员组状态(ChangeIAM2VirtualIDGroupState).....	637
11.3.2.16 将成员添加到项目(AddIAM2VirtualIDsToProject).....	638
11.3.2.17 将成员添加到成员组(AddIAM2VirtualIDsToGroup).....	638
11.3.2.18 从成员组移除成员(RemoveIAM2VirtualIDsFromGroup).....	639
11.3.2.19 更新权限(UpdateIAM2VirtualID).....	639
11.3.2.20 为成员添加权限(AddRolesToIAM2VirtualID).....	640
11.3.2.21 从成员移除权限(RemoveRolesFromIAM2VirtualID).....	641
11.3.2.22 为成员组添加权限(AddRolesToIAM2VirtualIDGroup).....	641
11.3.2.23 从成员组移除权限(RemoveRolesFromIAM2VirtualIDGroup).....	642
11.3.2.24 为成员组添加属性(AddAttributesToIAM2VirtualIDGroup).....	643
11.3.2.25 从成员组移除属性(RemoveAttributesFromIAM2VirtualIDGroup).....	643
11.3.3 工单管理相关操作.....	644
11.3.3.1 创建工单(CreateTicket).....	644
11.3.3.2 更新工单请求(UpdateTicketRequest).....	645
11.3.3.3 修改工单状态(ChangeTicketStatus).....	646
11.3.3.4 查询工单(QueryTicket).....	646
11.3.3.5 查询归档的工单(QueryArchiveTicket).....	647
11.3.3.6 查询工单历史(QueryTicketHistory).....	647
11.3.3.7 创建工单流程(CreateIAM2TickFlowCollection).....	647
11.3.3.8 删除工单流程(DeleteTicketFlowCollection).....	648
11.3.3.9 修改工单流程(UpdateIAM2TicketFlowCollection).....	648
11.3.3.10 查询工单流程(QueryTicketFlowCollection).....	649
11.3.3.11 修改工单流程状态(ChangeTicketFlowCollectionState).....	649
11.3.3.12 查询工单步骤(QueryTicketFlow).....	650
11.3.3.13 添加自定义审批的步骤(AddIAM2TicketFlow).....	650
11.3.3.14 修改自定义审批的步骤(UpdateIAM2TicketFlow).....	651
11.3.3.15 删除自定义审批的步骤(DeleteIAM2TicketFlow).....	652
11.4 标签 (Tags)	652
12 裸金属管理 (Plus)	654
12.1 概述.....	654
12.2 清单.....	655
12.3 操作 (Operations)	661
12.3.1 裸金属管理相关操作.....	661
12.3.1.1 创建裸机设备(CreateBaremetalChassis).....	661

12.3.1.2 删除裸机设备(DeleteBaremetalChassis).....	662
12.3.1.3 更新裸机设备(UpdateBaremetalChassis).....	662
12.3.1.4 查询裸机设备(QueryBaremetalChassis).....	663
12.3.1.5 批量添加裸金属设备(BatchCreateBaremetalChassis).....	664
12.3.1.6 检查批量添加裸金属设备文件合法性(CheckBaremetalChassisConfigFile).....	664
12.3.1.7 开启裸机设备电源(PowerOnBaremetalChassis).....	665
12.3.1.8 关闭裸机设备电源(PowerOffBaremetalChassis).....	666
12.3.1.9 重启裸机设备电源(PowerResetBaremetalChassis).....	666
12.3.1.10 获取裸机设备电源状态(GetBaremetalChassisPowerStatus).....	667
12.3.1.11 修改裸机设备状态(ChangeBaremetalChassisState).....	667
12.3.1.12 下发获取裸机硬件信息命令(InspectBaremetalChassis).....	668
12.3.1.13 创建裸机实例(CreateBaremetalInstance).....	668
12.3.1.14 查询裸机实例(QueryBaremetalInstance).....	670
12.3.1.15 启动裸机实例(StartBaremetalInstance).....	670
12.3.1.16 关闭裸机实例(StopBaremetalInstance).....	671
12.3.1.17 更新裸机实例(UpdateBaremetalInstance).....	672
12.3.1.18 重启裸机实例(RebootBaremetalInstance).....	672
12.3.1.19 删除裸机实例(DestroyBaremetalInstance).....	673
12.3.1.20 彻底删除裸机实例(ExpungeBaremetalInstance).....	674
12.3.1.21 恢复已删除的裸机实例(RecoverBaremetalInstance).....	674
12.3.1.22 创建裸金属网卡绑定(CreateBaremetalBonding).....	675
12.3.1.23 查询裸金属网卡绑定(QueryBaremetalBonding).....	675
12.3.2 安装服务相关操作.....	676
12.3.2.1 创建部署服务器(CreateBaremetalPxeServer).....	676
12.3.2.2 删除部署服务器>DeleteBaremetalPxeServer).....	677
12.3.2.3 查询部署服务器(QueryBaremetalPxeServer).....	678
12.3.2.4 启动部署服务器(StartBaremetalPxeServer).....	678
12.3.2.5 停止部署服务器(StopBaremetalPxeServer).....	679
12.3.2.6 更新部署服务器(UpdateBaremetalPxeServer).....	679
12.3.2.7 重连部署服务器(ReconnectBaremetalPxeServer).....	680
12.3.2.8 将部署服务器加载至裸金属集群(AttachBaremetalPxeServerToCluster)....	681
12.3.2.9 从裸金属集群卸载部署服务器(DetachBaremetalPxeServerFromCluster).....	681
12.4 标签 (Tags)	682
13 灾备服务 (Plus)	683
13.1 概述.....	683
13.2 清单.....	688
13.3 操作 (Operations)	691
13.3.1 创建卷备份(CreateVolumeBackup).....	691
13.3.2 删除卷备份>DeleteVolumeBackup).....	692
13.3.3 查询卷备份记录(QueryVolumeBackup).....	693
13.3.4 从卷备份创建数据盘镜像(CreateDataVolumeTemplateFromVolumeBackup).....	693
13.3.5 从卷备份创建根云盘镜像(CreateRootVolumeTemplateFromVolumeBackup).....	694
13.3.6 从卷备份恢复卷(RevertVolumeFromVolumeBackup).....	695
13.3.7 从目标镜像服务器还原卷备份(RecoverBackupFromImageStoreBackupStorage).....	696

13.3.8	将卷备份同步至目标镜像服务 器(SyncBackupFromImageStoreBackupStorage).....	697
13.3.9	创建云主机备份(CreateVmBackup).....	697
13.3.10	删除云主机备份>DeleteVmBackup).....	698
13.3.11	从云主机备份创建云主机(CreateVmFromVmBackup).....	699
13.3.12	从云主机备份恢复云主机(RevertVmFromVmBackup).....	701
13.3.13	从备份镜像仓库还原云主机备 份(RecoverVmBackupFromImageStoreBackupStorage).....	701
13.3.14	同步云主机备份至备份镜像服务 器(SyncVmBackupFromImageStoreBackupStorage).....	702
13.3.15	创建数据库备份(CreateDatabaseBackup).....	703
13.3.16	删除数据库备份>DeleteDatabaseBackup).....	703
13.3.17	查询数据库备份(QueryDatabaseBackup).....	704
13.3.18	同步数据库备份(SyncDatabaseBackup).....	704
13.3.19	从数据库备份还原数据库(RecoverDatabaseFromBackup).....	705
13.3.20	从备份服务器导出数据库备 份(ExportDatabaseBackupFromBackupStorage).....	706
13.3.21	获取备份服务器上的数据库备份信 息(GetDatabaseBackupFromImageStore).....	706
13.3.22	删除导出的数据库库备 份>DeleteExportedDatabaseBackupFromBackupStorage).....	707
13.3.23	同步备份至备份服务 器(SyncDatabaseBackupFromImageStoreBackupStorage).....	708
13.4	标签 (Tags)	708
14	迁移服务 (Plus)	709
14.1	概述.....	709
14.2	清单.....	710
14.3	操作 (Operations)	711
14.3.1	添加V2V迁移服务器(AddV2VConversionHost).....	711
14.3.2	修改V2V迁移服务器状态(ChangeV2VConversionHostState).....	712
14.3.3	V2V迁移(ConvertVmFromForeignHypervisor).....	712
14.3.4	删除V2V迁移服务器>DeleteV2VConversionHost).....	714
14.3.5	查询V2V迁移服务器(QueryV2VConversionHost).....	715
14.3.6	更新V2V迁移服务器(UpdateV2VConversionHost).....	715
14.4	标签 (Tags)	716
15	设置.....	717
15.1	全局设置.....	717
15.1.1	概览.....	717
15.1.2	清单.....	717
15.1.3	操作 (Operations)	718
15.1.3.1	更新全局设置 (UpdateGlobalConfig)	718
15.1.3.2	查询全局设置 (QueryGlobalConfig)	718
15.1.3.3	重置全局配置 (ResetGlobalConfig)	719
15.1.4	标签 (Tags)	719
15.1.5	全局设置.....	719
15.1.5.1	AD/LDAP.....	719
15.1.5.2	Aliyun.....	720
15.1.5.3	AliyunEBS.....	720
15.1.5.4	AliyunNAS.....	721
15.1.5.5	apiTimeout.....	721

15.1.5.6 ApplianceVm.....	722
15.1.5.7 autoscaling.....	723
15.1.5.8 BackupStorage.....	724
15.1.5.9 BaremetalInstance.....	724
15.1.5.10 baremetalPxeServer.....	725
15.1.5.11 Billing.....	726
15.1.5.12 Ceph.....	726
15.1.5.13 CloudBus.....	727
15.1.5.14 Cluster.....	727
15.1.5.15 Console.....	727
15.1.5.16 Daho.....	727
15.1.5.17 databaseBackup_name.....	728
15.1.5.18 encrypt.....	728
15.1.5.19 loginControl.....	728
15.1.5.20 GC.....	728
15.1.5.21 HA.....	729
15.1.5.22 Host.....	730
15.1.5.23 HostAllocator.....	733
15.1.5.24 Hybrid.....	734
15.1.5.25 IAM2.....	735
15.1.5.26 Identity.....	735
15.1.5.27 Image.....	736
15.1.5.28 KVM.....	737
15.1.5.29 LoadBalancer.....	740
15.1.5.30 LocalStoragePrimaryStorage.....	741
15.1.5.31 Log.....	741
15.1.5.32 LongJob.....	741
15.1.5.33 loginControl.....	742
15.1.5.34 ManagementServer.....	742
15.1.5.35 Monitoring.....	742
15.1.5.36 NetworkService.....	742
15.1.5.37 Nfs-PrimaryStorage.....	743
15.1.5.38 PciDevice.....	743
15.1.5.39 PremiumHostAllocator.....	743
15.1.5.40 PrimaryStorage.....	744
15.1.5.41 Progress.....	744
15.1.5.42 Prometheus.....	745
15.1.5.43 Quota.....	745
15.1.5.44 Rest.....	746
15.1.5.45 SecurityGroup.....	746
15.1.5.46 Sharedblock.....	748
15.1.5.47 System (Mevoco)	749
15.1.5.48 tag2.....	751
15.1.5.49 Twofa.....	751
15.1.5.50 VirtualRouter.....	751
15.1.5.51 VmInstance (vm)	753
15.1.5.52 Volume.....	756
15.1.5.53 V2V.....	757
15.1.5.54 VolumeSnapshot.....	757
15.1.5.55 VPC.....	758
15.1.5.56 ZWatch.....	758
16 系统全局相关.....	760
16.1 管理节点.....	760
16.1.1 清单.....	760

16.1.2 操作 (Operations)	760
16.1.2.1 查询管理节点 (QueryManagementNode)	760
16.1.2.2 获取当前版本 (GetVersion)	761
16.1.2.3 获取当前时间 (GetCurrentTime)	761
16.1.2.4 检查管理节点是否能正常工作 (IsReadyToGo)	762
16.1.3 标签 (Tags)	762
16.2 标签.....	762
16.2.1 概览.....	762
16.2.2 清单.....	772
16.2.3 操作 (Operations)	774
16.2.3.1 创建系统标签 (CreateSystemTag)	774
16.2.3.2 查询系统标签 (QuerySystemTag)	775
16.2.3.3 更新系统标签 (UpdateSystemTag)	775
16.2.3.4 创建用户标签 (CreateUserTag)	775
16.2.3.5 查询用户标签 (QueryUserTag)	776
16.2.3.6 删除标签 (DeleteTag)	777
16.2.3.7 创建资源标签(CreateTag).....	777
16.2.3.8 查询资源标签(QueryTag).....	778
16.2.3.9 更新资源标签(UpdateTag).....	778
16.2.3.10 加载资源标签(AttachTagToResources).....	779
16.2.3.11 卸载资源标签(DetachTagFromResources).....	780
16.3 进度条.....	780
16.3.1 清单.....	780
16.3.2 操作 (Operations)	781
16.3.2.1 获取任务进度 (GetTaskProgress)	781
16.3.3 标签 (Tags)	781
16.4 通知.....	781
16.4.1 清单.....	781
16.4.2 操作 (Operations)	783
16.4.2.1 删除通知 (DeleteNotifications)	783
16.4.2.2 查询通知 (QueryNotification)	784
16.4.2.3 更新通知状态 (UpdateNotificationsStatus)	784
16.4.3 标签 (Tags)	784
16.5 查询可用资源.....	785
16.5.1 清单.....	785
16.5.2 操作 (Operations)	785
16.5.2.1 获取cpu和内存容量 (GetCpuMemoryCapacity)	785
16.6 垃圾回收.....	786
16.6.1 清单.....	786
16.6.2 操作 (Operations)	787
16.6.2.1 触发垃圾回收任务 (TriggerGCJob)	787
16.6.2.2 删除垃圾回收任务 (DeleteGCJob)	788
16.6.2.3 查询垃圾回收任务 (QueryGCJob)	788
16.6.3 标签 (Tags)	788
16.7 许可证.....	789
16.7.1 清单.....	789
16.7.2 操作 (Operations)	789
16.7.2.1 获取许可证信息 (GetLicenseInfo)	789
16.7.2.2 获取许可证容量 (GetLicenseCapabilities)	790
16.7.2.3 删除许可证文件 (DeleteLicense)	791

16.7.2.4 重新加载许可证 (ReloadLicense)	791
16.7.2.5 更新许可证信息 (UpdateLicense)	792
16.8 长时任务.....	792
16.8.1 清单.....	792
16.8.2 操作 (Operations)	793
16.8.2.1 提交长时任务 (SubmitLongJob)	793
16.8.2.2 删除长时任务 (DeleteLongJob)	794
16.8.2.3 查询长时任务 (QueryLongJob)	795
16.8.3 标签 (Tags)	795
17 CLI实践教程.....	796
17.1 CLI搭建ZStack云平台.....	796
术语表.....	818

1 引言

产品版本

目前与本文档相对应的产品版本为：ZStack 3.3.0

读者对象

本文档详述了ZStack 3.3.0的`zstack-cli`命令行工具的使用规范。本文档主要适用于以下读者：

- 架构设计师
- 开发工程师
- 测试工程师
- 项目实施人员
- 对ZStack有兴趣研究的相关人员

版本更新

3.3.0

2019/1/31主要更新：

1. ZWatch报警消息优化
 - 报警消息收敛
 - 报警消息新增已读未读状态提醒
2. vCenter纳管资源池
3. 创建三层网络支持自定义DHCP IP
4. 云主机加载多个ISO优化
5. V2V迁移服务增强
6. 跨存储迁移优化
7. 自定义修改VXLAN Pool下Vni范围名称
8. AD/LDAP、邮箱服务器信息测试优化
9. 其它功能和优化
 - 新增多个操作场景进度条、操作助手和帮助文档
 - 优化界面交互
 - 优化部分业务逻辑

3.2.0

2018/12/29主要更新：

1. 资源标签分组
2. 阿里云EBS支持
3. 通过Access Key授权ZStack API调用
4. V2V迁移服务增强
 - 支持压缩模式
 - 迁移性能大幅优化
5. 带宽计费
6. UI支持同一管理节点下镜像仓库间的镜像同步
7. 灾备服务增强
 - 定时全量备份
 - 备份数据支持按数量保存
 - 备份任务立即执行
 - 数据库还原流程优化
8. Shared Block主存储增强
 - iSCSI磁盘透传
 - 在线整机克隆
9. 裸金属管理增强：UI支持裸金属设备打开控制台
10. 创建云主机可指定Ceph Pool
11. Intel EPT硬件辅助配置
12. 日志收集优化
13. libvirt版本默认自动升级至4.1.0
14. 其它功能和优化
 - 工单审批流程灵活性增强：支持项目负责人通过并实施工单
 - API超时时间可通过全局设置进行配置
 - 云主机创建速度增强，提高运维效率
 - 镜像仓库垃圾文件清理优化显示
 - 新增多个操作场景进度条、操作助手和帮助文档

- 优化界面交互：License到期提示优化
- 优化部分业务逻辑

3.1.1

2018/11/23主要更新：

1. 裸金属服务增强：独立部署PXE服务器
2. 更细粒度展示Ceph存储容量
3. 修复已知问题，提升系统稳定性

3.1.0

2018/11/15主要更新：

1. 扁平网络新增支持IPv6/双栈协议
2. V2V迁移服务增强
 - 主流Linux/Windows操作系统全覆盖
 - UEFI云主机迁移
3. 云主机弹性伸缩
4. FC-SAN透传
5. Shared Block主存储增强：支持精简置备
6. 裸金属服务增强：UI批量添加裸金属设备
7. 大屏展示VMware资源
8. ZWatch监控报警增强
 - 单个报警器批量添加资源
 - 提供多种系统默认报警模板
9. 灾备服务增强
 - 备份任务支持网络QoS和磁盘QoS
 - 本地备份服务器指定数据网络
- 10.云盘QoS增强：对云盘读和写分别设置QoS
- 11.UI批量添加计算节点
- 12.一键恢复默认全局设置
- 13.单个云主机启用/停用防欺诈模式
- 14.自定义启用/停用安全组

15.优化许可证上传用户体验

- 许可证合并上传
- 多管理节点物理机高可用支持UI上传许可证

16.其它功能和优化

- 基于快照恢复的云主机支持自动启动
- SSH密码登录路由器支持全局启用/禁用
- 物理机密码在数据库中加密存储支持全局启用/禁用
- 普通账户/企业管理账号体系不允许自由修改云盘/网卡QoS
- 新增多个操作场景进度条
- 操作助手和帮助文档
- 优化界面交互：功能模块菜单合并等
- 优化部分业务逻辑

3.0.1

2018/09/30主要更新：

1. V2V迁移服务
2. 修复已知问题，提升系统稳定性

3.0.0

2018/09/17主要更新：

1. 整机备份/还原
2. VMware多租户管理增强
3. 云平台数据库可视化灾备
4. 工单自定义流程审批
5. 虚拟CPU与物理CPU绑定
6. Shared Block主存储支持iSCSI自动登录
7. 负载均衡监听器新增支持UDP协议
8. 镜像仓库垃圾文件清理
9. VM高可用恢复过程UI界面展示
- 10.其它功能和优化

2.6.2

2018/08/27主要更新：

1. 登录验证码支持开启/关闭
2. 修复已知问题，提升系统稳定性

2.6.0

2018/08/09主要更新：

1. 云灾备
2. 可视化资源编排
3. VMware多租户管理和工单审批
4. 裸金属服务
5. 主存储支持阿里云盘古NAS
6. 全新双管理节点高可用功能
7. 双因子认证
8. 定时创建快照指定最大数量
9. Shared Block主存储功能增强
- 10.其它功能和优化

2.5.1

2018/07/10主要更新：

1. Shared Block主存储功能增强
 - 一个集群支持挂载多个Shared Block主存储
 - 跨Shared Block主存储的整机迁移
2. 资源编排支持普通账户/企业管理账号体系使用
3. 修复已知问题，提升系统稳定性

2.5.0

2018/07/05主要更新：

1. 资源编排
2. 整机克隆
3. vCenter接管功能增强
 - vCenter监控报警

- 多vCenter区分
 - 独立CPU授权
4. 操作日志/审计信息优化展示
 5. 性能Top5页面展示优化
 6. 其它相关功能和优化
 - 新增多个操作场景进度条
 - 操作助手和帮助文档
 - 优化界面交互
 - 优化部分业务逻辑

2.4.0

2018/06/11主要更新：

1. 企业管理模块：项目管理、工单审批、独立区域管理
2. 支持ARM服务器
3. 应用中心
4. 资源监控增强
 - 详情页资源监控
 - 资源实时监控
5. 新增主存储类型：Shared Block共享块存储
6. GPU功能增强
7. 模块许可证
8. 云主机导出增强
9. 计算规格的物理机分配策略新增非强制/强制模式
- 10.VPC路由器配置DNS
- 11.其它相关功能和优化
 - 新增多个操作场景进度条
 - 操作助手和帮助文档
 - 优化界面交互
 - 优化部分业务逻辑

2.3.2

2018/05/11主要更新：

1. 云资源池：

- 云主机根云盘/数据云盘容量在线扩展
- 通过FTP和SFTP方式在线添加镜像模板

2. 硬件设施：

- 分布式存储Ceph以存储池（Pool）粒度显示容量使用情况
- 识别物理机CPU架构，识别主流Intel和AMD处理器
- 集群按照物理机CPU架构定义属性，为云主机提供丰富的CPU多媒体指令集，以及提升热迁移兼容性
- 指定集群云主机热/冷迁移网络

3. 网络服务：

- 负载均衡监听协议支持HTTPS，需绑定证书使用
- 强化监听器功能

4. VMware vCenter接管：

- vCenter云主机迁移、克隆
- vCenter物理机维护模式

5. 平台运维：TOP5性能分析，支持对应项搜索排序

6. 平台管理：

- 强化定时任务功能
- 在管理界面上修改控制台代理地址

7. 大屏监控：解决登录会话超时失效

8. 混合云：对接大河云联SD-WAN服务，提供混合云高速链路

9. 超融合解决方案：

- 管理节点云主机管理员密码重置
- 管理节点云主机跨网段创建/启动，跨网络异地部署
- 管理节点云主机部署/迁移至非超融合节点，适应更广泛场景

10.其它相关功能和优化：

- 新增多个操作场景进度条
- 操作助手和帮助文档

- 优化界面交互
- 优化部分业务逻辑

2.3.1

2018/04/03主要更新：

1. 网络拓扑
2. 新版菜单导航、新版首页
3. ZWatch：全新监控报警系统
4. ZStack定制版ISO新增：基于CentOS 7.4深度定制版本
5. 亲和组
6. 增强vCenter接管功能：接管vCenter云盘、基于vCenter云路由网络提供网络服务
7. 一个云主机加载多个ISO
8. 多种策略创建云主机
9. 一个二层网络可用于创建多个三层网络
- 10.操作日志/审计全新改版
- 11.HTTPS安全访问UI管理界面
- 12.内部访问业务流量的负载均衡
- 13.优化自定义UI
- 14.多个场景新增进度条、操作助手和帮助文档，优化UI交互
- 15.优化部分业务逻辑

2.3.0

2018/02/08主要更新：

1. 专有网络VPC
2. 混合云灾备（混合云版支持）
3. 大屏监控
4. 用户自定义UI
5. ImageStore类型镜像服务器支持Ceph类型主存储
6. 支持vSwitch
7. 支持vCenter资源同步
8. ESXi云主机支持扁平网络

9. 云主机更换操作系统
10. 跨NFS存储数据迁移
11. 虚拟IP支持QoS
12. 支持AD认证
13. 云主机自定义MAC地址
14. 强化浏览器上传镜像功能
15. 新增云盘镜像资源
16. 数据云盘扩容
17. 数据云盘规格支持QoS
18. 停止NeverStop状态的云主机
19. 开放云路由公网IP，并支持同一虚拟IP多网络服务复用
20. 支持USB设备透传，强化外接设备透传功能
21. 增加VDI SPICE流量优化选项
22. 支持修改已设置的存储网络
23. 支持设置VXLAN对普通账户的配额
24. 支持ImageStore类型镜像服务器间的数据同步
25. 管理节点数据库自动备份到远程服务器
26. 多个场景新增进度条、操作助手和帮助文档，优化UI交互
27. 优化部分业务逻辑

2.2

2017/10/16主要更新：

1. 公有网络创建云主机
2. 自定义DHCP模式
3. 新增系统网络
4. 云主机根云盘扩容
5. 浏览器添加镜像（目前支持ImageStore类型镜像服务器）
6. 管理节点高可用：多网络配置
7. 跨Ceph存储数据迁移
8. 增强Ceph存储功能
9. 增强VDI功能

- 10.LDAP自定义过滤规则
- 11.增强裸机管理
- 12.单集群支持多类型主存储（目前支持本地存储+NFS/SMP类型）
- 13.更换License支持本地上传
- 14.共享存储指定存储网络，增强云主机高可用
- 15.多个场景新增进度条、操作助手和帮助文档，优化UI交互
- 16.优化部分业务逻辑

2.1

2017/08/14主要更新：

- 1. VDI
- 2. 裸机管理
- 3. GPU透传
- 4. 智能报警
- 5. 集群挂载多个主存储
- 6. 新版定时器
- 7. 静态路由
- 8. User Data导入
- 9. 云路由加载多个公有网络
- 10.增量升级
- 11.优化部分业务逻辑

2.0

2017/06/09主要更新：

- 1. 全新UI 2.0界面
- 2. 支持管理多个区域
- 3. 支持VXLAN网络
- 4. 本地存储在线迁移云主机
- 5. 支持在线修改CPU、内存
- 6. 资源审计功能
- 7. 支持导出csv文件

8. UI开放全部全局配置选项

9. 优化部分业务逻辑

1.10

2017/03/20主要更新：

1. 超融合管控节点高可用方案
2. 支持指定不同性能的磁盘卷创建云盘
3. 优化TUI界面
4. 完善接管vCenter功能（技术预览版）
5. 支持选择云主机显卡类型
6. 优化部分UI界面

1.9

2017/02/13主要更新：

1. ZStack企业版ISO支持全新TUI及使用模式
2. vCenter支持ZStack云路由（技术预览）
3. 完善接管vCenter部分功能（技术预览）
4. 支持共享云盘
5. 部分操作支持进度条显示
6. 云路由新增负载均衡服务
7. 一个云主机支持使用多个EIP
8. 实时更新云主机的网络和数据云盘的QoS
9. 支持云主机修改CPU和Memory
- 10.支持创建云主机时添加virtio-scsi选项
- 11.新增云主机、镜像QGA开关
- 12.优化部分界面内容
- 13.优化部分业务逻辑

1.8

2016/12/05主要更新：

1. 接管vCenter（技术预览）
2. 云路由（IPsec、端口转发、弹性IP、DNS、DHCP）

3. 在线修改云主机密码
4. 指定主存储创建云主机
5. 主存储维护模式
6. 重置云主机
7. 限制普通账户快照、云主机、定时任务数量
8. 数据云盘的virtioscsi 选项
9. 云主机暂停/恢复
- 10.管理节点提供ntp时间同步服务
- 11.自动更新定时任务状态
- 12.显示集群资源信息
- 13.设置云主机boot选项
- 14.优化部分页面显示内容

1.7

2016/10/09主要更新：

1. 新增LDAP组件
2. 支持删除已导出的镜像
3. 新增关闭电源
4. 支持创建云主机时设置console密码
5. 指定IP时提示可用IP资源
6. 支持多管理节点一键安装
7. 支持启用/停用定时任务
8. 关闭显示日志功能
9. 优化资源监控性能
- 10.优化部分页面显示内容

1.6

2016/08/31主要更新：

1. 新增集群功能
2. 新增操作助手
3. 新增定时任务功能

4. 新增云主机克隆功能
5. 新增设置云主机控制台密码功能
6. 新增镜像仓库镜像导出功能
7. 已创建云主机支持添加\删除SSH
8. 支持为账户分配EIP的配额
9. Ceph存储支持指定池名
- 10.支持UI界面查看DHCP Server IP
- 11.优化Wizard用户体验
- 12.优化部分操作顺序

1.5

2016/07/30主要更新：

1. 新增镜像仓库
2. 新增删除计费规则功能
3. 支持在线创建镜像
4. 优化性能监控信息
5. 新增日志语言切换

1.4

2016/06/29主要更新：

1. Java版本从1.7升级到1.8版本
2. 新增性能监控与日志信息
3. 新增FusionStor存储支持
4. 删除本地yum源配置
5. 新增数据库恢复
6. 新增Cassandra数据库备份与恢复
7. 新增ZStack定制版ISO升级yum源
8. 新增在线快照

1.3

2016/05/27主要更新：

1. 初始化界面新增普通用户和SSH指定端口的支持

2. 新增计算规格上行下行网络带宽限制
3. 新增CPU、内存、云盘等计费功能
4. 新增CPU超分
5. 新增云主机操作:更改所有者、指定物理机启动
6. 新增镜像、云盘资源实际占用空间和虚拟占用空间
7. 新增日志收集工具
8. 修改云主机可用与已删除显示列表

1.2

2016/04/27主要更新：

1. 初始化界面新增主存储
2. 新增NFS、Ceph、Shared Mount Point等存储类型支持
3. 新增弹性IP
4. 新增云主机缓存模式
5. 新增云主机高可用
6. 修改SSH key注入方式为Amazon AWS方式
7. 新增控制台代理菜单

1.1

2016/04/01主要更新：

1. 新增用户管理
2. 新增多网络管理
3. 更新Windows Virtio驱动安装
4. 修改章节显示方式

1.0

2016/03/01第一次正式发布。


2 系统架构

ZStack作为新一代产品级私有云管理平台，通过提供灵活完善的APIs来管理包括计算、存储和网络在内的数据中心各种资源。

2.1 ZStack功能架构

ZStack功能架构如图 1: ZStack功能架构所示：

图 1: ZStack功能架构



ZStack提供了对企业数据中心基础设施的计算、存储、网络等资源的管理，底层支持KVM和VMware虚拟化技术，支持DAS/NAS/SAN/DFS等存储类型，支持本地存储、NFS存储、SAN存储、分布式块存储，支持VLAN/VXLAN等网络模型。

ZStack的核心云引擎，使用消息总线同数据库MariaDB及各服务模块进行通信，提供了云主机管理、物理主机管控、存储调度、网络功能、账号计费、实时监控等功能。ZStack还提供了Java和Python的SDK，且支持RESTful APIs进行资源调度管理。基于ZStack打造的专有云管理平台充分体现专有云的4S优势，即：简单Simple、健壮Strong、弹性Scalable、智能Smart。

ZStack核心架构设计特点：

1. 全异步架构：异步消息、异步方法、异步HTTP调用。

- ZStack使用消息总线进行各服务的通信连接，在调用服务时，源服务发消息给目的服务，并注册一个回调函数，然后立即返回；一旦目的服务完成任务，就会触发回调函数回复任务结果。异步消息可以并行处理。

- ZStack服务之间采用异步消息进行通信，对于服务内部，一系列相关组件或插件，也是通过异步方法来调用，调用方法与异步消息一致。
- ZStack采用的插件机制，给每个插件设置相应的代理程序。ZStack为每个请求设置了回调URL在HTTP的包头，任务结束后，代理程序会发送应答给调用者的URL。
- 基于异步消息、异步方法、异步HTTP调用这三种方式，ZStack构建了一个分层架构，保证了所有组件均能实现异步操作。
- 基于全异步架构机制，单管理节点的ZStack每秒可并发处理上万条API请求，还可同时管理上万台服务器和数十万台云主机。

2. 无状态服务：单次请求不依赖其他请求。

- ZStack的计算节点代理、存储代理、网络服务、控制台代理服务、配置服务等，均不依赖其他请求，一次请求可包含所有信息，相关节点无须维护存储任何信息。
- ZStack使用一致性哈希环对管理节点、计算节点或者其他资源以UUID为唯一ID进行认证的哈希环处理，消息发送者无需知道待处理消息的服务实例，服务也无须维护、交换相关的资源信息，服务只需单纯的处理消息即可。
- ZStack管理节点间共享的信息非常少，两个管理节点即可满足高可用性和可扩展性需求。
- 无状态服务机制让系统更为健壮，重启服务器不会丢失任何状态信息，数据中心的弹性扩展和伸缩性维护更为简单。

3. 无锁架构：一致性哈希算法。

- 一致性哈希算法保证了同一资源的所有消息均被同一个服务实例来处理。这种聚合消息到特定节点的方法，降低了同步与并行的复杂度。
- ZStack使用工作队列来避免竞争锁的问题，串行任务以工作队列的方式保存在内存中，工作队列可对任意资源的任意操作进行并行处理来提高系统并行度。
- ZStack基于队列的无锁架构，使得任务可以简单地控制并行度，从而提升系统性能。

4. 进程内微服务：微服务解耦。

- ZStack使用消息总线对各服务进行隔离控制，例如，云主机服务、身份认证服务、快照服务、云盘服务、网络服务、存储服务等等。所有的微服务都集合在管理节点的进程内，各服务之间利用消息总线进行交互，所有消息发送到消息总线后，再通过一致性哈希环选择目的服务进行转发处理。
- 进程内微服务，以星状架构实现各服务独立运行，将高度集中的控制业务进行解耦，实现了系统的高度自治和高度隔离，任何服务出现故障并不影响其他组件。可靠性与稳定性得到有效保障。

5. 全插件结构：插件支持横向扩展。

- ZStack使用中任何新加入的插件对目前其他的插件没有任何影响，均是独立自主提供服务。
- ZStack支持策略模式和观察者模式进行插件设计。策略插件会继承父类的接口然后执行具体实现；观察者插件，会注册listener进行监控内部的业务逻辑的事件变化，当应用内部发现事件时，插件会对此事件做出自响应，在插件自身的代码里执行相应的业务流。
- ZStack支持插件的横向扩展，云平台可以快速更迭，而整体系统架构依然健壮。

6. workflow引擎：顺序管理，出错回滚。

- ZStack workflow基于XML对每个工作流程进行清晰定义，在任何步骤出现错误均可按照原本执行路径进行回滚，清理掉执行过程的垃圾资源。
- 每个workflow还可以包含子workflow用于扩展业务逻辑。

7. 标签系统：支持业务逻辑变更，增加资源属性。

- ZStack支持利用系统标签和插件机制对原本的业务逻辑进行扩展变更。
- 使用标签机制，可对资源进行分组划分，支持对指定标签进行资源搜索。

8. 瀑布流架构：支持资源的级联操作。

- ZStack使用Cascade Framework对资源管理进行瀑布状的级联操作，对资源进行卸载或者删除时，会对相关的资源进行级联操作。
- 资源也可以通过插件形式加入到瀑布框架中，加入或者退出瀑布框架，并不影响其他资源。
- 级联机制使得ZStack的配置灵活轻便，快速满足客户资源配置的变更。

9. 全自动化Ansible部署：Ansible无代理自动部署。

- ZStack使用Ansible进行无代理的全自动化安装依赖、配置物理资源，部署代理程序，全过程对用户透明，无须额外干预，可透过重连代理程序对代理进行升级。


10.全API查询：任意资源的任意属性均可查询。

- ZStack支持数百万个条件的资源查询，支持全API查询，支持任意组合。

2.2 ZStack资源结构

ZStack在本质上是云资源的配置管理系统。ZStack管理的相关资源在结构上如[图 2: ZStack资源结构](#)所示：

图 2: ZStack资源结构



ZStack主要包括以下资源：

- **区域**：ZStack中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。
- **集群**：一组物理主机（计算节点）的逻辑集合。
- **物理主机**：也称之为计算节点，主要为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理服务器。
- **主存储**：用于存储云主机磁盘文件（包括：根云盘、数据云盘、根云盘快照、数据云盘快照、镜像缓存等）的存储服务器。支持本地存储、NFS、Shared Mount Point、Shared Block、Ceph类型。
- **镜像服务器**：用于保存镜像模板的存储服务器，支持镜像仓库、Sftp、Ceph类型。
- **VXLAN Pool**：VXLAN网络中的Underlay网络，一个VXLAN Pool可以创建多个VXLAN Overlay网络，这些Overlay网络运行在同一组Underlay网络设施上。
- **二层网络**：对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。支持L2NoVLANNetwork、L2VLANNetwork、VXLANNetwork类型。
- **三层网络**：云主机使用的网络配置，包含了IP地址范围、网关、DNS、网络服务等。
- **计算规格**：云主机的CPU、内存、磁盘带宽、网络带宽的数量或大小规格定义。
- **云盘规格**：云主机使用的云盘的大小规格定义。
- **云主机**：运行在物理主机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务，是ZStack的核心组成部分。

- 镜像：云主机或云盘所使用的镜像模板文件，镜像模板包括系统云盘镜像和数据云盘镜像，其中系统云盘镜像支持ISO和Image类型，数据云盘镜像支持Image类型。
- 根云盘：安装云主机操作系统的磁盘，用于支撑云主机的系统运行。
- 数据云盘：为云主机提供了额外的存储空间，用于云主机的存储扩展。
- 快照：采用增量机制对云盘在特定时间点上的数据进行备份。
- 网络服务模块：用于提供网络服务的模块。在UI界面已隐藏。
- 网络服务：给云主机提供的各种网络服务，主要包括安全组、虚拟IP、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等。
- 安全组：给云主机提供三层网络防火墙控制。
- 云路由规格：指定云路由器使用的CPU、内存、云路由镜像、管理网络、公有网络等资源定义。
- 云路由器：为云主机提供分布式DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道、安全组等各种网络服务的定制云主机。
- VPC路由器：基于云路由规格直接创建的路由器，拥有公有网络和管理网络，是VPC的核心。公有网络作为默认网络，用于提供各种网络服务，包括：DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道、安全组等。

ZStack资源间存在以下关系：

- 父子关系：一个资源可以是另一个资源的父亲或孩子。例如集群和物理主机，物理主机和云主机。
- 兄弟关系：拥有同样父资源的资源为兄弟关系。例如集群和二层网络，集群和主存储。
- 祖先和后裔关系：一个资源可以是另一个资源的直系祖先或者直系后裔。例如集群和云主机，区域和物理主机。
- 朋友关系：一些资源与资源之间没有以上三种关系，但是这些资源在某些情境下需要分工合作，这时它们是朋友关系。例如主存储和镜像服务器，区域和镜像服务器。



注：主存储和镜像服务器的关系为：

- 创建VM时，主存储会从镜像服务器下载复制云主机的镜像模板文件作为缓存。
- 创建镜像时，主存储会将根云盘拷贝到镜像服务器保存为模板。

ZStack资源均含有以下基本属性：

- UUID：通用唯一识别码UUIDv4 (Universally Unique Identifier) 来唯一标识一个资源。
- 名称：用于标记资源的可读字符串，名称可以重复，一般为必选项。
- 描述：也称之为简介，用于概述资源，可选项。

- 创建日期：资源创建的日期。
- 上次操作日期：资源上次被更新的时间。

ZStack资源一般都支持CRUD操作：

- 创建：创建或者添加新的资源。
- 查询：读取查询资源信息。
- 更新：更新资源信息。
- 删除：删除资源，ZStack使用的瀑布框架级联机制，使得父资源被删除后，相关子资源和后裔资源均会被删除。

3 命令行工具

3.1 概览

`zstack-cli`是供管理员调用所有ZStack API的命令行工具。本手册中所有API示例都将用`zstack-cli`来展示。

ZStack基于SOA (Service Oriented Architecture , 面向服务架构) 而设计 , 所有的ZStack操作本质上都是消息。例如 , 启动云主机的StartVmInstanceCLI命令 , 可以映射到APIStartVmInstanceMsg的API消息。

ZStack包含了内置的HTTP服务 , 将所有API消息封装于HTTP POST请求中 , `zstack-cli`是基于内置的HTTP服务调用API请求进行相应的业务处理。

3.2 用法

链接到ZStack管理节点

默认情况下安装ZStack管理节点后 , `zstack-cli`会被同步安装 , 可在shell终端通过命令`zstack-cli`直接启动 :

```
[root@localhost ~]# zstack-cli
ZStack command line tool
Type "help" for more information
Type Tab key for auto-completion
Type "quit" or "exit" or Ctrl-d to exit
```

没有指定任何参数时 , `zstack-cli`默认会连接localhost的8080端口 ; 如果要连接远程的ZStack管理节点 , 可以通过选项`-H`和`-p`来分别指定IP和端口号。

```
[root@localhost ~]# zstack-cli --help
Usage: -c [options]

Options:
-h, --help          show this help message and exit
-H HOST, --host=HOST [Optional] IP address or DNS name of a ZStack
                    management node. Default value: localhost
-p PORT, --port=PORT [Optional] Port that the ZStack management node is
                    listening on. Default value: 8080
-d DEPLOY_CONFIG_FILE, --deploy=DEPLOY_CONFIG_FILE
                    [Optional] deploy a cloud from a XML file.
-t DEPLOY_CONFIG_TEMPLATE_FILE, --template=DEPLOY_CONFIG_TEMPLATE_FILE
                    [Optional] variable template file for XML file
                    specified in option '-d'
-D ZSTACK_CONFIG_DUMP_FILE, --dump=ZSTACK_CONFIG_DUMP_FILE
                    [Optional] dump a cloud to a XML file
-P ADMIN_PASSWORD, --password=ADMIN_PASSWORD
                    [Optional] admin account password for dumping and
```

```

recovering cloud environment. It can only be used when
set -D or -d option. Default is 'password'.
-s, --no-secure    [Optional] if setting -s, will save password
                   information in command history.
[root@localhost ~]# zstack-cli -H 172.20.16.35

ZStack command line tool
Type "help" for more information
Type Tab key for auto-completion
Type "quit" or "exit" or Ctrl-d to exit

admin >>>

```

如果有多个管理节点, 可以通过`zstack-cli`连接到任一个管理节点。

模式 (Modes)

- 命令模式

`zstack-cli`可从shell接受参数工作在命令模式。在命令模式下, `zstack-cli`只运行一次, 然后输出结果到shell, 例如:

```

[root@localhost ~]# zstack-cli -H 172.20.16.35 QueryZone name=Zone-1
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Nov 17, 2017 8:27:47 PM",
      "lastOpDate": "Nov 17, 2017 8:27:47 PM",
      "name": "Zone-1",
      "state": "Enabled",
      "type": "zstack",
      "uuid": "c3a228078e8c4f81ba7da0b16fb8d77f"
    }
  ],
  "success": true
}

```

- 交互模式

`zstack-cli`也可工作在交互模式。在交互模式下, `zstack-cli`会维护一个会话 (session) 来不断地执行命令, 例如:

```

...

admin >>>query
GenerateInventoryQueryDetails
GenerateQueryableFields
PrometheusQueryLabelValues
PrometheusQueryMetadata
PrometheusQueryPassThrough
PrometheusQueryVmMonitoringData
QueryAccount
QueryAccountResourceRef
...
QueryVolumeSnapshot
QueryVolumeSnapshotTree

```

```

QueryVpclikeConfigFromLocal
QueryVpclpSecConfigFromLocal
QueryVpcUserVpnGatewayFromLocal
QueryVpcVpnConnectionFromLocal
QueryVpcVpnGatewayFromLocal
QueryVtep
QueryWebhook
QueryZone

```

```
admin >>>QueryZone
```

手动执行时通常更适合使用交互模式，而脚本集成时通常更适合使用命令模式。

登录 (Login)

ZStack的认证和访问管理系统 (IAM , Identity and Access Management) 支持三种登录方式：账户登录、用户登录、AD/LDAP登录。

账户分为admin管理员账户和普通账户。admin管理员账户使用默认密码password。

在执行任何命令之前, 需运行登录命令LogInByAccount取得一个会话令牌 (session token) ，这个令牌会被zstack-cli自动保存到`~/.zstack/cli/session`，需要单独维护。

```
admin >>>LogInByAccount accountName=admin password=password
```

登出 (LogOut)

一旦工作完成，可以使用LogOut命令结束当前会话：

```
admin >>>LogOut
```

LogOut命令可以接受参数`sessionUuid`，可选参数，zstack-cli默认会自动读取已保存的session。

执行API命令

每一个API都可拥有多个参数，可通过命令模式或交互模式来执行：

- 命令模式：

```
[root@localhost ~]# zstack-cli StartVmInstance uuid=f1bd87fe2a40498db78ee596766f57b0
```

- 交互模式：

```
admin >>>StartVmInstance uuid=f1bd87fe2a40498db78ee596766f57b0
```

查看命令历史

可以使用more命令来查看命令历史，例如：

- 命令模式：

```
[root@localhost ~]# zstack-cli more
```

- 交互模式：

```
admin >>>more
```

结果格式和Linux *more*命令类似，可使用上下键来浏览或者搜索。

```
[NUM]  COMMAND
-----
[1]    LogInByAccount accountName=admin password=*****
[2]    ['LogOut']
[3]    ['QueryVmInstance', 'state=Running']
[4]    ['QueryZone']
[5]    ['QueryVmInstance']
[6]    LogInByAccount accountName=admin password=*****
[7]    ['u'QueryVmInstance', u'count=True', u'state=Stopped']
[8]    ['u'QueryVmInstance', u'count=True', u'state=Running']
[9]    ['u'QueryVmInstance', u'count=True']
...

```

使用more后面跟上命令编号可以查看一个命令的详情：

- 命令模式：

```
[root@localhost ~]# zstack-cli more 6
```

- 交互模式：

```
admin >>>more 6
```

结果类似于：

```
Command:
  LogInByAccount accountName=admin password=*****
Result:
{
  "inventory": {
    "accountUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
    "createDate": "Dec 28, 2017 5:13:59 PM",
    "expiredDate": "Dec 28, 2017 7:13:59 PM",
    "userUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
    "uuid": "c0488a149e1244799317a84ab3378763"
  },
  "success": true
}
(END)

```

导出命令结果

可通过save命令导出命令历史，可以一次保存一个历史也可以一次保存多个历史：

- 一次保存一个历史

- 命令模式：

```
[root@localhost ~]# zstack-cli save 1
Saved command: 1 result to file: /root/LogInByAccount-1.json
```

- 交互模式：

```
admin >>>save 1
Saved command: 1 result to file: /root/LogInByAccount-1.json
```

- 一次保存多个历史

- 命令模式：

```
[root@localhost ~]# zstack-cli save 1,2,3
[u'CreateDataVolume', u'primaryStorageUuid=4db283cfa9ac4b0a9994aab52bff4069', u'diskOfferingUuid=7c3ba7609e2e44d2a429e93e2944871e', u'name=volume', u'systemT
ags=localStorage::hostUuid::37bfae93611541039aec7ae87a204e5a']
Saved command: 1 result to file: /usr/local/CreateDataVolume-1.json
[u'CreateDataVolume', u'primaryStorageUuid=4db283cfa9ac4b0a9994aab52bff4069', u'diskOfferingUuid=7c3ba7609e2e44d2a429e93e2944871e', u'name=volume', u'systemT
ags=localStorage::hostUuid::37bfae93611541039aec7ae87a204e5a']
Saved command: 2 result to file: /usr/local/CreateDataVolume-2.json
[u'CreateDataVolume', u'primaryStorageUuid=4db283cfa9ac4b0a9994aab52bff4069', u'diskOfferingUuid=7c3ba7609e2e44d2a429e93e2944871e', u'name=volume', u'systemT
ags=localStorage::hostUuid::37bfae93611541039aec7ae87a204e5a']
Saved command: 3 result to file: /usr/local/CreateDataVolume-3.json
```

- 交互模式：

```
admin >>>save 1,2,3
[u'CreateDataVolume', u'primaryStorageUuid=4db283cfa9ac4b0a9994aab52bff4069', u'diskOfferingUuid=7c3ba7609e2e44d2a429e93e2944871e', u'name=volume', u'systemT
ags=localStorage::hostUuid::37bfae93611541039aec7ae87a204e5a']
Saved command: 1 result to file: /usr/local/CreateDataVolume-1.json
[u'CreateDataVolume', u'primaryStorageUuid=4db283cfa9ac4b0a9994aab52bff4069', u'diskOfferingUuid=7c3ba7609e2e44d2a429e93e2944871e', u'name=volume', u'systemT
ags=localStorage::hostUuid::37bfae93611541039aec7ae87a204e5a']
Saved command: 2 result to file: /usr/local/CreateDataVolume-2.json
[u'CreateDataVolume', u'primaryStorageUuid=4db283cfa9ac4b0a9994aab52bff4069', u'diskOfferingUuid=7c3ba7609e2e44d2a429e93e2944871e', u'name=volume', u'systemT
ags=localStorage::hostUuid::37bfae93611541039aec7ae87a204e5a']
Saved command: 3 result to file: /usr/local/CreateDataVolume-3.json
```

默认情况下结果被保存到当前目录下，也可以通过额外提供一个路径来指定目的文件夹：

```
save 1 /tmp
```

4 查询

4.1 概览

对于运营大规模云的企业用户来说，最大的挑战之一是快速精准定位所需资源。例如，需要从100,000台虚拟机中找到拥有EIP (17.12.53.8) 的虚拟机。ZStack提供了丰富全面的API可以用来查询所有资源的每一个域，具体参看[ZStack官网文档《开发手册 \(全 \) 》](#)的[查询API](#)章节了解设计架构。

4.2 架构 (Architect)

每个ZStack资源都依据属性 (properties) 组织成JSON格式的清单 (inventory) 。

例如，区域 (Zone) 清单：

```
{
  "createDate": "Nov 17, 2017 8:27:47 PM",
  "description": "Test",
  "lastOpDate": "Nov 20, 2017 5:40:52 PM",
  "name": "Zone-1",
  "state": "Enabled",
  "type": "zstack",
  "uuid": "c3a228078e8c4f81ba7da0b16fb8d77f"
}
```

一个资源清单可以包含其他资源的清单；例如，一个L3网络清单包含IP范围 (IP Range) 清单：

```
{
  "category": "Public",
  "createDate": "Nov 17, 2017 9:11:59 PM",
  "dns": [
    "223.5.5.5"
  ],
  "ipRanges": [
    {
      "createDate": "Nov 17, 2017 9:18:47 PM",
      "endIp": "10.108.10.110",
      "gateway": "10.0.0.1",
      "l3NetworkUuid": "a8b7054aaa9141f696afebdb1721e5c8",
      "lastOpDate": "Nov 17, 2017 9:18:47 PM",
      "name": "L3-Pub",
      "netmask": "255.0.0.0",
      "networkCidr": "10.0.0.1/8",
      "startIp": "10.108.10.100",
      "uuid": "df5b1ab49a53440bb44eb14c7ebfd50a"
    }
  ],
  "l2NetworkUuid": "16fecf5ff5754c3fb6669986ec1fe645",
  "lastOpDate": "Nov 17, 2017 9:11:59 PM",
  "name": "L3-Pub",
  "networkServices": [
    {

```

```

    "l3NetworkUuid": "a8b7054aaa9141f696afebdb1721e5c8",
    "networkServiceProviderUuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee",
    "networkServiceType": "Userdata"
  },
  {
    "l3NetworkUuid": "a8b7054aaa9141f696afebdb1721e5c8",
    "networkServiceProviderUuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee",
    "networkServiceType": "Eip"
  },
  {
    "l3NetworkUuid": "a8b7054aaa9141f696afebdb1721e5c8",
    "networkServiceProviderUuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee",
    "networkServiceType": "DHCP"
  }
],
"state": "Enabled",
"system": false,
"type": "L3BasicNetwork",
"uuid": "a8b7054aaa9141f696afebdb1721e5c8",
"zoneUuid": "c3a228078e8c4f81ba7da0b16fb8d77f"
}

```

清单中的域 (field) 分为两类：原生域 (primitive field) 和嵌套域 (nested field)

- 原生域是由一个基本类型 (primitive type) 构成的域，如数字 (number)、字符串 (string)、布尔 (boolean)、或日期 (date)；在上述示例中，**uuid**、**name**、**system**都是原生域。
- 嵌套域通常是由代表其它资源数据类型组合而成；在上述示例中，**ipRanges**就是一个嵌套域。



注:

- 除非特别声明，所有清单的所有域都是可以查询的。
- 对于一个清单，通常都有对应的查询API；例如，QueryZone、QueryHost、QueryVm Instance等。
- 查询API通常返回一个清单列表，在没有匹配结果时会返回一个空列表。
- 一个查询的结果类似于：

```

{
  "inventories": [
    {
      "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
      "cpuNum": 1,
      "cpuSpeed": 0,
      "createDate": "Nov 17, 2017 8:48:06 PM",
      "lastOpDate": "Nov 17, 2017 8:48:06 PM",
      "memorySize": 1073741824,
      "name": "instance-offering",
      "sortKey": 0,
      "state": "Enabled",
      "type": "UserVm",
      "uuid": "32c3405f7bbf43009cfaf58cb41e39fc"
    }
  ],
  "success": true
}

```

}

查询API由一个查询条件 (query conditions) 的列表和一些辅助参数 (helper parameters) 构成 :

查询API的参数 (Parameters)

名字	描述	此参数可选	可选参数值	起始支持版本
conditions	:ref:`QueryCondition <QueryCondition>`组成的列表			0.6
limit	允许查询API返回清单的最大数量；默认为1000	true		0.6
start	返回清单的起始编号；默认为0	true		0.6
count	如果为true, 查询响应只返回清单数量；默认为false		<ul style="list-style-type: none"> true false 	0.6
replyWithCount	如果为true, 查询响应会同时返回清单及其数量；默认为false		<ul style="list-style-type: none"> true false 	0.6
sortBy	指定的域被作为排序依据；这个域必须是原生域	true		0.6
sortDirection	如果 sortBy 不等于null, 这个域指定排序方向；默认为 asc		<ul style="list-style-type: none"> asc desc 	0.6
fields	原生域组成的一个列表；指定时, 查询返回的清单只会包含这些域	true		0.6

查询条件 (Query Condition)

查询API接受查询条件组成的列表，查询条件包含以下属性：

名字	描述	此参数可选	可选的参数值	起始支持版本
name	域名			0.6
op	比较操作符 (comparison operator)		<ul style="list-style-type: none"> • = • != • > • >= • < • <= • in • not in • is null • is not null • like • not like 	0.6
value	查询值			0.6

域名可以是原生域的名字，也可以是嵌套域的子域名字，或者是扩展域 (expanded field) 的子域 (sub-field) 名字 (请参看:ref:Join <query join>) ; **op**是SQL语言中的比较操作符。

操作符	CLI格式	描述
=	=	等于操作符; 字符串比较区分大小写
!=	!=	不等于操作符; 字符串比较区分大小写
>	>	大于操作符; 字符串比较请参看MySQL的规范
>=	>=	大于等于操作符; 字符串比较请参看MySQL的规范
<	<	小于; 字符串比较请参看MySQL的规范
<=	<=	小于或等于操作符; 字符串比较请参看MySQL的规范
in	?=	检查一个值是否在一个集合内
not in	!?=	检查值是否不在在一个集合内
is null	=null	NULL值测试
is not null	!=null	非NULL值测试
like	~=	简单模式匹配 ; 用%匹配任一数量的字符, 甚至零个字符 ; 用_匹配单个字符

操作符	CLI格式	描述
not like	!~=	简单模式匹配的反式；用%匹配任一数量的字符,甚至零个字符；用_匹配单个字符

查询条件之间的关系是逻辑与 (logical AND) , 当前版本只支持这种关系, 例如 :

```
#用来查找名字为L3Network1的L3网络, 并且这个网络有一个或多个IP范围的名字是range1
QueryL3Network ipRanges.name=range1 name=L3Network1
```

CLI查询条件

有两种方式可以在CLI中使用查询条件 :

- 一种是查询API的原始形式 :

```
QueryHost conditions='[{"name":"name", "op": "=", "value":"KVM1"}]'
```

- 另一种是CLI格式 :

```
QueryHost name=KVM1
```

显然, CLI格式更直观更容易理解。CLI格式通常使用以下格式表示查询条件 :

```
condition_name(no_space)CLI_comparison_operator(no_space)condition_value
```

在CLI中键入命令时, 你可以使用*Tab*来自动补全或者提示包括原生域, 嵌套域以及扩展域在内的可以被查询的域 :

```
admin >>>QueryVmInstance
[Query Conditions:]
allVolumes.      cluster.      host.      image.
instanceOffering.  rootVolume.  vmNics.    zone.

__systemTag__=   __userTag__=   allocatorStrategy=  clusterUuid=
cpuNum=          cpuSpeed=      createDate=         defaultL3NetworkUuid=
description=     groupBy=       hostUuid=           hypervisorType=
imageUuid=       instanceOfferingUuid=  lastHostUuid=      lastOpDate=
memorySize=     name=          platform=           rootVolumeUuid=
state=          systemTags=    type=               userTags=
uuid=           zoneUuid=

[Parameters:]
count=           fields=        limit=             replyWithCount=
sortBy=          sortDirection=  start=            timeout=
```

联结 (Join) 扩展查询 (expanded query)

在ZStack中联结 (Join) 被称为扩展查询 (expanded query) ; 这种查询允许通过其它和要查询的目标资源有关系的资源的域来查询 ; 在ZStack的术语中这些域被称为扩展域。

例如，依据云主机的网卡 (nic) 拥有EIP的VIP为10.108.10.102来查询其L3网络：

```
admin >>>QueryL3Network vmNic.eip.vipIp=10.108.10.102
```

上述示例中，L3网络的清单没有vmNic.eip.vipIp域；但此IP地址与云主机的网卡nic清单有关系，而云主机的网卡nic清单又与EIP清单有关系；可以构造一个跨越三个清单的扩展查询：L3网络清单、云主机nic清单、和EIP清单。

基于此联结扩展查询条件，ZStack可以提供将近400万种查询条件以及无穷无尽的组合条件。

以下是构造的复杂示例，用于展示强大的查询功能：

```
QueryVolumeSnapshot volume.vmInstance.vmNics.l3Network.l2Network.attachedClusterUuids
?=13238c8e0591444e9160df4d3636be82
```

此查询用于查找云盘快照，此查询依赖云盘所在的云主机，云主机所在的L3网络的L2网络被挂载在一个uuid为13238c8e0591444e9160df4d3636be82的集群上。

查询列表 (Query List)

当一个域是列表的时候，可以包含类似int、long、string的基本类型或者嵌套清单。

查询列表并不特殊；编写本章节只是用来提醒大家，不要误认为只能用in (?=) 和not in (!=) 来查询一个列表域；实际上，我们可以使用所有的比较操作符。

例如：

```
#查找所有的拥有类似72.72.72.*的DNS的L3网络
QueryL3Network dns~=72.72.72.%
```

```
#查找所有的IP范围从192.168.0.10开始的L3网络
QueryL3Network ipRanges.startIp=192.168.0.10
```

查询标签 (Query Tags)

在这一节中:ref:`tags <tag>`你会看到所有的资源都可以用系统标签 (system tags) 和用户标签 (user tags) ，它们都可以作为查询条件。

ZStack使用两个特别的域: `__userTag__` 和 `__systemTag__` 来做查询。

例如：

```
QueryVmInstance __userTag__?=web-tier-VMs
```

```
QueryHost __systemTag__?=os::distribution::Ubuntu managementIp=192.168.0.212
```

- 操作符>、>=、<、<=只会返回拥有满足条件的标签的资源；

- **is not null**会返回所有拥有标签的资源；
- **is null**会返回所有没有标签的资源；
- **!=**、**not in**、**not like**会返回拥有的标签不满足条件的以及没有标签的所有资源。

避免循环查询 (Avoid Loop Query)

大多数ZStack资源拥有双向的扩展查询。

例如，主机拥有扩展至集群的扩展查询，而集群也拥有扩展至主机的扩展查询。这使得从任意方向查询资源成为可能，但同时也可能导致查询循环。

例如：

```
QueryHost vmInstance.vmNics.eip.vmNic.vmInstance.uuid=d40e459b97db5a63dedaffcd05cfe3c2
```

就是一个循环查询, 它和下面的查询作用相同：

```
QueryHost vmInstance.uuid=d40e459b97db5a63dedaffcd05cfe3c2
```

循环查询的行为是未定义的；有可能得到也有可能得不到正确的结果。因此，请避免使用循环查询。

有效的使用查询

查询API很强大，可以通过不同的查询方式得到相同的结果。

例如, 要查找运行在UUID为e497e90ab1e64db099eea93f998d525b的主机上的云主机：

方式一：

```
QueryVmInstance hostUuid=e497e90ab1e64db099eea93f998d525b
```

方式二：

```
QueryVmInstance host.uuid=e497e90ab1e64db099eea93f998d525b
```

上述示例中，方式一更高效，因为它只是用了VM表的原生域进行查询；方式二使用了联结VM表和host表的扩展查询。

当查询条件是UUID的时候，建议使用原生域而非扩展域的子域进行查询。

4.3 示例

普通查询

```
QueryVmInstance defaultL3NetworkUuid=7e52c8b7b6f94e4485a61f3f1a8bfe42
```

```
QueryPortForwardingRule protocolType=TCP
```

查询计数

```
QueryVmInstance defaultL3NetworkUuid=7e52c8b7b6f94e4485a61f3f1a8bfe42 count=true  
QueryPortForwardingRule protocolType=TCP count=true
```

带计数的普通查询

```
QueryVmInstance defaultL3NetworkUuid=7e52c8b7b6f94e4485a61f3f1a8bfe42 replyWithCount=true  
QueryPortForwardingRule protocolType=TCP replyWithCount=true
```

设置限制

```
QueryVmInstance defaultL3NetworkUuid=7e52c8b7b6f94e4485a61f3f1a8bfe42 limit=3  
QueryPortForwardingRule protocolType=TCP limit=2
```

设置条件

```
QueryVmInstance name~=clone  
QueryPortForwardingRule vipPortStart?=23,24
```

设置起始

```
QueryVmInstance imageUuid=4b5e37a47a402977a3b285ccec9c0c1 start=2 limit=3  
QueryPortForwardingRule protocolType=TCP start=1 limit=3
```

选择域

```
QueryVmInstance fields=name,uuid clusterUuid=5cac8330d5ab4c2ea393b8c3986c8850  
QueryPortForwardingRule fields=uuid,privatePortStart,privatePortEnd vipPortStart=23 vipPortEnd=23
```

排序

```
QueryVmInstance clusterUuid=5cac8330d5ab4c2ea393b8c3986c8850 sortBy=createDate  
sortDirection=asc  
QueryPortForwardingRule sortBy=privatePortStart sortDirection=desc
```

5 云资源池

5.1 云主机

5.1.1 概览

云主机：运行在物理机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务，是ZStack的核心组成部分。

5.1.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
zoneUuid	所在区域的uuid，请参见 区域(Zone) 和 location	是		0.6
clusterUuid	所在集群的uuid，请参见 集群(Cluster) 和 location	是		0.6
hostUuid	运行云主机当前的物理主机uuid，请参见 物理主机(Host) and location	是		0.6
lastHostUuid	上一次运行云主机的物理主机uuid，请参见 物理主机(Host) and location	是		0.6
imageUuid	用于创建云主机根云盘的镜			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	像uuid, 请参见 镜像(Image)			
instanceOfferingUuid	计算规格的uuid, 请参见 计算规格(Instance Offering)			0.6
rootVolumeUuid	云主机根云盘的uuid, 请参见 云盘(Volume)			0.6
defaultL3NetworkUuid	云主机默认L3网络的uuid, 请参见 L3 network 和 networks			0.6
cpuSpeed	VCPU速度, 请参见 CPU capacity			0.6
cpuNum	VCPU数目, 请参见 CPU capacity			0.6
allocatorStrategy	主机分配策略, 请参见 allocator strategy		<ul style="list-style-type: none"> DefaultHostAllocatorStrategy DesignatedHostAllocatorStrategy 	0.6
type	云主机类型 <ul style="list-style-type: none"> UserVm: 用户创建的云主机 ApplianceVm: ZStack创建的帮助管理云的云主机 		<ul style="list-style-type: none"> UserVm ApplianceVm 	0.6
hypervisorType	云主机的虚拟机管理程序类型, 请参见 物理主机(Host) 和 hypervisor type		<ul style="list-style-type: none"> KVM 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
state	云主机的可用状态, 请参见 state	<ul style="list-style-type: none"> Created Starting Running Stopping Stopped Rebooting Destroying Destroyed Migrating Expunging Pausing Paused Resuming VolumeMigrating Unknown 		0.6
vmNics	nic inventory			0.6
allVolumes	volume inventory			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": {
    "agentPort": 7272,
    "allVolumes": [
      {
        "actualSize": 293641216,
        "createDate": "Oct 30, 2017 10:37:51 AM",
        "description": "Root volume for VM[uuid:0f7730d25fff413d9ab42c174722c9d8]",
        "deviceId": 0,
        "format": "qcow2",
        "installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/
vol-1f9\
19d46bd7a43689b6401bf82b3e190/1f919d46bd7a43689b6401bf82b3e190.qcow2",
        "isShareable": false,
        "lastOpDate": "Oct 30, 2017 10:37:51 AM",
        "name": "ROOT-for-vrouter.I3.私有云私有网络.ac5c7e",
        "primaryStorageUuid": "2376c2874ae34e95a2309fa3453c547d",
        "rootImageUuid": "bca9ad917cf3178281f27bc64d2dc96b",
        "size": 8589934592,
        "state": "Enabled",

```

```

        "status": "Ready",
        "type": "Root",
        "uuid": "1f919d46bd7a43689b6401bf82b3e190",
        "vmInstanceUuid": "0f7730d25fff413d9ab42c174722c9d8"
    }
  ],
  "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
  "applianceVmType": "vrouter",
  "clusterUuid": "175a8917ee794b849e4e96f0b680b717",
  "cpuNum": 2,
  "cpuSpeed": 0,
  "createDate": "Oct 30, 2017 10:37:51 AM",
  "defaultRouteL3NetworkUuid": "e315b2cb6151454bbab362a6e92909e7",
  "hostUuid": "232a730a0c9f4280803a8b0eddfabd77",
  "hypervisorType": "KVM",
  "imageUuid": "bca9ad917cf3178281f27bc64d2dc96b",
  "instanceOfferingUuid": "03a0a2b129f547b5bcb0745db8333390",
  "lastHostUuid": "232a730a0c9f4280803a8b0eddfabd77",
  "lastOpDate": "Oct 30, 2017 7:34:35 PM",
  "managementNetworkUuid": "e315b2cb6151454bbab362a6e92909e7",
  "memorySize": 2147483648,
  "name": "vrouter.l3.私有云私有网络.ac5c7e",
  "platform": "Linux",
  "publicNetworkUuid": "e315b2cb6151454bbab362a6e92909e7",
  "rootVolumeUuid": "1f919d46bd7a43689b6401bf82b3e190",
  "state": "Running",
  "status": "Connected",
  "type": "ApplianceVm",
  "uuid": "0f7730d25fff413d9ab42c174722c9d8",
  "vmNics": [
    {
      "createDate": "Oct 30, 2017 10:37:51 AM",
      "deviceId": 0,
      "gateway": "10.0.0.1",
      "ip": "10.58.22.43",
      "l3NetworkUuid": "e315b2cb6151454bbab362a6e92909e7",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2017 10:37:51 AM",
      "mac": "fa:08:2b:92:42:00",
      "metaData": "3",
      "netmask": "255.0.0.0",
      "uuid": "bf1d8e2848fd48e39e71c9f859a2158b",
      "vmInstanceUuid": "0f7730d25fff413d9ab42c174722c9d8"
    }
  ],
  "zoneUuid": "12489c7dce2b4e73811da4a1d38b53dc"
}

```

位置 (Location)

ZStack通过区域 (zones)、集群 (clusters) 和物理主机 (hosts) 组织计算资源 (computing resources)，因此云主机的位置可以通过zoneUuid、clusterUuid 和hostUuid标识。

- 当云主机开始运行后，这些UUIDs会被设置为标识云主机当前位置的值；
- 当云主机停止运行后，hostUuid会被设置为NULL，zoneUuid和clusterUuid会保持不变；
- lastHostUuid比较特别，因为它代表了云主机上次运行的物理主机；

- 对于新创建的云主机，lastHostUuid被设置为NULL；
- 一旦云主机停止运行，lastHostUuid就被设置为之前的hostUuid值。


网络 (Networks)

云主机可以有一个或多个L3网络；*vm nics* 包含了每个L3网络的IP地址、子网掩码和MAC地址信息。

- 如果一个云主机有不只一个L3网络，那么它必须设置一个默认的L3网络，这个网络提供默认的路由 (routing)、 DNS 和物理主机名；
- 如果一个云主机只有一个L3网络，那么它就自动成为默认的L3网络。

下面的示例帮助理解什么是默认的L3网络。假设有一个如图 3: 用户云主机所示的用户云主机：

图 3: 用户云主机



云主机所连接的三个L3网络都提供SNAT服务，并且默认的L3网络是10.10.1.0/24：

```
CIDR: 10.10.1.0/24
Gateway: 10.10.1.1
DNS domain: web.tier.mycompany.com
```

那么云主机的路由表 (routing table) 将会是这样：

```
default via 10.10.1.1 dev eth0
10.10.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.1.99
192.168.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.0.10
172.16.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 172.16.0.55
```

可见，默认路由 (default routing) 指向了10.10.1.1，也就是默认L3网络的网关；同时云主机的/etc/resolv.conf如下所示：

```
search web.tier.mycompany.com
```

```
nameserver 10.10.1.1
```

就是说DNS域也是来自默认L3网络；DNS域名服务器（DNS name server）也是设置为10.10.1.1，因为默认L3网络提供了DNS服务器；最终，云主机的FQDN(Full Qualified Domain Name)看起来会像这样：

```
vm2.web.tier.mycompany.com
```

它是从DNS域扩展而来的。

云主机网络接口清单 (VM Nic Inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
vmInstanceUuid	父云主机的uuid			0.6
l3NetworkUuid	网卡所连接的 <code>.ref</code> <code><l3 network</code> <code><l3Network</code> <code>></code> 的uuid			0.6
ip	IP地址			0.6
mac	MAC地址			0.6
netmask	子网掩码			0.6
gateway	网关			0.6
metaData	内部使用的保留域	是		0.6
deviceId	标识网卡在客户操作系统 (guest operating system) 以太网设备中顺序的整形数字。例如，0通常代表eth0，1通常代表eth1。			0.6

示例

```
{
  "inventories": {
    "createDate": "Oct 30, 2017 5:06:34 PM",
    "deviceId": 0,
    "gateway": "192.168.13.1",
    "ip": "192.168.13.161",
```

```

    "l3NetworkUuid": "52d8509a19cc4e22a717163d9cb5ee61",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2017 5:06:34 PM",
    "mac": "fa:c2:3d:d6:ff:00",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "uuid": "e1e4dca977394741804c46a500fe3fa6",
    "vmInstanceUuid": "6db4a412ff764725a7e2077bedfff4e3"
  }
}

```

云盘 (Volumes)

allVolumes域是由Volumes组成的列表，其中包含了根云盘 (root volume) 和数据云盘 (data volumes)。如果要找出其中的根云盘，用户可以通过迭代这个列表，并检查云盘的类型或者使用域`rootVolumeUuid`来匹配云盘的UUID。根云盘会一直伴随云主机，直到云主机被删除。

虚拟机管理程序类型 (Hypervisor Type)

根据云主机创建方式的不同，云主机的虚拟机管理程序类型可能是从镜像的虚拟机管理程序类型，或物理主机的虚拟机管理程序类型继承而来的。

- 从RootVolumeTemplate创建的虚拟机：

由于镜像中已经安装有操作系统，云主机会被创建在和镜像有相同虚拟机管理程序类型的物理主机上，因此云主机的虚拟机管理程序类型是从镜像继承而来的。

- 从ISO文件创建的虚拟机：

由于会使用ISO安装操作系统到云主机的空白根云盘上，云主机可能被创建在拥有任何类型的虚拟机管理程序的物理主机上，因此云主机的虚拟机管理程序类型是从创建的物理主机上继承而来的。

可用状态 (State)

云主机的生命周期中有以下数种可用状态。

- Created

在这种状态时，云主机还只是创建于数据库中的一个记录而已，并没有在任何物理主机上启动。这个状态仅在创建一个新的云主机的时候出现。

- Starting

在这种状态时，云主机正在一个物理主机上启动。

- Runnig

在这种状态时，云主机正在一个物理主机上运行。

- Stopping

在这种状态时，云主机正在一个物理主机上停止过程中。

- Stopped

在这种状态时，云主机已经停止，没有运行在任何物理主机上。

- Rebooting

在这种状态时，云主机正在上次运行的物理主机上重启。

- Destroying

在这种状态时，云主机正在被删除。

- Destroyed

在这种状态时，云主机已经被删除。

- Migrating

在这种状态时，云主机正在被迁移到另一个物理主机上。

- Expunging

在这种状态时，云主机的数据库正在被删除。

- Pausing

在这种状态时，云主机正在一个物理主机上暂停运行过程中。

- Paused

在这种状态时，云主机已经暂停运行。

- Resuming

在这种状态时，云主机正在从暂停状态恢复到运行状态的过程中。

- VolumeMigrating


在这种状态时，云主机根云盘正在从本地存储迁移到其它物理主机。

- Unknown

由于某些原因，例如，由于失去和物理主机的连接，ZStack不能检查物理主机的可用状态。

如图 4: 云主机可用状态转换图所示：

图 4: 云主机可用状态转换图



ZStack会使用VmTracer来周期性的跟踪云主机的状态；默认的间隔时间（interval）是60秒。云主机的状态可能会被ZStack之外的因素影响。

- 例如，物理主机掉电（power outage）会导致所有该物理主机上运行的云主机停止运行；一旦VmTracer检测到云主机的实际状态和数据库中的记录不匹配，数据库会被更新为实际的状态。
- 如果VmTracer不能成功检查云主机的状态，例如，由于ZStack管理节点和物理主机之间的连接丢失，云主机会被设置为Unknown状态；一旦VmTracer再次成功检测到云主机的状态，例如，ZStack管理节点和物理主机之间的连接恢复之后，云主机的状态也会被更新为实际的状态。

CDROM清单 (VmCdRom inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.3.0
name	请参见 资源属性			3.3.0
description	请参见 资源属性	是		3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
deviceId	请参见 device id	是		3.3.0
isoInstallPath	在镜像服务器上的安装路径			3.3.0
isoUuid	ISO的UUID			3.3.0
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.3.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.3.0
createDate	请参见 资源属性			3.3.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Jan 15, 2019 4:59:25 PM",
      "deviceId": 0,
      "lastOpDate": "Jan 15, 2019 4:59:25 PM",
      "name": "vm-6e243d2edf8443a4968d3878a4fed2a6-cdRom",
      "uuid": "29f6e8c277a94e57bd0b7c627bd65e85",
      "vmInstanceUuid": "6e243d2edf8443a4968d3878a4fed2a6"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

5.1.3 操作 (Operations)

5.1.3.1 创建云主机 (CreateVmInstance)

用户可以使用`CreateVmInstance`来创建一个云主机。 例如：

```
CreateVmInstance name=vm imageUuid=d720ff0c60ee48d3a2e6263dd3e12c33 \
instanceOfferingUuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2 \
l3NetworkUuids=37d3c4a1e2f14a1c8316a23531e62988
```

#创建云主机指定多网卡、默认L3网络

```
CreateVmInstance name=test imageUuid=ee14c7c8cc46309d821c51bbae3adb70 \
instanceOfferingUuid=1cf417bfd0e94175aea92131f1000011 \
l3NetworkUuids='ac5c7e736f1b499bbd0c12763b30051d,e315b2cb6151454bbab362a6e929
09e7' \
defaultL3NetworkUuid=ac5c7e736f1b499bbd0c12763b30051d
```

#创建云主机指定多网卡、默认L3网络、指定静态IP、控制台vnc模式、设置vnc密码、高可用级别为NeverStop

```
CreateVmInstance name=test imageUuid=ee14c7c8cc46309d821c51bbae3adb70 \
instanceOfferingUuid=1cf417bfd0e94175aea92131f1000011 \
l3NetworkUuids='ac5c7e736f1b499bbd0c12763b30051d,e315b2cb6151454bbab362a6e929
09e7' \
defaultL3NetworkUuid="ac5c7e736f1b499bbd0c12763b30051d" \
systemTags="consolePassword::123456","ha::NeverStop","vmConsoleMode::vnc","staticIp
::ac5c7e736f1b499bbd0c12763b30051d::172.24.0.5"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源的名字，请参见 资源属性			0.6
resourceUuid	资源的uuid，请参见 创建(Create Resources)	是		0.6
description	资源的描述，请参见 资源属性	是		0.6
instanceOfferingUuid	计算规格uuid。指定云主机的CPU、内存等参数			0.6
imageUuid	镜像uuid。云主机的根云盘会从该字段指定的镜像创建			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
I3NetworkUids	三层网络uuid列表。可以指定一个或多个三层网络，云主机在每个网络上创建一个网卡			0.6
type	云主机类型。保留字段，无需指定		<ul style="list-style-type: none"> UserVm ApplianceVm 	0.6
rootDiskOfferingUuid	根云盘规格uuid。如果imageUuid字段指定的镜像类型是ISO，该字段必须指定以确定需要创建的根云盘大小。如果镜像类型是非ISO，该字段无需指定	是		0.6
dataDiskOfferingUids	云盘规格uuid列表。可以指定一个或多个云盘规格uuid (uuid可以重复) 为云主机创建一个或多个数据云盘	是		0.6
zoneUuid	如果非null，云主机将在所指定的区域上创建；clusterUuid和hostUuid优先于这个参数的设置	是		0.6
clusterUuid	如果非null，云主机将在所指定的集群上创建；hostUuid优先于这个参数的设置	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostUuid	如果非null，云主机将在所指定的物理主机上创建	是		0.6
defaultL3NetworkUuid	如果l3NetworkUuids包含了多余一个的L3网络的UUID，这个参数指定哪个L3网络是默认的L3网络。如果l3NetworkUuids只有一个L3网络UUID，可不设置这个参数。	是		0.6
primaryStorageUuidForRootVolume	主存储UUID。若指定，云主机的根云盘会在指定主存储创建。	是		1.8
strategy	云主机创建策略，创建后立刻启动或创建后不启动。	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

**注:**

- ZStack创建云主机时支持亲和组功能，**SystemTags**增加**affinityGroup**选项。
 - 选项格式为：`affinityGroupUuid::UUID`
 - 例如：`affinityGroupUuid::5fd71606d5af451d981413f35367a8d6`
- ZStack创建云主机时支持指定PCI设备，**SystemTags**增加PCI设备选项。
 - 选项格式为：`pciDevice::UUID`
 - 例如：`pciDevice::634b48a7bca139d9944a0f95b0c2dddf`
- ZStack创建云主机时支持CPU绑定功能，**SystemTags**增加**vmCpuPinning**选项。
 - 选项格式为：`vmCpuPinning::绑定策略`
 - 例如：`vmCpuPinning::1:3;1-3:4-7,^6`
 - 仅admin支持更新、创建、删除该SystemTag。克隆云主机时，同时会克隆此SystemTag
- ZStack创建云主机时支持userdata功能，**SystemTags**增加**userdata**选项。
 - 选项格式为：`userdata::脚本的base64编码`
 - 例如：`userdata::l2Nsb3VklWNvbmZpZwp1c2VyczoKIC0gbmFtZTogdGVzdAoglCBzaGVsbDogL2Jpbi9iYXNoCiAgIGdyb3VwczogdXNlcnMKICAgc3VkbzogWydBTEw9KEFMTCKgTk9QQVNTV0Q6QUxMJ10KICAgc3NoLWF1dGhvcml6ZWQt a2V5czoKICAgICAgIC0gc3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMUxYQ0pmanJvRDFsVCByb290QDEwLTAAtMC0xOApib290Y21kOgogLSBta2RpciAvdG1wL3RibXAgcGndyaXRlX2ZpbGVzOgogLSBwYXR0OiAvdG1wL1pTdGFja19jb25maWcKICAgY29udGVudDogfAogICAgICAgSGVsbG8sd29ybGQhCiAgIHBlcm1pc3Npb25zOiAnMDc1NScKaG9zdG5hbWU6IFBlcmYtdGVzdApkaXNhYmxlX3Jvb3Q6IGZhbHNlCnNzaF9wd2F1dGg6IHllcwpjaHBhc3N3ZDoKICBSaXN0OiB8CiAgICAgIHJvb3Q6d29yZAogIGV4cGlyZTogRmFsc2UKcnVuY21kOgogLSBIY2hvlGxzIC1sIC8gPi9yb290L2xpc3Quc2g=`
- ZStack创建云主机时支持指定sshkey功能，**SystemTags**增加**sshkey**选项。
 - 选项格式为：`sshkey::公钥内容`
 - 例如：`sshkey::ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDPAGDmLG2yW1fGQsek4PdBL6wiVMHuLrl566ITPAf8A2Oi5BaExoUwdPjA96OaUSrtlsKlrXUMGEJwN1r1TrL9JdUMg7jww3QysGuS3P+bRsBe1TSGHS8Lnc9JY9Hp oL4ZN/j0zTaZfju9eDzbVsbDrF91x3yDeeGH6lG6gWJn96HPfrlg7REfo04eBdfisTaaF`

```
C0lAXoBOrnGVnzRdQfwTNRGmMAyFzCV83HOhVzBJuL5VqtAT8a0ISC4Q
gZTNROh6zbkTUUYQu0QS65EaJCTyAhksuidRzyjLX3p3oMileKdJNugRa5IDHh
GJXExIK+58Nvaqfj/03yN8lfO7sj root@hpe-77
```

- ZStack创建云主机时支持指定云主机高可用功能，**SystemTags**增加**ha**选项。
 - 选项格式为：`ha::NeverStop`
 - 例如：`ha::NeverStop`
- ZStack创建云主机时支持指定云主机控制台模式，**SystemTags**增加**vmConsoleMode**选项。
 - 选项格式为：`vmConsoleMode::控制台模式`
 - 例如：`vmConsoleMode::spice`或者`vmConsoleMode::vnc`
- ZStack创建云主机时支持指定云主机USB重定向功能，**SystemTags**增加**usbRedirect**选项。
 - 选项格式为：`usbRedirect::true`
 - 例如：`usbRedirect::true`
- ZStack创建云主机时支持指定云主机控制台密码，**SystemTags**增加**consolePassword**选项。
 - 选项格式为：`consolePassword::控制台密码`
 - 例如：`consolePassword::123456`
- ZStack创建云主机时支持指定L3的IP，**SystemTags**增加**staticIp**选项。
 - 选项格式为：`staticIp::三层网络UUID::指定的IP`
 - 例如：`staticIp::81a21a81cde84c1084c191354053a3b5::172.20.196.0`
- ZStack创建云主机时支持指定对应L3的网卡MAC地址，**SystemTags**增加**customMac**选项。
 - 选项格式为：`customMac::三层网络UUID::指定的MAC地址`
 - 例如：`customMac::81a21a81cde84c1084c191354053a3b5::fa:00:37:ee:9f:00`
- ZStack创建云主机时支持指定云盘置备方式，**SystemTags**增加**volumeProvisioningStrategy**选项，使用 **rootVolumeSystemTags**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`

- 例如：`volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning, volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`
- ZStack创建云主机时支持指定根云盘所在的Ceph存储池，**SystemTags**增加**rootPoolName**选项，使用 **rootPoolName**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`ceph::rootPoolName::xxx`, 其中xxx代表池名称
 - 例如：`ceph::rootPoolName::pri-v-r-26e11ca6814d4e1ba504d845f7848db3`
- ZStack创建云主机时支持指定云主机的主板类型，**SystemTags**增加**vmMachineType**选项，使用 **vmMachineType**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`vmMachineType::xx`, 其中xx代表pc或q35
 - 例如：`vmMachineType::pc`
- ZStack创建云主机时支持指定cdrom列表，**SystemTags**增加**cdroms**选项，使用 **cdroms**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`cdroms::{cdrom-1 config}::{cdrom-2 config}::{cdrom-3 config}`，cdrom config有三种可选择值: iso uuid(cdrom想要加载的iso uuid)，empty(不选择任何iso)，none(不配置光驱)。
 - 例如：
 - 创建一个空的cdrom: `cdroms::empty::none::none`
 - 创建三个空的cdrom: `cdroms::empty::empty::empty`
 - 创建3个挂载了iso的cdrom：`cdroms::iso_1_uuid::iso_2_uuid::iso_3_uuid`
- ZStack创建云主机时支持不创建任何cdrom，**SystemTags**增加**createWithoutCdRom**选项，使用 **createWithoutCdRom**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`createWithoutCdRom::true`
 - 例如：`createWithoutCdRom::true`

5.1.3.2 删除云主机 (DestroyVmInstance)

用户可以使用`DestroyVmInstance`来删除一个虚拟机。 例如：

```
DestroyVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.3 恢复已删除云主机 (RecoverVmInstance)

用户可以使用`RecoverVmInstance`来恢复一个处于Destroyed状态的云主机。恢复后云主机处于Stopped状态并且没有IP地址。 例如：

```
RecoverVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.4 彻底删除云主机 (ExpungeVmInstance)

用户可以使用`ExpungeVmInstance`彻底删除一个处于Destroyed状态的云主机。该操作会从数据库里面删除云主机并在主存储上删除该云主机的根云盘。该操作一旦执行就不可恢复。例如：

```
ExpungeVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.5 查询云主机 (QueryVmInstance)

用户可以使用`QueryVmInstance`来查询云主机。例如：

```
QueryVmInstance state=Running hostUuid=33107835aee84c449ac04c9622892dec
```

```
QueryVmInstance vmNics.eip.guestIp=10.23.109.23
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [VM inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmNics	VM nic inventory	云主机拥有的所有网卡	0.6
allVolumes	volume inventory	云主机拥有的所有云盘	0.6
zone	zone inventory	所在区域	0.6
cluster	cluster inventory	所在集群	0.6
host	host inventory	父物理主机	0.6
image	image inventory	用于创建该云主机的镜像	0.6
instanceOffering	instance offering inventory	用于创建该云主机的计算规格	0.6
rootVolume	volume inventory	该云主机的根云盘	0.6
vmInstance	VM inventory	这个物理主机上运行的所有云主机	3.3.0

5.1.3.6 启动云主机 (StartVmInstance)

用户可以使用`StartVmInstance`来启动云主机。例如：

```
StartVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
clusterUuid	集群UUID。若指定，云主机将在该集群启动。	是		0.6
hostUuid	物理主机UUID。若指定，云主机将在该物理主机启动。	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO。	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO。	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.7 停止云主机 (StopVmInstance)

用户可以使用`StopVmInstance`来停止云主机。例如：

```
StopVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
type	停止云主机的方式。 grace：优雅关机，需要云主机里安装了相关ACPI驱动； cold：冷关机，相当于直接断电。	是	<ul style="list-style-type: none"> grace cold 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
stopHA	彻底关闭HA云主机	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.8 重启云主机 (RebootVmInstance)

用户可以使用`RebootVmInstance`来重启云主机。例如：

```
RebootVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

5.1.3.9 暂停云主机 (PauseVmInstance)

用户可以使用`PauseVmInstance`来暂停云主机，云主机状态仍然存在内存里面，稍后可以恢复。例如：

```
PauseVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.10 恢复暂停的云主机 (ResumeVmInstance)

用户可以使用`ResumeVmInstance`来恢复一个被暂停的云主机，云主机从内存中恢复运行。例如：

```
ResumeVmInstance uuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.11 重置云主机 (ReimageVmInstance)

用户可以使用`ReimageVmInstance`将一个云主机的根云盘重置为最初状态。该操作只对从非ISO创建出的云主机有效。例如：

```
ReimageVmInstance vmlInstanceUuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmlInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.12 热迁移云主机 (MigrateVm)

用户可以使用 `MigrateVm` 将云主机迁移至另一个物理主机。例如：

```
MigrateVm vmInstanceUuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
hostUuid	物理主机的uuid	是		0.6
migrateFromDestination	从迁移目的物理主机发起迁移命令	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.13 获取可热迁移的物理主机列表 (GetVmMigrationCandidateHosts)

用户可以使用 `GetVmMigrationCandidateHosts` 获取一个云主机可以热迁移的物理主机列表。例如：

```
GetVmMigrationCandidateHosts vmInstanceUuid=2616ea7df73e4f01b48b0fcda5719e88
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.14 获取创建云主机时可选择的主存储(GetCandidatePrimaryStoragesForCreatingVm)

用户可以使用 `GetCandidatePrimaryStoragesForCreatingVm` 获取一个创建云主机时可选择的主存储。例如：

```
GetCandidatePrimaryStoragesForCreatingVm I3NetworkUids=a2fd057c28b4417282faf5b8e2502662 imageUuid=001ab9827b3d566f91ad985d0d41dd72
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
clusterUuid	集群UUID	是		2.1
dataDiskOfferingUids	数据云盘使用的云盘规格UUID	是		2.1
defaultL3NetworkUuid	默认三层网络UUID	是		2.1
imageUuid	镜像UUID			2.1
I3NetworkUids	三层网络UUID			2.1
rootDiskOfferingUuid	根云盘使用的云盘规格UUID, 镜像类型为ISO时可选且必选	是		2.1
zoneUuid	区域UUID	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.15 获取云主机可加载ISO列表 (GetCandidateIsoForAttachingVm)

用户可以使用 `GetCandidateIsoForAttachingVm` 获取一个云主机可以加载的ISO列表。例如：

```
GetCandidateIsoForAttachingVm vmInstanceUuid=2616ea7df73e4f01b48b0fcda5719e88
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.16 获取ISO可加载云主机列表 (GetCandidateVmForAttachingIso)

用户可以使用`GetCandidateVmForAttachingIso`获取一个ISO可以加载到的云主机列表。例如：

```
GetCandidateVmForAttachingIso isoUuid=3ef82fa895bd3a18b081ca6166864e24
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
isoUuid	ISO的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.17 加载ISO到云主机 (AttachIsoToVmInstance)

用户可以使用`AttachIsoToVmInstance`加载一个ISO镜像到Running或Stopped的云主机。例如：

```
AttachIsoToVmInstance vmInstanceUuid=f99402a68cd44c2dbeceeed98a5b1dc2 isoUuid=3ef82fa895bd3a18b081ca6166864e24
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
isoUuid	ISO的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	源类型是 VmInstanceVO			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack加载ISO到云主机时支持挂载iso到vm时指定目标cdrom，**SystemTags**增加**cdromUuid**选项，使用 **cdromUuid**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`cdromUuid::cdrom_xx_uuid`
 - 例如：`cdromUuid::cdrom_xx_uuid`

5.1.3.18 卸载云主机上的ISO (DetachIsoFromVmInstance)

用户可以使用`DetachIsoFromVmInstance`卸载挂载在云主机上的ISO。例如：

```
DetachIsoFromVmInstance vmInstanceUuid=f99402a68cd44c2dbeceeed98a5b1dc2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 VmInstanceVO			
timeout		是		

5.1.3.19 获取云主机可加载云盘列表 (GetVmAttachableDataVolume)

用户可以使用`GetVmAttachableDataVolume`获取一个云主机可以加载的云盘列表。例如：

```
GetVmAttachableDataVolume vmInstanceUuid=f99402a68cd44c2dbeceeed98a5b1dc2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.20 获取云主机可加载L3网络列表 (GetVmAttachableL3Network)

用户可以使用`GetVmAttachableL3Network`获取一个云主机可以加载三层网络列表。例如：

```
GetVmAttachableL3Network vmInstanceUuid=f99402a68cd44c2dbeceeed98a5b1dc2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.21 加载L3网络到云主机 (AttachL3NetworkToVm)

用户可以使用`AttachL3NetworkToVm`动态添加一个网络到Running或者Stopped的云主机。例如：

```
AttachL3NetworkToVm vmInstanceUuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735 l3NetworkUuid=e10b482d91964ef5b59af7f1d27cbd8f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机的uuid			0.6
l3NetworkUuid	三层网络的uuid			0.6
staticIp	指定分配给云主机的IP地址	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.22 从云主机卸载网络 (DetachL3NetworkFromVm)

用户可以使用`DetachL3NetworkFromVm`从Running或者Stopped的云主机上卸载一个网络。例如：

```
DetachL3NetworkFromVm vmNicUuid=fb8121aded94453fa49d74f0721da609
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmNicUuid	云主机网卡uuid，该网卡所在网络会从云主机卸载掉			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

5.1.3.23 查询云主机网卡 (QueryVmNic)

用户可以使用`QueryVmNic`查询云主机的网卡。例如：

```
QueryVmNic gateway=10.1.1.1
```

```
QueryVmNic eip.guestIp=11.168.2.13
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [VM nic inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
eip	eip inventory		0.6
I3Network	I3Network inventory		0.6
loadBalancerListener	load balancer listener inventory		0.6
portForwarding	port forward inventory		0.6
securityGroup	security group inventory		0.6
vmInstance	vminstance inventory		0.6

5.1.3.24 设置云主机网卡限速 (SetNicQoS)

用户可以使用`SetNicQoS`设置云主机网卡限速。例如：

```
SetNicQos uuid=dc6a7bd608054f0795463a76580b5190 inboundBandwidth=819200
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机网卡的uuid			0.6
outboundBandwidth	出流量带宽限制	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
inboundBandwidth	入流量宽带限制	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.25 获取云主机网卡限速 (GetNicQoS)

用户可以使用 `GetNicQoS` 获取云主机网卡限速。例如：

```
GetNicQos uuid=dc6a7bd608054f0795463a76580b5190
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机网卡的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

5.1.3.26 取消云主机网卡限速 (DeleteNicQoS)

用户可以使用`DeleteNicQoS`取消云主机网卡限速。例如：

```
DeleteNicQos uuid=dc6a7bd608054f0795463a76580b5190 direction=in
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机网卡的uuid			0.6
direction	入方向还是出方向		<ul style="list-style-type: none"> in out 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.27 获取镜像和L3依赖 (GetInterdependentL3NetworksImages)

ZStack中一个三层网络属于一个区域，而镜像所在的镜像服务器可以加载到一个或多个区域。镜像服务器本身跟集群也存在依赖关系，例如Ceph的镜像服务器只能跟Ceph的主存储一起工作。由于这种依赖关系的存在，创建云主机的时候指定的三层网络和镜像可能并不能在一起工作。

用户可以使用`GetInterdependentL3NetworksImages`获得镜像和三层网络的相互依赖。例如：

```
GetInterdependentL3NetworksImages zoneUuid=61092e77aedd41f0b8857b40652e5b1e \
```

```
imageUuid=2eac1a40becd28dda463dd379027028e
```

当指定了I3NetworkUuids参数时，返回的是可以跟这些三层网络一起工作的镜像清单；当指定了imageUuid参数时，返回的是可以跟该镜像一起工作的三层网络清单。

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuid	区域uuid。必须指定，以确定三层网络和镜像依赖关系。			0.6
I3NetworkUuids	三层网络的uuid列表	是		0.6
imageUuid	镜像uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.28 设置云主机SSH Key (SetVmSshKey)

用户可以使用SetVmSshKey来设置云主机SSH Key。例如：

```
SetVmSshKey SshKey="ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDRhFQ2kf92WD
BAG51T6wnH6cpZ147L7uMV4mIs\
jWICvOyAGruAqdT2WZ8aAwDy1IH9roHCP+pDgJX5/ib+KVV4sbXHQBffEz6fKygmQ3GhFqtr
bgUL+x6Xy3vs8z5Vdy4ChtopaLGkwNYCOHC\
XH3nRFiGinwyGK4pmYQJ5hYEwsYzg+PT20zBwV1ivXFP2JdMh7DP4w4ZMOa6JsY2f
fcQRizhJclj4BllKvlUG2heok4/wjho9eiU8Sfumgt\
PW3PTujvn4EAKorhDuqRQ/w2VWZvtP8F0HhJQ/E+hnEKIk/DHVUIhBAtgVMEDSeZv21G
FZ1KQtztZAhZg7ZXIAL94t root@10-0-11-139"
```

```
uuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
SshKey				0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.29 获取云主机SSH Key (GetVmSshKey)

用户可以使用`GetVmSshKey`来获取云主机SSH Key。例如：

```
GetVmSshKey uuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	ystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO			
timeout		是		

5.1.3.30 删除云主机SSH Key (DeleteVmSshKey)

用户可以使用`DeleteVmSshKey`来删除云主机SSH Key。例如：

```
DeleteVmSshKey uuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ; 资 源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.31 变更云主机密码 (ChangeVmPassword)

用户可以使用`ChangeVmPassword`来变更云主机密码。例如：

```
ChangeVmPassword uuid=14d27431b45c405b9ba0f339606129f0 account=root password  
=changepassword
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
password	密码			0.6
account	账户			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.32 设置云主机控制台密码 (SetVmConsolePassword)

用户可以使用 `SetVmConsolePassword` 来设置云主机控制台密码。例如：

```
SetVmConsolePassword uuid=14d27431b45c405b9ba0f339606129f0 consolePassword=12345678
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
consolePassword	控制台密码，明文字符串			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	ystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO			
timeout		是		

5.1.3.33 获取云主机控制台密码 (GetVmConsolePassword)

用户可以使用`GetVmConsolePassword`来获取云主机控制台密码。例如：

```
GetVmConsolePassword uuid=14d27431b45c405b9ba0f339606129f0
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ; 资 源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.34 删除云主机控制台密码 (DeleteVmConsolePassword)

用户可以使用`DeleteVmConsolePassword`来删除云主机控制台密码。例如：

```
DeleteVmConsolePassword uuid=14d27431b45c405b9ba0f339606129f0
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.35 获取云主机控制台地址和访问协议 (GetVmConsoleAddress)

用户可以使用`GetVmConsoleAddress`来获取云主机控制台地址和访问协议。例如：

```
GetVmConsoleAddress uuid=14d27431b45c405b9ba0f339606129f0
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.36 设置云主机Hostname (SetVmHostname)

用户可以使用`SetVmHostname`来设置云主机hostname。例如：

```
SetVmHostname uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a hostname=vm2.zstack.org
```



注：ZStack通过DHCP服务器配置云主机hostname，如果云主机本身采用静态hostname方式，该操作配置的hostname不生效。

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
hostname	hostname，必须符合RFC 1123标准			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.37 获取云主机Hostname (GetVmHostname)

用户可以使用`GetVmHostname`来获取云主机hostname。例如：

```
GetVmHostname uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.38 删除云主机Hostname (DeleteVmHostname)

用户可以使用`DeleteVmHostname`来删除云主机hostname。例如：

```
DeleteVmHostname uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```



注：该删除操作仅仅是删除配置在数据库中以及DHCP服务器上的云主机hostname，无法改变云主机内部手动配置的hostname。

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

5.1.3.39 获得云主机启动设备列表 (GetVmBootOrder)

用户可以使用`GetVmBootOrder`来获得一个云主机的启动设备列表。例如：

```
GetVmBootOrder uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.40 指定云主机启动设备 (SetVmBootOrder)

用户可以使用`SetVmBootOrder`来指定一个云主机的启动设备。例如：

```
SetVmBootOrder uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a bootOrder=CdRom
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6
bootOrder	启动设备。CdRom：光驱，HardDisk	是	<ul style="list-style-type: none"> CdRom HardDisk 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	: 云盘。若该字段不指定, 则表示使用系统默认启动设备顺序 (HardDisk , CdRom)			
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.41 获取目的地列

表 (GetCandidateZonesClustersHostsForCreatingVm)

用户可以使用 `GetCandidateZonesClustersHostsForCreatingVm` 获取可以创建云主机参数的目的区域、集群、物理主机。用户可以通过指定云主机参数获得可以创建满足参数云主机的目的地。例如：

```
GetCandidateZonesClustersHostsForCreatingVm instanceOfferingUuid=7e0d13749df94000ba99da7da621cec9 \
imageUuid=034883acd9312da4a7c71ac2b4c01498 l3NetworkUuids=4d855bb0c72640f5a643ba8e88ae85df
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
instanceOfferingUuid	计算规格uuid			0.6
imageUuid	镜像uuid			0.6
l3NetworkUuids	三层网络列表			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
rootDiskOfferingUuid	根云盘规格。仅在imageUuid指定的镜像是ISO时需要指定	是		0.6
dataDiskOfferingUuids	云盘规格列表	是		0.6
zoneUuid	区域uuid	是		0.6
clusterUuid	集群uuid	是		0.6
defaultL3NetworkUuid	默认三层网络uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.42 获取VM启动目的地列表 (GetVmStartingCandidateClustersHosts)

用户可以使用`GetVmStartingCandidateClustersHosts`获取一个停止的云主机可以启动的集群、物理主机列表。用户可以通过该操作判断一个停止的云主机可以在哪些集群、物理主机上启动。例如：

```
GetVmStartingCandidateClustersHosts uuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.43 指定云主机IP (SetVmStaticIp)

用户可以使用SetVmStaticIp给云主机网卡指定IP，用户可以通过该操作控制ZStack分配给云主机网卡的IP。用户要确保指定的IP在指定三层网络，并且IP未被占用。例如：

```
SetVmStaticIp vmInstanceUuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735
l3NetworkUuid=4d855bb0c72640f5a643ba8e88ae85df ip=10.141.13.85
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
ip	指定IP地址			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 VmInstanceVO			
timeout		是		

5.1.3.44 删除云主机指定IP (DeleteVmStaticIp)

用户可以使用`DeleteVmStaticIp`删除云主机三层网络上指定的IP。例如：

```
DeleteVmStaticIp vmlInstanceUuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735 \
l3NetworkUuid=4d855bb0c72640f5a643ba8e88ae85df deleteMode=Permissive
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmlInstanceUuid	云主机uuid			0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.45 获取云主机能力 (GetVmCapabilities)

用户可以使用`GetVmCapabilities`获取一个云主机的能力，用于判断云主机是否能做某些特定操作。

例如：

```
GetVmCapabilities uuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735
```

目前已定义能力包括：

名称	描述	类型
LiveMigration	是否支持热迁移	Boolean
Reimage	是否支持重置云主机	Boolean
VolumeMigration	是否支持根云盘迁移	Boolean

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.46 更新云主机信息 (UpdateVmInstance)

用户可以使用`UpdateVmInstance`更新云主机信息。例如：

```
UpdateVmInstance uuid=7c4162e8d32d4bea8f7e799024c6b735 name=new-vm
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
name	云主机名	是		0.6
description	云主机详细描述	是		0.6
state	云主机状态 <ul style="list-style-type: none"> 通常不应该直接更新云主机状态，否则会导致ZStack对云主机状态发生误判 该字段只应用于云主机真实状态和ZStack记录状态发生不一致，而ZStack同步机制已失效时（通常意味着bug） 管理员完全理解使用该字段的后果 	是	<ul style="list-style-type: none"> Stopped Running 	0.6
defaultL3NetworkUuid	默认三层网络uuid	是		0.6
platform	云主机平台类型	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Windows Virtio Other 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> Paravirtualization 	
cpuNum	<ul style="list-style-type: none"> 云主机CPU数量。需停止/启动云主机后生效 当全局设置NUMA为true情况下创建的云主机，支持动态调整 	是		0.6
memorySize	<ul style="list-style-type: none"> 云主机内存大小。需停止/启动云主机后生效 全局设置NUMA为true情况下创建的云主机，支持动态调整 	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.47 克隆云主机到指定物理主机上 (CloneVmInstance)

用户可以使用`CloneVmInstance`克隆云主机到指定物理主机上。例如：

```
CloneVmInstance vmInstanceUuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a strategy=Instant
Start \
names=new-vm1,new-vm2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			0.6
full	是否克隆已挂载数据盘	是		2.5.0
names	云主机的名字清单			0.6
strategy	策略	是	<ul style="list-style-type: none"> InstantStart JustCreate 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack克隆云主机时支持支持亲和组功能，**SystemTags**增加**affinityGroup**选项。
 - 选项格式为：`affinityGroupUuid::UUID`
 - 例如：`affinityGroupUuid::5fd71606d5af451d981413f35367a8d6`
- ZStack克隆云主机时支持指定云盘置备方式，**SystemTags**增加**volumeProvisioningStrategy**选项，使用 `rootVolumeSystemTags`参数来传递 SystemTag。

- 选项格式为：`volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`
- 例如：`volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`

5.1.3.48 设置云主机高可用级别 (SetVmInstanceHaLevel)

用户可以使用`SetVmInstanceHaLevel`设置云主机高可用级别。例如：

```
SetVmInstanceHaLevel uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a level=NeverStop
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
level	云主机高可用级别： <ul style="list-style-type: none"> • NeverStop 永不停机 • OnHostFailure 物理主机异常时触发高可用 		<ul style="list-style-type: none"> • NeverStop • OnHostFailure 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.49 获取云主机高可用级别 (GetVmInstanceHaLevel)

用户可以使用`GetVmInstanceHaLevel`获取云主机高可用级别。例如：

```
GetVmInstanceHaLevel uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.50 取消云主机高可用 (DeleteVmInstanceHaLevel)

用户可以使用`DeleteVmInstanceHaLevel`取消云主机高可用。例如：

```
DeleteVmInstanceHaLevel uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.51 获取云主机Qga (GetVmQga)

用户可以使用`GetVmQga`获取云主机Qga。例如：

```
GetVmQga uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.52 设置云主机Qga (SetVmQga)

用户可以使用`SetVmQga`设置云主机Qga。例如：

```
SetVmQga uuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a enable=false
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云主机uuid			0.6
enable			<ul style="list-style-type: none"> true false 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VmInstanceVO	是		0.6
timeout		是		

5.1.3.53 修改云主机根云盘 (ChangeVmImage)

用户可以使用`ChangeVmImage`修改云主机根云盘。例如：

```
ChangeVmImage vmInstanceUuid=7ab6c02b92124e96ac92a43a7cb8b368 \
imageUuid=71b02f0b26232ae1b22af3a18b3b85d0
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			2.2
imageUuid	镜像uuid			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		2.2
timeout		是		



注:

- ZStack云主机根云盘时支持指定根云盘所在的Ceph存储池, **SystemTags**增加**rootPoolName**选项, 使用 **rootPoolName**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为 : ceph::rootPoolName::xxx, 其中xxx代表池名称
 - 例如 : ceph::rootPoolName::pri-v-r-26e11ca6814d4e1ba504d845f7848db3

5.1.3.54 获取候选镜像列表 (GetImageCandidatesForVmToChange)

用户可以使用 `GetImageCandidatesForVmToChange` 获取用于修改云主机根云盘的候选镜像列表。

例如 :

```
GetImageCandidatesForVmToChange vmInstanceUuid=7ab6c02b92124e96ac92a43a7cb8b368
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			2.2
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VmInstanceVO	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		2.2
timeout		是		

5.1.3.55 更新云主机mac地址 (UpdateVmNicMac)

用户可以使用`UpdateVmNicMac`更新云主机mac地址。例如：

```
UpdateVmNicMac vmNicUuid=d94104e8f150419f8a41bea24b0b8167 mac=fa:4c:ee:9a:76:00
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmNicUuid	云主机网卡UUID			2.2
mac	mac地址			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		2.2
timeout		是		

5.1.3.56 设置云主机防IP欺骗启用状态 (SetVmCleanTraffic)

用户可以使用`SetVmCleanTraffic`设置云主机防IP欺骗启用状态。例如：

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.1.0
enable	是否启用云主机clean-traffic		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是VmInstanceVO	是		3.1.0
timeout		是		

5.1.3.57 为云主机创建CDROM(CreateVmCdRom)

用户可以使用`CreateVmCdRom`为云主机创建CDROM。例如：

```
CreateVmCdRom name=test vmInstanceUuid=325fb3ba704f40a6a57d54734aaa028a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.3.0
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.3.0
isoUuid	ISO镜像UUID	是		3.3.0
description	资源的详细描述	是		3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceUuid	资源UUID	是		3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		

5.1.3.58 删除CDROM(DeleteVmCdRom)

用户可以使用`DeleteVmCdRom`删除CDROM。例如：

```
DeleteVmCdRom uuid=325fb3ba704f40a6a57d54734aaa028a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.3.0
deleteMode		是		3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		

5.1.3.59 修改CDROM(UpdateVmCdRom)

用户可以使用`UpdateVmCdRom`修改CDROM。 例如：

```
UpdateVmCdRom uuid=325fb3ba704f40a6a57d54734aaa028a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.3.0
description	资源的详细描述	是		3.3.0
name	资源名称	是		3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		

5.1.3.60 设置云主机默认CDROM(SetVmInstanceDefaultCdRom)

用户可以使用`SetVmInstanceDefaultCdRom`设置云主机默认CDROM。 例如：

```
SetVmInstanceDefaultCdRom name=test vmInstanceUuid=325fb3ba704f40a6a57d54734aaa028a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.3.0
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		

5.1.3.61 查询CDROM清单(QueryVmCdRom)

用户可以使用`QueryVmCdRom`查询CDROM清单。例如：

```
QueryVmCdRom uuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[CDROM清单#VmCdRom inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmInstance	VM inventory	这个物理主机上运行的所有云主机	3.3.0

5.1.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=VmInstanceVO`在云主机上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=web-server-vm resourceType=VmInstanceVO \
resourceUuid=a12b3cc9ee4440dfb00d41c1d2f72d08
```

系统标签 (System Tags)

HostName

用户可以为一个云主机的默认L3网络指定一个物理主机名。这个标签通常在调用`CreateVmInstance`时在`systemTags`参数中指定；如果默认的L3网络有DNS域，云主机操作系统收到的主机名会自动使用这个DNS域扩展。例如，假设主机名为`web-server`并且默认L3网络的DNS域为`zstack.org`，那么最终的机器名将会是`web-server.zstack.org`。

标签	描述	示例	起始支持版本
hostname::{hostname}	默认L3网络的机器名	hostname::web-server	0.6

例如：

```
CreateVmInstance name=vm systemTags=hostname::vm1 imageUuid=d720ff0c60ee48
d3a2e6263dd3e12c33 \
instanceOfferingUuid=76789b62aeb542a5b4b8b8488fbaced2 \
l3NetworkUuids=37d3c4a1e2f14a1c8316a23531e62988,05266285f96245f096f3b7dce671991d
\
defaultL3NetworkUuid=05266285f96245f096f3b7dce671991d
```

5.2 云盘

5.2.1 概览

云盘：为云主机提供存储。可分为：

- 根云盘：云主机的系统云盘，用于支撑云主机的系统运行。
- 数据云盘：云主机使用的数据云盘，一般用于扩展的存储使用。

云盘管理主要涉及数据云盘的管理。

注意事项

云盘使用时，需注意：

- 不同Hypervisor上的云盘不可挂载到不同类型的云主机上。例如，KVM云主机的云盘不能被VMWare云主机加载。
- 云盘占用空间采用虚拟容量来计算。创建云盘时扣除的是云盘的虚拟容量大小，而本身只占用少量实际容量。随着写入文件额增加，实际容量会逐步增加。
- （非共享）云盘同一时间只能挂载到一个云主机。Ceph类型的主存储支持共享云盘，共享云盘可被多个云主机识别并同时访问。
- 根云盘作为云主机的附属，不能卸载。
- 数据云盘可在相同类型Hypervisor的不同云主机之间挂载和卸载。
- 多个主存储环境下，可以指定主存储创建云盘。如果未指定主存储：
 - 针对本地主存储，云盘默认会从容量大的主存储创建。
 - 针对NFS主存储，云盘默认会随机选择一个主存储创建。
 - 针对本地主存储+NFS/Shared Mount Point类型主存储，默认会选择与当前根云盘不在同一个主存储的存储来创建。
- 数据云盘可设置QoS进行磁盘带宽限速，需注意限速不可过低，过低的QoS可能导致IO性能过低。

5.2.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
primaryStorage Uuid	云盘所在的主存储的uuid，请参见 primary storage			0.6
vmInstanceUuid	云盘所挂载的虚拟机的uuid，如果没有挂载虚拟机为NULL；请参见 attach VM	是		0.6
diskOfferingUuid	云盘规格 (disk offering) 的uuid，如果云盘是从云盘规格创建出来的	是		0.6
rootImageUuid	镜像 (image) 的uuid，如果云盘是从一个镜像创建出来的	是		0.6
installPath	云盘在主存储上的安装路径			0.6
type	云盘的类型		<ul style="list-style-type: none"> • Root • Data 	0.6
format	请参见 format		<ul style="list-style-type: none"> • qcow2 	0.6
size	云盘的虚拟大小，单位是字节			0.6
actualSize				0.6
isShareable				0.6
deviceId	请参见 device id	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
status	请参见 status		<ul style="list-style-type: none"> Creating Ready NotInstantiated 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "actualSize": 454033408,
      "createDate": "Nov 14, 2017 1:21:32 PM",
      "description": "Root volume for VM[uuid:7096021b405e41a2afa22d0f6d7ab6f8]",
      "deviceId": 0,
      "format": "qcow2",
      "installPath": "/zstack_ps_nxs/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/
vol-c33a897
db91e461a9cbc011b0aa441c9/c33a897db91e461a9cbc011b0aa441c9.qcow2",
      "isShareable": false,
      "lastOpDate": "Nov 14, 2017 1:21:33 PM",
      "name": "ROOT-for-pub",
      "primaryStorageUuid": "cae8726c90784ba0946f852952731268",
      "rootImageUuid": "e29e00c1d18a486b8802a8f53c6a6e4f",
      "size": 4195352576,
      "state": "Enabled",
      "status": "Ready",
      "type": "Root",
      "uuid": "c33a897db91e461a9cbc011b0aa441c9",
      "vmInstanceUuid": "7096021b405e41a2afa22d0f6d7ab6f8"
    }
  ],
  "success": true
}
```

挂载的虚拟机 (Attached VM)

数据云盘可以被挂载到正在运行的 (Running) 或者已经停止的 (Stopped) 云主机上，但在同一时间一个云盘只能挂载到一个云主机上；挂载后云盘的uuid会出现在vmInstanceUuid中。数据云盘可以从一个云主机上卸载，然后挂载到另一个云主机上，但是这两个云主机需要是相同类型的虚拟机管理程序管理的。根云盘作为云主机的附属，不能卸载。

格式 (Format)

云盘格式揭示了云盘和虚拟机管理程序之间的关系，指示了该云盘可以挂载到哪种虚拟机管理程序管理的云主机上。

设备ID (Device ID)

设备号表明了云盘挂载到云主机的顺序。根云盘有固定的设备ID 0，因为第一个被挂载的云盘总是根云盘；数据云盘则取决于挂载到云主机的顺序，可能有1，2，3 N这样的设备ID。设备ID可以用来识别云盘在客户操作系统 (guest operating system) 中的盘符 (disk letter)；例如，在Linux系统中，0通常代表/dev/xvda，1通常代表/dev/xvdb，依次类推。

可用状态 (State)

云盘有两种可用状态：

- Enabled :

启用 (Enabled) 状态下，允许云盘被挂载到云主机上。

- Disabled :

禁用 (Disabled) 状态下，不允许云盘被挂载到云主机上；然而，数据云盘总是可以被卸载，即使已经是禁用状态的数据云盘也可以被卸载。

连接状态 (Status)

连接状态体现了云盘的生命周期：

- NotInstantiated :

数据云盘特有的状态。在这个连接状态中，数据云盘只存在于数据库的表记录中。NotInstantiated状态的数据云盘可以挂载到任何类型虚拟机管理程序管理的云主机上；当挂载到云主机上后，数据云盘的hypervisorType域会存储云主机对应的虚拟机管理程序类型，在主存储上被实例化为虚拟机管理程序类型的实际二进制文件，同时连接状态会改为就绪 (Ready)；在这之后，这些数据云盘就只能被重新挂载到相同类型虚拟机管理程序管理的云主机上了。

- Ready :


在这种状态时，云盘已经在主存储上实例化；已就绪可以使用。

- Creating :

在这种状态时，正在从镜像或云盘快照创建云盘；未就绪不能使用。

连接状态转换图如图 5: 云盘连接状态转换图所示：

图 5: 云盘连接状态转换图



5.2.3 操作 (Operations)

5.2.3.1 创建云盘 (CreateDataVolume)

管理员可以使用 `CreateDataVolume` 创建云盘。例如：

```
CreateDataVolume name=testvolume diskOfferingUuid=73432f99feef483b97f984ff1830220e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	云盘名称			0.6
description	云盘的描述	是		0.6
diskOfferingUuid	云盘规格uuid	是		0.6
primaryStorage Uuid	主存储uuid	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateU	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag ; 资源类型是 VolumeVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack创建数据云盘时支持指定云盘置备方式, **SystemTags**增加**volumeProvisioningStrategy**选项, 使用 **dataVolumeSystemTags**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为 : `volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`
 - 例如 : `volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`

5.2.3.2 删除云盘 (DeleteDataVolume)

管理员可以使用`DeleteDataVolume`删除云盘。例如 :

```
DeleteDataVolume uuid=2929b9e85c32478ea602824189c0d01a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> • Permissive • Enforcing 	0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VolumeVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.3 彻底删除云盘 (ExpungeDataVolume)

管理员可以使用 `ExpungeDataVolume` 彻底删除云盘。例如：

```
ExpungeDataVolume uuid=2929b9e85c32478ea602824189c0d01a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.4 恢复云盘 (RecoverDataVolume)

管理员可以使用`RecoverDataVolume`恢复云盘。例如：

```
RecoverDataVolume uuid=8994e6524c4945a0bf76d169297742df
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.5 开启或关闭云盘 (ChangeVolumeState)

管理员可以使用`ChangeVolumeState`开启或关闭云盘。例如：

```
ChangeVolumeState uuid=8994e6524c4945a0bf76d169297742df stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
stateEvent	开启或关闭		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.6 从镜像创建云盘 (CreateDataVolumeFromVolumeTemplate)

管理员可以使用 `CreateDataVolumeFromVolumeTemplate` 从镜像创建云盘。例如：

```
CreateDataVolumeFromVolumeTemplate name=new-volume imageUuid=bbe7c4538bfb420c84d417c8af0fcc2 \
primaryStorageUuid=49304a747e2046618befdba8f64a5e47
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageUuid	镜像uuid			0.6
name	云盘名称			0.6
description	云盘的详细描述	是		0.6
primaryStorageUuid	主存储uuid			0.6
hostUuid	物理主机uuid	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 VolumeVO			
timeout		是		

5.2.3.7 从快照创建云盘 (CreateDataVolumeFromVolumeSnapshot)

管理员可以使用 `CreateDataVolumeFromVolumeSnapshot` 从快照创建云盘。例如：

```
CreateDataVolumeFromVolumeSnapshot volumeSnapshotUuid=0e4b6901bc964e7d9ec36
9eefdc8ba55 \
name=newsnapshotvolume primaryStorageUuid=49304a747e2046618befdba8f64a5e47
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeSnapshot Uuid	云盘快照uuid			0.6
name	云盘名称			0.6
description	云盘的详细描述	是		0.6
primaryStorage Uuid	主存储uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ；资源类 型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ； 资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.8 获取云盘清单 (QueryVolume)

管理员可以使用`QueryVolume`获取云盘清单。例如：

```
QueryVolume type=Data vmInstanceUuid=71f5376ef53a46a9abddd59c942cf45f
```

```
QueryVolume diskOffering.name=small primaryStorage.uuid=8db7eb2ccdab4c4eb4784e46895bb016
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [volume inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmInstance	vm inventory	云盘所挂载的云主机	0.6
snapshot	volume snapshot inventory	从该云盘创建出来的所有云盘快照	0.6
diskOffering	disk offering inventory	从该云盘创建出来的所有云盘规格	0.6
primaryStorage	primary storage inventory	该云盘所在的主存储	0.6
image	image inventory	从该云盘创建出来的镜像	0.6

5.2.3.9 获取云盘格式 (GetVolumeFormat)

管理员可以使用`GetVolumeFormat`获取云盘格式。返回示例：

```
{
  "formats": [
    {
      "format": "iso",
      "supportingHypervisorTypes": []
    },
    {
      "format": "raw",
      "masterHypervisorType": "KVM",
      "supportingHypervisorTypes": [
        "KVM"
      ]
    }
  ],
  {
    "format": "vmtx",
    "masterHypervisorType": "ESX",
    "supportingHypervisorTypes": [
      "ESX"
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  {
    "format": "qcow2",
    "masterHypervisorType": "KVM",
    "supportingHypervisorTypes": [
      "KVM"
    ]
  }
]
}

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.10 获取云盘支持的类型的的能力 (GetVolumeCapabilities)

管理员可以使用 `GetVolumeCapabilities` 获取云盘支持的类型的的能力。例如：

```
GetVolumeCapabilities uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.11 同步云盘大小 (SyncVolumeSize)

管理员可以使用 `SyncVolumeSize` 同步云盘大小。例如：

```
SyncVolumeSize uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.12 扩展根云盘 (ResizeRootVolume)

管理员可以使用`ResizeRootVolume`扩展根云盘。例如：

```
ResizeRootVolume uuid=78d879252ab84a3e96832535331bc9cc size=4294967296
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			2.2
size	扩展后大小			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		2.2
timeout		是		

5.2.3.13 扩展数据云盘 (ResizeDataVolume)

管理员可以使用`ResizeDataVolume`扩展数据云盘。例如：

```
ResizeDataVolume uuid=6978048d1400484ca33a2ea84af061f5 size=1073741824
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			2.2
size	扩展后大小			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		2.2
timeout		是		

5.2.3.14 修改云盘属性 (UpdateVolume)

管理员可以使用 `UpdateVolume` 修改云盘属性。例如：

```
UpdateVolume uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9 name=newvolume
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
name	云盘名称	是		0.6
description	云盘的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.15 设置云盘限速 (SetVolumeQoS)

管理员可以使用 `SetVolumeQoS` 设置云盘限速。例如：

```
SetVolumeQos uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9 volumeBandwidth=10000
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
volumeBandwidth	云盘限速带宽			0.6
mode		是	<ul style="list-style-type: none"> total read write 	3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack支持设置云盘读QoS带宽，**SystemTags**增加**volumeReadBandwidth**选项。
 - 选项格式为：`volumeReadBandwidth::xxx`，其中 xxx 是读QoS
 - 例如：`volumeReadBandwidth::20971520`
- ZStack支持设置云盘写QoS带宽，**SystemTags**增加**volumeWriteBandwidth**选项。
 - 选项格式为：`volumeWriteBandwidth::xxx`，其中 xxx 是写QoS
 - 例如：`volumeWriteBandwidth::20971520`

5.2.3.16 获取云盘限速 (GetVolumeQoS)

管理员可以使用`GetVolumeQoS`获取云盘限速。例如：

```
GetVolumeQos uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
mode		是	<ul style="list-style-type: none"> total read write 	3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack支持获取云盘读QoS带宽，**SystemTags**增加**volumeReadBandwidth**选项。
 - 选项格式为：`volumeReadBandwidth::xxx`，其中 xxx 是读QoS
 - 例如：`volumeReadBandwidth::20971520`
- ZStack支持获取云盘写QoS带宽，**SystemTags**增加**volumeWriteBandwidth**选项。
 - 选项格式为：`volumeWriteBandwidth::xxx`，其中 xxx 是写QoS
 - 例如：`volumeWriteBandwidth::20971520`

5.2.3.17 取消云盘网卡限速 (DeleteVolumeQoS)

管理员可以使用 `DeleteVolumeQoS` 取消云盘网卡限速。例如：

```
DeleteVolumeQos uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
mode		是	<ul style="list-style-type: none"> total read write 	3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack支持取消云盘读QoS带宽，**SystemTags**增加**volumeReadBandwidth**选项。
 - 选项格式为：`volumeReadBandwidth::xxx`，其中 xxx 是读QoS
 - 例如：`volumeReadBandwidth::20971520`
- ZStack支持取消云盘写QoS带宽，**SystemTags**增加**volumeWriteBandwidth**选项。
 - 选项格式为：`volumeWriteBandwidth::xxx`，其中 xxx 是写QoS
 - 例如：`volumeWriteBandwidth::20971520`

5.2.3.18 获取云盘是否能被加载 (GetDataVolumeAttachableVm)

管理员可以使用 `GetDataVolumeAttachableVm` 获取云盘是否能被加载。例如：

```
GetDataVolumeAttachableVm volumeUuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.19 挂载云盘到云主机上 (AttachDataVolumeToVm)

管理员可以使用 `AttachDataVolumeToVm` 挂载云盘到云主机上。例如：

```
AttachDataVolumeToVm volumeUuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9 \
vmInstanceUuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			0.6
volumeUuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.20 从云主机上卸载云盘 (DetachDataVolumeFromVm)

管理员可以使用 `DetachDataVolumeFromVm` 从云主机上卸载云盘。例如：

```
DetachDataVolumeFromVm uuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘uuid			0.6
vmUuid	云主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.21 从云盘创建快照 (CreateVolumeSnapshot)

管理员可以使用 `CreateVolumeSnapshot` 从云盘创建快照。例如：

```
CreateVolumeSnapshot volumeUuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9 name=newsnap
shot
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid			0.6
name	快照名称			0.6
description	快照的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.22 查询云盘快照 (QueryVolumeSnapshot)

管理员可以使用 `QueryVolumeSnapshot` 查询云盘快照。例如：

```
QueryVolumeSnapshot uuid=2a31798356754fe0a48da09d9ee879dd
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 volume snapshot inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
backupStorage	<i>backup storage inventory</i>		0.6
backupStorageRef			0.6
backupStorageRefs			0.6
localStorageHostRef			0.6
primaryStorage	<i>primary storage inventory</i>		0.6
tree			0.6
volume	<i>volume inventory</i>		0.6

5.2.3.23 查询快照树 (QueryVolumeSnapshotTree)

管理员可以使用`QueryVolumeSnapshotTree`查询快照树。例如：

```
QueryVolumeSnapshotTree uuid=b3e785f593bd4dc7b74bd0be1f612de8
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `volume snapshot inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
snapshot	snapshot inventory		0.6
volume	<i>volume inventory</i>		0.6

5.2.3.24 更新云盘快照信息 (UpdateVolumeSnapshot)

管理员可以使用`UpdateVolumeSnapshot`更新云盘快照信息。例如：

```
UpdateVolumeSnapshot uuid=b3e785f593bd4dc7b74bd0be1f612de8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	快照uuid			0.6
name	快照的新名称	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	快照的新详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.3.25 删除云盘快照 (DeleteVolumeSnapshot)

管理员可以使用 `DeleteVolumeSnapshot` 删除云盘快照。例如：

```
DeleteVolumeSnapshot uuid=b3e785f593bd4dc7b74bd0be1f612de8 deleteMode=Permissive
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	快照uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

5.2.3.26 将云盘回滚至指定快照 (RevertVolumeFromSnapshot)

管理员可以使用`RevertVolumeFromSnapshot`将云盘回滚至指定快照。例如：

```
RevertVolumeFromSnapshot uuid=ee70cdf1f9c4492288403a9708bb6434
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	快照uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VolumeVO	是		0.6
timeout		是		

5.2.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=VolumeVO`在云盘上创建标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=VolumeVO tag=goldenVolume \
resourceUuid=f97b8cb9bcc4872a723c8b7785d9a12
```

5.3 镜像

5.3.1 概览

镜像：云主机或云盘所使用的镜像模板文件。

- 镜像模板包括系统云盘镜像和数据云盘镜像。
- 系统云盘镜像支持ISO和Image类型，数据云盘镜像支持Image类型。

- Image类型支持raw和qcow2两种格式。
- 镜像保存在镜像服务器上，首次创建云主机/云盘时，会下载到主存储上作为镜像缓存。

镜像平台类型决定了创建云主机时是否使用KVM Virtio驱动（包括磁盘驱动和网卡驱动），支持以下类型：

- Linux：使用Virtio驱动；
- Windows：不使用Virtio驱动，使用Qemu模拟设备。镜像操作系统是未安装Virtio的Windows；
- WindowsVirtio：使用Virtio驱动。镜像操作系统是已安装Virtio驱动（包括磁盘驱动和网卡驱动）的Windows；
- Other：不使用Virtio驱动，使用Qemu模拟设备。镜像操作系统可以是任何操作系统。
- Paravirtualization：使用Virtio驱动。镜像操作系统可以是已安装Virtio驱动的任何操作系统；

镜像路径支持添加URL路径或本地文件上传两种方式：

1. URL：采用指定的URL路径来添加镜像。

- 支持HTTP/HTTPS方式：
 - 填写格式为：`http://path/file`或`https://path/file`
 - 例如：`http://cdn.zstack.io/product_downloads/images/zstack-image.qcow2`
- 支持FTP方式：
 - 匿名模式：`ftp://hostname[:port]/path/file`
例如：`ftp://172.20.0.10/pub/zstack-image.qcow2`
 - 非匿名模式：`ftp://user:password@hostname[:port]/path/file`
例如：`ftp://zstack:password@172.20.0.10/pub/zstack-image.qcow2`
- 支持SFTP方式：
 - 指定密码模式：`sftp://user:password@hostname[:port]/path/file`
例如：`sftp://root:password@172.20.0.10/pub/zstack-image.qcow2`
 - 免密模式：`sftp://user@hostname[:port]/path/file`
例如：`sftp://root@172.20.0.10/pub/zstack-image.qcow2`
- 镜像服务器上的绝对路径，支持Sftp镜像服务器和镜像仓库
例如：`file:///opt/zstack-dvd/zstack-image-1.4.qcow2`

**注:**

- 输入URL时，需确保可被镜像服务器访问，且存在此镜像文件。
- 使用SFTP免密模式上传镜像时，需提前确保镜像服务器与Sftp服务器可互相SSH免密登录。
- 关于平滑连续进度条显示和断点续传：
 - 若使用镜像仓库，支持平滑连续进度条显示，且支持断点续传；
 - 若使用Ceph镜像服务器，支持平滑连续进度条显示，不支持断点续传；
 - 若使用Sftp镜像服务器，不支持平滑连续进度显示，且不支持断点续传。
- 关于file:///方式上传镜像
 - 若使用Ceph镜像服务器，目前暂不支持file:///格式的输入；
 - file:///是三个/，对应的路径应为镜像服务器的**绝对路径**，例如file:///opt/zstack-dvd/zstack-image-1.4.qcow2，在镜像服务器的/opt/zstack-dvd目录下应存放有zstack-image-1.4.qcow2文件。

2. 本地文件上传：表示选择当前浏览器可访问的镜像直接上传，支持镜像仓库和Ceph镜像服务器。

**注:**

添加本地文件作为镜像，采用了本地浏览器作为中转上传镜像，请勿刷新或关闭当前浏览器，也不可停止管理节点服务，否则会添加失败。

5.3.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> • Enabled • Disabled 	0.6
status	请参见 status		<ul style="list-style-type: none"> • Creating • Downloading 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> Ready 	
size	镜像大小，单位是字节			0.6
url	镜像注册的url, 请参见 url			0.6
mediaType	镜像的媒介类型, 请参见 media type		<ul style="list-style-type: none"> RootVolumeTemplate DataVolumeTemplate ISO 	0.6
guestOsType	该字符串描述了虚拟机的操作系统类型	是		0.6
platform	虚拟机的操作系统平台，请参见 platform		<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Paravirtualization Other 	0.6
system	请参见 system image			0.6
format	请参见 format		<ul style="list-style-type: none"> qcow2 raw 	0.6
md5Sum	镜像的md5校验值			0.6
type	保留的域		<ul style="list-style-type: none"> zstack 	0.6
actualSize	真实大小			0.6
exportMd5Sum				0.6
exportUrl				0.6
backupStorageRefs	image backstorage ref 列表			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "actualSize": 293641216,
      "backupStorageRefs": [
        {
          "backupStorageUuid": "ae840e03a0044b759b0a8c09a141a46b",
          "createDate": "Oct 30, 2017 4:32:11 PM",
          "imageUuid": "fcc12fee6a411d68c42763ded705630",
          "installPath": "zstore://fcc12fee6a411d68c42763ded705630/b08ea6cad1f10217223192343a1d8fb72279ed47",
          "lastOpDate": "Oct 30, 2017 4:32:11 PM",
          "status": "Ready"
        }
      ],
      "createDate": "Oct 30, 2017 4:32:11 PM",
      "description": "",
      "exportMd5Sum": "9b38fe1fd43385b86a1c9b12ac1960fe",
      "exportUrl": "http://10.0.146.122:8001/imagestore/download/image-b08ea6cad1f10217223192343a1d8fb72279ed47.qcow2",
      "format": "qcow2",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2017 7:35:38 PM",
      "md5Sum": "42e98b8fc79cd8aef1b34a2a7021fed621eec0be926139d46e8afc26e78b7d",
      "mediaType": "RootVolumeTemplate",
      "name": "vr-test-2",
      "platform": "Linux",
      "size": 8589934592,
      "state": "Enabled",
      "status": "Ready",
      "system": true,
      "type": "zstack",
      "url": "http://192.168.200.100/mirror/diskimages/zstack-vrouter-latest.qcow2",
      "uuid": "fcc12fee6a411d68c42763ded705630"
    }
  ],
  "success": true
}
```

可用状态 (State)

镜像有两种状态：

- Enabled :

在这种状态下，允许创建基于该镜像的云主机。

- Disabled :

在这种状态下，不允许创建基于该镜像的云主机。

连接状态 (Status)

连接状态反映了镜像的生命周期：

- Creating :
正在从云盘创建镜像；未就绪不能使用。
- Downloading :
正在从url下载镜像；未就绪不能使用。
- Ready :
镜像已经在镜像服务器中；已就绪可以使用。

URL

镜像在镜像服务器中创建的方式不同，url的含义也会不同。

- 如果镜像是从网页服务器下载的，url就是HTTP/HTTPS链接；
- 如果镜像是从云盘或者云盘快照创建的，url就是云盘或云盘快照的UUID的字符串编码，例如：

```
volume://b395386bdb4a4ff1b1850a457c949c5e  
volumeSnapshot://b395386bdb4a4ff1b1850a457c949c5e
```

媒介类型 (Media Type)

媒介类型指示了镜像的用途。

- RootVolumeTemplate :
镜像被用来创建根云盘。
- DataVolumeTemplate :
镜像被用来创建数据云盘。
- ISO :
镜像被用来在空白的根云盘上安装操作系统。

平台 (Platform)

Zstack根据平台来判断是否要使用半虚拟化 (paravirtualization)。

使用半虚拟化	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Paravirtualization
不使用半虚拟化 (虚拟机磁盘使用IDE模式, 网卡使用e1000)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Other

系统镜像 (System Image)

系统镜像仅被用来创建特殊应用云主机 (appliance VMs) , 因而不被用户云主机使用。

格式 (Format)

格式反映了虚拟机管理程序和镜像之间的关系。例如, qcow2格式的镜像仅能被KVM虚拟机使用。ZStack当前版本仅支持KVM虚拟机管理程序, 因此关系表如下:

虚拟机管理程序类型	格式
KVM	<ul style="list-style-type: none"> • qcow2 • raw

创建的云盘会从其所基于的镜像继承格式信息。例如, 从qcow2格式的镜像创建的根云盘同样会是qcow2格式。raw格式是个特例, 从raw格式的镜像创建的云盘会使用qcow2格式, 因为ZStack会通过qcow2格式使用thin-clone。

镜像服务器引用 (Backup Storage Reference)

一个镜像可以存储在一个或多个镜像服务器中。对于所存储的每个镜像服务器, 镜像都有一个包含了镜像服务器uuid以及镜像安装路径的镜像服务器引用。

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageUuid	镜像的uuid			0.6
backupStorageUuid	镜像服务器的uuid, 请参见 backup storage			0.6
installPath	在镜像服务器上的安装路径			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "backupStorageUuid": "ae840e03a0044b759b0a8c09a141a46b",
  "createDate": "Oct 30, 2017 4:32:11 PM",
  "imageUuid": "fcc12fee6a411d68c42763ded705630",
  "installPath": "zstore://fcc12fee6a411d68c42763ded705630/b08ea6cad1f102
17223192343a1d8fb72279ed47",
  "lastOpDate": "Oct 30, 2017 4:32:11 PM",
  "status": "Ready"
}
```

5.3.3 操作 (Operations)

5.3.3.1 添加镜像 (AddImage)

管理员可以使用`AddImage`添加镜像。例如：

```
AddImage name=testimage url=http://192.168.200.100/mirror/diskimages/CentOS6-test-image
-4G.qcow2 \
system=false format=qcow2 platform=Linux backupStorageUuids=ab3d53288bd14e6eba6ea
56324b66a3f \
mediaType=RootVolumeTemplate
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	镜像名称			0.6
description	镜像的详细描述	是		0.6
url	被添加镜像的URL地址			0.6
mediaType	镜像的类型	是	<ul style="list-style-type: none"> RootVolumeTemplate ISO DataVolumeTemplate 	0.6
guestOsType	镜像对应客户机操作系统的类型	是		0.6
system	是否系统镜像	是		0.6
format	镜像的格式		<ul style="list-style-type: none"> raw qcow2 iso 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
platform	镜像的系统平台	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Windows Virtio Other Paravirtualization 	0.6
backupStorageUuids	指定添加镜像的镜像服务器uuid列表			0.6
type	内部使用字段	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.2 删除镜像 (DeleteImage)

管理员可以使用 `DeleteImage` 删除镜像。例如：

```

DeleteImage backupStorageUuids=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f uuid=d10dd07
1a8b04c5aa4a8d98a83c1f979 \
deleteMode=Permissive

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.3 彻底删除镜像 (ExpungeImage)

管理员可以使用 `ExpungeImage` 彻底删除镜像。例如：

```
ExpungeImage backupStorageUuids=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f \
imageUuid=d10dd071a8b04c5aa4a8d98a83c1f979
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageUuid	镜像uuid			0.6
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.4 查询镜像 (QueryImage)

管理员可以使用 `QueryImage` 查询镜像。例如：

```
QueryImage status=Ready system=true
```

```
QueryImage volume.vmlInstanceUuid=85ab231e392d4dfb86510191278e9fc3
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [image inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
backupStorage	backup storage inventory	该镜像所在的镜像服务器	0.6
volume	volume inventory	从该镜像创建的所有云盘	0.6
backupStorageRefs	backup storage reference	用来查询镜像服务器安装路径的引用	0.6

5.3.3.5 恢复镜像 (RecoverImage)

管理员可以使用 `RecoverImage` 恢复删除 (但未彻底删除) 的镜像。例如：

```
RecoverImage backupStorageUuids=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f \
imageUuid=2aa6ae40c4954143be0ecb9a6a160b5b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageUuid	镜像uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.6 修改镜像状态 (ChangelmageState)

管理员可以使用 `ChangelmageState` 修改镜像状态。例如：

```
ChangelmageState uuid=2aa6ae40c4954143be0ecb9a6a160b5b stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像uuid			0.6
stateEvent	镜像的状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 ImageVO			
timeout		是		

5.3.3.7 更新镜像信息 (UpdateImage)

管理员可以使用 `UpdateImage` 更新镜像信息。例如：

```
UpdateImage uuid=2aa6ae40c4954143be0ecb9a6a160b5b name=new-image
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像uuid			0.6
name	镜像名称	是		0.6
description	镜像的详细描述	是		0.6
mediaType	镜像的类型	是	<ul style="list-style-type: none"> RootVolumeTemplate ISO DataVolumeTemplate 	0.6
guestOsType	镜像对应客户机操作系统的类型	是		0.6
system	是否系统镜像	是		0.6
format	镜像的格式	是	<ul style="list-style-type: none"> raw qcow2 iso 	0.6
platform	镜像的系统平台	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Windows Virtio Other Paravirtualization 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 ImageVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.8 刷新镜像大小信息 (SyncImageSize)

管理员可以使用 `SyncImageSize` 刷新镜像大小信息。例如：

```
SyncImageSize uuid=2aa6ae40c4954143be0ecb9a6a160b5b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.9 获取镜像服务器候选 (GetCandidateBackupStorageForCreatingImage)

管理员可以使用 `GetCandidateBackupStorageForCreatingImage` 获取创建镜像的镜像服务器候选。

例如：

```
GetCandidateBackupStorageForCreatingImage volumeUuid=493a22431c434505b49afb16a5a6cda6
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid	是		0.6
volumeSnapshotUuid	云盘快照uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.10 从根云盘创建根云盘镜像 (CreateRootVolumeTemplateFromRootVolume)

管理员可以使用 `CreateRootVolumeTemplateFromRootVolume` 从根云盘创建根云盘镜像。例如：

```
CreateRootVolumeTemplateFromRootVolume rootVolumeUuid=cc83fc9639cf456c8e43c35f6d2d52cd \
backupStorageUuids=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f name=new-rootvolume
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	根云盘镜像名称			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	根云盘镜像的详细描述	是		0.6
guestOsType	根云盘镜像对应客户机操作系统类型	是		0.6
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		0.6
rootVolumeUuid	根云盘uuid	是		0.6
platform	根云盘镜像对应的系统平台	是	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Windows Virtio • Other • Paravirtualization 	0.6
system	是否系统根云盘镜像	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，根云盘镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.11 创建根云盘镜像 (CreateRootVolumeTemplateFromVolumeSnapshot)

管理员可以使用 `CreateRootVolumeTemplateFromVolumeSnapshot` 从云盘快照创建根云盘镜像。

例如：

```
CreateRootVolumeTemplateFromVolumeSnapshot name=root-volume-template \
snapshotUuid=30a129c7f06243499b1ed5ec9e4a778e backupStorageUuids=e05cad1e1e3a47
78a3a0b57cddd847f3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	根云盘镜像名称			0.6
description	根云盘镜像的详细描述	是		0.6
guestOsType	根云盘镜像对应客户机操作系统类型	是		0.6
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表			0.6
snapshotUuid	快照uuid	是		0.6
platform	根云盘镜像对应的系统平台	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Windows Virtio Other Paravirtualization 	0.6
system	是否系统根云盘镜像	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，根云盘镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.12 从云盘创建数据云盘镜像 (CreateDataVolumeTemplateFromVolume)

管理员可以使用 `CreateDataVolumeTemplateFromVolume` 从云盘创建数据云盘镜像。例如：

```
CreateDataVolumeTemplateFromVolume name=test \
volumeUuid=3eb74bba9a5448368158c2ee6f0a61ef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	起始云盘uuid			0.6
name	数据云盘镜像名称			0.6
description	数据云盘镜像的详细描述	是		0.6
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		0.6
resourceUuid	数据云盘镜像uuid。若指定，数据云盘镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签#CreateUserTag# ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签#CreateSystemTag# ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 ImageVO			
timeout		是		

5.3.3.13 获取镜像Qga (GetImageQga)

管理员可以使用`GetImageQga`获取镜像Qga。例如：

```
GetImageQga uuid=0ed799bb11b940229e97b1fc0b09a7d3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签#CreateUserTag ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签#CreateSystemTag ；资源类型是 ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.3.14 设置镜像Qga (SetImageQga)

管理员可以使用`SetImageQga`设置镜像Qga。例如：

```
SetImageQga enable=true uuid=0ed799bb11b940229e97b1fc0b09a7d3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像uuid			0.6
enable				0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	签 #CreateUserTag# ；资源类型是ImageVO			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签#CreateSystemTag# ；资源类型是ImageVO	是		0.6
timeout		是		

5.3.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=ImageVO`在镜像上创建用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=ImageVO tag=golden-image \
resourceUuid=ff7c04c4e2874a21a3e795501f1bc516
```

5.4 亲和组

5.4.1 概览

亲和组策略

目前ZStack提供针对云主机与物理机的两种亲和组策略：反亲和组(非强制)、反亲和组(强制)。

- 反亲和组(非强制)：


将亲和组内的云主机尽量分配到不同物理机上，当没有更多物理机可分配时，回归普通分配策略。

- 反亲和组(强制)：

将亲和组内的云主机严格分配到不同物理机上，当没有更多物理机可分配时，则分配失败。

如图 6: [反亲和组\(非强制\)](#)与[反亲和组\(强制\)](#)所示：

图 6: 反亲和组(非强制)与反亲和组(强制)



应用场景

以下介绍反亲和组(非强制)和反亲和组(强制)策略的应用场景。

- 反亲和组(非强制)策略应用场景举例：

希望Hadoop不同角色的节点尽量分散部署在不同的物理机上，提高系统整体性能。

- 例如用户部署Hadoop系统，对于namenode、datanode、jobtracker、tasktracker等不同角色，事先并不能预知总共有多少个节点，但显然部署到不同物理机上效率更高。采用反亲和组(非强制)策略，可使Hadoop集群尽量分散部署在不同物理机上，分散IO压力提高系统整体性能。
 - 反亲和组(强制)策略应用场景举例：
- 承载主备数据库的两台云主机要求部署在不同的物理机上，保障业务高可用。
- 例如用户部署两台业务云主机分别承载主备MySQL数据库，并要求主备数据库不能同时宕机，因此两台云主机必须部署在不同物理机上。由于部署自动化，用户事先并不能预知哪些物理机上有资源，采用反亲和组(强制)策略，可选出两个不同的物理机分别运行这两台云主机，保障业务高可用。

5.4.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.2
name	请参见 资源属性			2.2
version	亲和组分配算法的版本			2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
type	亲和组类型。目前支持物理主机亲和，未来将增加网络亲和、路由器亲和、数据中心或机架亲和等多种类型。	是	<ul style="list-style-type: none"> host 	2.2
policy	亲和组规则		<ul style="list-style-type: none"> antiSoft 	2.2
createDate	请参见 资源属性			2.2
lastOpDate	请参见 资源属性			2.2
description	请参见 资源属性	是		2.2
appliance	亲和组使用者标识			2.2

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "appliance": "VROUTER",
      "createDate": "Mar 10, 2018 2:11:07 PM",
      "description": "zstack.affinity.group.for.virtual.router",
      "lastOpDate": "Mar 10, 2018 2:11:07 PM",
      "name": "zstack.affinity.group.for.virtual.router",
      "policy": "ANTISOFT",
      "type": "HOST",
      "usages": [],
      "uuid": "d271b2fe242911e88fe0fa0754e77200",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

5.4.3 操作 (Operations)

5.4.3.1 创建亲和组 (CreateAffinityGroup)

管理员可以使用 `CreateAffinityGroup` 创建亲和组。例如：

```
CreateAffinityGroup name=affinity-group-test policy=antiSoft
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	亲和组名称			2.2
description	亲和组的详细描述	是		2.2
policy	亲和组规则		<ul style="list-style-type: none"> antiSoft 	0.6
type	亲和组类型。目前支持物理主机亲和，未来将增加网络亲和、路由器亲和、数据中心或机架亲和等多种类型。	是	<ul style="list-style-type: none"> host 	2.2
resourceUuid	资源uuid	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

5.4.3.2 删除亲和组 (DeleteAffinityGroup)

管理员可以使用`DeleteAffinityGroup`删除亲和组。例如：

```
DeleteAffinityGroup uuid=1b8fa10dfe5a4cad81c341787f764c7c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	亲和组uuid			2.2
deleteMode	删除模式	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

5.4.3.3 查询亲和组 (QueryAffinityGroup)

管理员可以使用`QueryAffinityGroup`查询亲和组。例如：

```
QueryAffinityGroup appliance=vrouter
```

```
QueryAffinityGroup usages.resourceUuid=aa9acd98a8fb4958bcaa6ecb3a712a16
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `affinitygroup inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
usages	usages inventory		2.2

5.4.3.4 更新亲和组 (UpdateAffinityGroup)

管理员可以使用`UpdateAffinityGroup`更新亲和组。例如：

```
UpdateAffinityGroup uuid=acfc6a1e958148ab8e47d91cb7b26e7a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	亲和组uuid			2.2
name	亲和组名称	是		2.2
description	亲和组的详细描述	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

5.4.3.5 添加云主机到亲和组 (AddVmToAffinityGroup)

管理员可以使用`AddVmToAffinityGroup`添加云主机到亲和组。例如：

```
AddVmToAffinityGroup affinityGroupUuid=acfc6a1e958148ab8e47d91cb7b26e7a \
uuid=9f3461b9021242268c51afe872662285
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
affinityGroupUuid	亲和组uuid			2.2
uuid	资源的uuid	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

5.4.3.6 从亲和组移除云主机 (RemoveVmFromAffinityGroup)

管理员可以使用`RemoveVmFromAffinityGroup`从亲和组移除云主机。例如：

```
RemoveVmFromAffinityGroup affinityGroupUuid=acfc6a1e958148ab8e47d91cb7b26e7a \
uuid=9f3461b9021242268c51afe872662285
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
affinityGroupUuid	亲和组uuid			2.2
uuid	资源的uuid	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

5.4.3.7 改变亲和组的使用状态(ChangeAffinityGroupState)

管理员可以使用`ChangeAffinityGroupState`改变亲和组的使用状态。例如：

```
ChangeAffinityGroupState uuid=d8d6f572284611e8a675fa0754e77200 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的uuid			2.3
stateEvent		是	<ul style="list-style-type: none"> disable enable 	2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)			2.3
timeout				2.3

5.4.4 标签 (Tags)

用户可以使用 `resourceType=AffinityGroupVO` 在亲和组上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=Test1 resourceUuid=d271b2fe242911e88fe0fa0754e77200 \
resourceType=AffinityGroupVO
```

5.5 计算规格

5.5.1 概览

计算规格：云主机的CPU、内存、物理机分配策略、磁盘带宽、网络带宽的数量或大小规格定义。

5.5.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
cpuNum	VCPU数目, 请参见 CPU capacity			0.6
cpuSpeed	VCPU速度, 请参见 CPU capacity			0.6
memorySize	内存大小，单位是字节			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
type	计算规格类型, 默认为UserVm, 请参见 type	是	<ul style="list-style-type: none"> UserVm VirtualRouter 	0.6
allocatorStrategy	主机分配策略, 请参见 allocator strategy		<ul style="list-style-type: none"> DefaultHostAllocatorStrategy DesignatedHostAllocatorStrategy 	0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
sortKey				0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
      "cpuNum": 1,
      "cpuSpeed": 0,
      "createDate": "Oct 30, 2017 3:51:50 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2017 4:49:03 PM",
      "memorySize": 1073741824,
      "name": "1G-1CPU",
      "sortKey": 0,
      "state": "Enabled",
      "type": "VirtualRouter",
      "uuid": "fa550cb9bdcc4fd397ae37f9ddf4c390"
    }
  ],
  "success": true
}
```

CPU容量 (CPU Capacity)

计算规格使用cpuNum和cpuSpeed来定义云主机的CPU容量。cpuNum直接代表了云主机所拥有的VCPU数量；cpuSpeed有些特别：云主机的VCPU总是和物理主机上的物理CPU有相同的频率，这里的cpuSpeed实际上是指在虚拟机管理程序中的VCPU权重（weight）。虚拟机管理程序不同，对于cpuSpeed的使用和实现也不同。

KVM CPU速度 (KVM CPU Speed)

在KVM中，ZStack会使用 $shares = cpuSpeed * cpuNum$ 的结果来设置libvirt的虚拟机XML配置：

```
<cputune>
  <shares>128</shares>
</cputune>

shares = cpuNum * cpuSpeed
```



注：当cpuSpeed设置为0时，云主机shares值默认显示为2。

类型 (Type)

计算规格的类型：当前有两种计算规格类型：

- UserVm :
创建用户云主机所使用的计算规格。
- VirtualRouter :
创建云路由 (virtual router) 云主机所使用的计算规格。

分配策略 (Allocator Strategy)

分配策略定义了选择用于创建云主机的物理主机的算法。

DefaultHostAllocatorStrategy

输入参数 (Input Parameters)

```
:widths: 30 70
:header-rows: 1

* - 名字
  - 描述
* - image
  - 用于创建虚拟机的镜像
* - L3 network
  - 虚拟机的网卡将连接到的L3网络
* - instance offering
  - 计算规格
* - tags
  - 用于主机分配的标签
```

算法 (Algorithm)

```
I2_networks = get_parent_I2_networks(I3_networks)
host_set1 = find_hosts_in_cluster_that_have_attached_to_I2_networks()
check_if_backup_storage_having_image_have_attached_to_zone_of_hosts(host_set1)
host_set2 = remove_hosts_not_having_state_Enabled_and_status_Connected(host_set1)
host_set3 = remove_hosts_not_having_capacity_required_by_instance_offering(host_set2)
```

```

primary_storage = find_Enabled_Connected_primary_storage_having_enough_capacity_f
or_root_volume_and_attached\
_to_clusters_of_hosts(image, host_set3)
host_set4 = remove_hosts_that_cannot_access_primary_storage(host_set3)
host_set5 = remove_avoided_hosts(host_set4)
host_set6 = call_tag_plugin(tags, host_set5)

return randomly_pick_one_host(host_set6)

```

DesignatedHostAllocatorStrategy

DesignatedHostAllocatorStrategy使用下面的算法：

输入参数 (Input Parameters)

```

:widths: 30 60 10
:header-rows: 1

* - 名字
  - 描述
  - 可选的
* - **image**
  - 用于创建虚拟机的镜像
  -
* - **L3 network**
  - 虚拟机的网卡将连接到的L3网络
  -
* - **instance offering**
  - 计算规格
  -
* - **tags**
  - 用于主机分配的标签
  -
* - **zone**
  - 虚拟机想要运行的区域
  - 是
* - **cluster**
  - 虚拟机想要运行的集群
  - 是
* - **host**
  - 虚拟机想要运行的主机
  - 是

```

算法 (Algorithm)

```

l2_networks = get_parent_l2_networks(l3_networks)
host_set1 = find_hosts_in_cluster_that_have_attached_to_l2_networks()
check_if_backup_storage_having_image_have_attached_to_zone_of_hosts(host_set1)

if host is not null:
    host_set2 = list(find_host_in_host_set1(host))
else if cluster is not null:
    host_set2 = find_host_in_cluster_and_host_set1(cluster)
else if zone is not null:
    host_set2 = find_host_in_zone_and_host_set1(zone)

host_set3 = remove_hosts_not_having_state_Enabled_and_status_Connected(host_set2)
host_set4 = remove_hosts_not_having_capacity_required_by_instance_offering(host_set3)

```

```

primary_storage = find_Enabled_Connected_primary_storage_having_enough_capacity_f
or_root_volume_and_attached\
_to_clusters_of_hosts(image, host_set4)
host_set5 = remove_hosts_that_cannot_access_primary_storage(host_set4)
host_set6 = remove_avoided_hosts(host_set5)
host_set7 = call_tag_plugin(tags, host_set6)

return randomly_pick_one_host(host_set7)

```

可用状态 (State)

计算规格有两种可用状态：

- Enabled :

启用 (Enabled) 状态下，允许从计算规格创建云主机。

- Disabled :

禁用 (Disabled) 状态下，不允许从计算规格创建云主机。

5.5.3 操作 (Operations)

5.5.3.1 创建云主机规格 (CreateInstanceOffering)

管理员可以使用 `CreateInstanceOffering` 创建云主机规格。例如：

```
CreateInstanceOffering name=test cpuNum=1 memorySize=2097152000
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	计算规格名称			0.6
description	计算规格的详细描述	是		0.6
cpuNum	CPU数目			0.6
memorySize	内存大小，大小Byte			0.6
allocatorStrategy	分配策略	是		0.6
sortKey	排序键	是		0.6
type	类型	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.5.3.2 删除云主机规格 (DeleteInstanceOffering)

管理员可以使用 `DeleteInstanceOffering` 删除云主机规格。例如：

```
DeleteInstanceOffering uuid=ecf1f40130b148b39f82c07921ee11ff
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	计算规格uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 InstanceOfferingVO			
timeout		是		

5.5.3.3 查询云主机规格 (QueryInstanceOffering)

管理员可以使用 `QueryInstanceOffering` 查询云主机规格。例如：

```
QueryInstanceOffering cpuSpeed=512 cpuNum>2
```

```
QueryInstanceOffering vmInstance.state=Stopped
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [instance offering inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmInstance	vm inventory	由该计算规格创建的云主机	0.6

5.5.3.4 更改云主机规格 (ChangeInstanceOffering)

管理员可以使用 `ChangeInstanceOffering` 更改云主机规格。例如：

```
ChangeInstanceOffering vmInstanceUuid=108af59a0f4e4d6cb838a5591db1016a
instanceOfferingUuid=f1dacd026c7645deaeaeaf4e89313c8e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			0.6
instanceOfferingUuid	计算规格uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.5.3.5 更新云主机规格 (UpdateInstanceOffering)

管理员可以使用 `UpdateInstanceOffering` 更新云主机规格。例如：

```
UpdateInstanceOffering uuid=32190aabc47470c90b20bd849767a49
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	计算规格uuid			0.6
name	计算规格名称	是		0.6
description	计算规格的详细描述	是		0.6
allocatorStrategy		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.5.3.6 更改云主机规格的启用状态 (ChangeInstanceOfferingState)

管理员可以使用`ChangeInstanceOfferingState`更改云主机规格的启用状态。例如：

```
ChangeInstanceOfferingState stateEvent=enable uuid=32190abcf47470c90b20bd849767a49
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	计算规格uuid			0.6
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 InstanceOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.5.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=InstanceOfferingVO`在计算规格上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=InstanceOfferingVO tag=web-server-offering \ resourceUuid=45f909969ce24865b1bbca4adb66710a
```

系统标签 (System Tags)

专用主存储 (Dedicated Primary Storage)

当创建云主机的时候，用户可以通过系统标签指定从哪个主存储创建根云盘。

标签	描述	示例	起始支持版本
primaryStorage ::allocator::uuid::{uuid}	如果该标签存在，云主机的根云盘会从uuid指定的主存储分配；如果指定的主存储不存在或没有足够的容量，会报告分配失败（allocation failure）。	primaryStorage ::allocator::uuid ::b8398e8b7ff245 27a3b81dc4bc64d974	0.6
primaryStorage ::allocator::userTag:: {tag}::required	如果该标签存在，云主机的根云盘会从带有用户标签tag的主存储分配；如果指定的主存储不存在或没有足够的容量，会报告分配失败（allocation failure）	primaryStorage ::allocator::userTag ::SSD::required	0.6
primaryStorage ::allocator::userTag:: {tag}	如果该标签存在，云主机的根云盘会首先尝试从带有用户标签tag的主存储分配，如果找不到带指定标签的主存储或容量不足，ZStack会随机选择一个主存储分配这个根云盘	primaryStorage ::allocator::userTag ::SSD	0.6

如果在计算规格上有多个上面提到的系统标签存在，它们的优先顺序是：

```
primaryStorage::allocator::uuid::{uuid} > primaryStorage::allocator::userTag::{tag}::\
required > primaryStorage::allocator::userTag::{tag}
```

5.6 云盘规格

5.6.1 概览

云盘规格：云主机使用的云盘的大小规格定义。

云盘规格可以用来创建根云盘和数据云盘。

5.6.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
diskSize	单位为字节的云盘大小, 请参见 disk size			0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
type	保留的域		<ul style="list-style-type: none"> zstack 	0.6
allocatorStrategy	请参见 allocator strategy		<ul style="list-style-type: none"> DefaultPrimaryStorageAllocationStrategy 	0.6
sortKey				0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "allocatorStrategy": "DefaultPrimaryStorageAllocationStrategy",
      "createDate": "Oct 30, 2017 3:09:45 PM",
      "description": "",
      "diskSize": 10737418240,
      "lastOpDate": "Oct 30, 2017 3:09:45 PM",
      "name": "10G",
      "sortKey": 0,
      "state": "Enabled",
      "type": "DefaultDiskOfferingType",
      "uuid": "6c2385bb60f84c269504ca6ea71fe2d1"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

云盘大小 (Disk Size)

DiskSize定义了云盘的虚拟大小 (virtual size)。虚拟大小是指云盘声明的大小，也就是云盘完全填满后的在存储系统中所占的大小。

可用状态 (State)

云盘规格有两种可用状态：

- Enabled :
启用 (Enabled) 状态下，允许从云盘规格创建云盘。
- Disabled :
禁用 (Disabled) 状态下，不允许从云盘规格创建云盘。

分配策略 (Allocator Strategy)

分配策略定义了ZStack怎么选择用于创建新云盘的主存储。ZStack当前版本仅支持寻找满足下列条件主存储的DefaultPrimaryStorageAllocationStrategy策略：

1. 可用状态为启用 (Enabled)
2. 连接状态为已连接 (Connected)
3. 可用容量 (availableCapacity) 比云盘规格的diskSize大
4. 已挂载到云盘将要挂载的云主机所在的集群

5.6.3 操作 (Operations)

5.6.3.1 创建云盘规格 (CreateDiskOffering)

管理员可以使用*CreateDiskOffering*创建云盘规格。例如：

```
CreateDiskOffering name=test diskSize=100

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	云盘规格名称			0.6
description	云盘规格的详细描述	是		0.6
diskSize	云盘大小			0.6
allocatorStrategy	分配策略	是		0.6
sortKey	排序键	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
type	类型	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.6.3.2 删除云盘规格 (DeleteDiskOffering)

管理员可以使用 `DeleteDiskOffering` 删除云盘规格。例如：

```
DeleteDiskOffering uuid=84c05965795140439e86592d2fa1c965
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘规格uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.6.3.3 查询云盘规格 (QueryDiskOffering)

管理员可以使用 `QueryDiskOffering` 查询云盘规格。例如：

```
QueryDiskOffering diskSize>=10000000
```

```
QueryDiskOffering volume.name=data1
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [instance offering inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
volume	volume inventory	由该云盘规格创建的云盘	0.6

5.6.3.4 更改云盘规格的启用状态 (ChangeDiskOfferingState)

管理员可以使用 `ChangeDiskOfferingState` 更改云盘规格的启用状态。例如：

```
ChangeDiskOfferingState uuid=c9dd395cb5f04f4ba9eb1e62b886fe62 stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘规格uuid			0.6
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 DiskOfferingVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

5.6.3.5 更新云盘规格 (UpdateDiskOffering)

管理员可以使用 `UpdateDiskOffering` 更新云盘规格。例如：

```
UpdateDiskOffering uuid=c9dd395cb5f04f4ba9eb1e62b886fe62 name=test
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云盘规格uuid			0.6
name	云盘规格名称	是		0.6
description	云盘规格的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 DiskOfferingVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

5.6.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=DiskOfferingVO`在云盘规格上创建用户标签。 例如：

```
CreateUserTag tag=smallDisk resourceType=DiskOfferingVO \
resourceUuid=d6c49e73927d40abbcf13852dc18367
```

系统标签 (System Tags)

专用主存储 (Dedicated Primary Storage)

当从云盘规格创建云盘的时候，用户可以通过系统标签指定从哪个主存储创建云盘。

标签	描述	示例	起始支持版本
primaryStorage ::allocator::uuid::{uuid}	如果该标签存在, 从该云盘规格创建的云盘会从uuid指定的主存储分配;如果指定的主存储不存在或没有足够的容量, 会报告分配失败 (allocation failure)	primaryStorage ::allocator::uuid ::b8398e8b7ff245 27a3b81dc4bc64d974	0.6
primaryStorage ::allocator::userTag:: {tag}::required	如果该标签存在, 从该云盘规格创建的云盘会从带有用户标签tag的主存储分配;如果指定的主存储不存在或没有足够的容量, 会报告分配失败 (allocation failure)	primaryStorage ::allocator::userTag ::SSD::required	0.6
primaryStorage ::allocator::userTag:: {tag}	如果该标签存在, 从该云盘规格创建的云盘会首先尝试从带有用户标签tag的主存储分配, 如果找不到带指定标签的主存储或容量不足, ZStack会随机选择	primaryStorage ::allocator::userTag ::SSD	0.6

标签	描述	示例	起始支持版本
	一个主存储分配这个云盘		

如果在云盘规格上有多个上面提到的系统标签存在，它们的优先顺序是：

```
primaryStorage::allocator::uuid::{uuid} > primaryStorage::allocator::userTag::{tag}::required > \  
primaryStorage::allocator::userTag::{tag}
```

6 硬件资源

6.1 区域

6.1.1 概览

区域是ZStack中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。

规划区域时，需注意：

1. 同一个物理二层广播域中的物理机应该在同一个区域，可属于同一个集群或分属于多个集群。
2. 同一个物理二层广播域不应该跨越多个区域，而应该映射为单个区域的二层网络。
3. 同一个主存储不应该跨越多个区域，而应该映射为单个区域的主存储。
4. 一个数据中心可以有多个区域。
5. 一个区域可以挂载一个或多个镜像服务器。
 - 一个区域中的资源，例如主存储，只能访问挂载在同一区域中的镜像服务器。
 - 一个镜像服务器可以从一个区域中卸载；卸载后，区域中的资源不能再看见该镜像服务器。
 - 当数据中心的网络拓扑改变导致一个镜像服务器不能再被一个区域中的资源访问时，可以将镜像服务器从区域中卸载。

6.1.2 清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
state	请参见 资源属性		<ul style="list-style-type: none"> • Enabled • Disabled 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6
type	保留域			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 ZoneVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 ZoneVO	是		0.6

示例

```
{
  "createDate": "Oct 16, 2017 2:11:40 PM",
  "description": "",
  "lastOpDate": "Oct 24, 2017 10:52:31 AM",
  "name": "SH",
  "state": "Enabled",
  "type": "zstack",
  "uuid": "61092e77aedd41f0b8857b40652e5b1e"
}
```

可用状态 (State)

- 区域拥有两种可用状态：启用 (Enabled) 和禁用 (Disabled) ；
- 当改变一个区域的可用状态时，这个操作会被迭代 (cascaded) 到归属于这个区域的所有的集群和物理主机；
- 例如，禁用一个区域会导致所有这个区域中的集群和物理主机被禁用。由于在已经禁用的物理主机上不能创建或者启动云主机，禁用一个区域可以避免在这个区域中创建或者启动任何云主机。但不影响已有的云主机正常使用及重启操作。

6.1.3 操作 (Operations)

6.1.3.1 创建区域 (CreateZone)

管理员可以使用CreateZone命令来创建一个新的区域。例如：

```
CreateZone name='San Jose Zone' description='this is a zone in San Jose datacenter'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名字，请参见 资源属性			0.6
resourceUuid	资源uuid，请参见 创建(Create Resources)	是		0.6
description	资源描述，请参见 资源属性	是		0.6
type	保留域，请不要使用它	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
timeout		是		

6.1.3.2 删除区域 (DeleteZone)

管理员可以使用`DeleteZone`命令来删除一个区域。例如：

```
DeleteZone uuid=28e94936284b45f99842ababfc3f976d
```

参数 (parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	区域 uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
timeout		是		

6.1.3.3 查询区域 (QueryZone)

管理员可以使用`QueryZone`来查询区域。例如：

```
QueryZone name=zone1
```

```
QueryZone vmInstance.uuid=13238c8e0591444e9160df4d3636be82
```

原生域查询

请参见[zone inventory](#)

嵌套域和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	其实支持版本
vmInstance	vm inventory	属于这个区域的云主机	0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	其实支持版本
cluster	cluster inventory	属于这个区域的集群	0.6
host	host inventory	属于这个区域的物理主机	0.6
primaryStorage	primary storage inventory	属于这个区域的主存储	0.6
l2Network	L2 network inventory	属于这个区域的L2网络	0.6
l3Network	L3 network inventory	属于这个区域的L3网络	0.6
backupStorage	backup storage inventory	属于这个区域的镜像服务器	0.6

6.1.3.4 更新区域 (UpdateZone)

管理员可以使用`UpdateZone`命令来更新区域的名称、描述和标签。例如：

```
UpdateZone uuid=61092e77aedd41f0b8857b40652e5b1e name=update
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	区域 uuid			0.6
name	资源名字，请参见 资源属性	是		0.6
description	资源描述，请参见 资源属性	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
timeout		是		

6.1.3.5 更改区域的可用状态 (ChangeZoneState)

管理员可以使用 `ChangeZoneState` 命令来改变区域的可用状态。例如：

```
ChangeZoneState stateEvent=enable uuid=737896724f2645de9372f11b13a48223
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	区域 uuid			0.6
stateEvent	状态触发事件。 <ul style="list-style-type: none"> enable：改变可用状态为启用 (Enabled) disable：改变可用状态为禁用 (Disabled) 		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ZoneVO	是		0.6
timeout		是		

6.1.4 标签 (Tags)

管理员可以使用 `resourceType=ZoneVO` 在区域上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=ZoneVO resourceUuid=0cd1ef8c9b9e0ba82e0cc9cc17226a26 tag=privateZone
```

系统标签 (System Tags)

保留容量 (Reserved Capacity)

标签 (Tag)	描述	示例	起始支持版本
host::reservedMemory ::{capacity}	请参见 物理主机容量保留 (Host Capacity Reservation)	host::reservedMemory ::1G	0.6

6.2 集群

6.2.1 概览

集群：一组物理机（计算节点）的逻辑集合。

在数据中心中，一个集群一般对应了一个机架。

规划集群时，需注意：

1. 集群内所有物理机须拥有相同的操作系统；
2. 集群内所有物理机须拥有相同的网络配置；
3. 集群内所有物理机须能够访问相同的主存储；
4. 集群需挂载主存储、二层网络后，才可提供云主机服务；
5. 集群的规模，也就是每个集群中可以包含物理机的最大数量，没有限制。

集群和各个资源之间的关系定义如下。


集群 | 区域

支持**多集群**操作。可在一个区域内创建多个集群，新增的物理机可以按需添加到不同的集群之中。

集群 | 主存储和二层网络

集群中可以加载或卸载主存储和二层网络，它们之间的结构关系如[图 7: 集群、主存储、二层网络的关系](#)所示：

图 7: 集群、主存储、二层网络的关系

**注:**

主存储和二层网络加载到集群时需注意：

1. 集群 | 主存储

- 一个主存储可以加载到多个集群。
- 一个集群可以挂载多个主存储。
- 集群挂载多个本地存储时，务必在添加物理机以及添加主存储之前，提前在物理机对应URL上做好分区，确保每个本地存储部署在独占的逻辑卷或物理磁盘上。
- 主存储可以被所在集群中的所有物理机访问。
- 如果数据中心的网络拓扑发生改变导致主存储不能被集群中的物理机继续访问时，主存储可以从集群卸载。

2. 集群 | 二层网络

- 一个集群可以加载一个或多个二层网络；一个二层网络可以挂载到多个集群。

- 集群可以挂载VXLAN Pool，VXLAN Pool下不同的Vni可用于创建不同的VxlanNetwork。
- 一个网卡只能创建一个NoVlanNetwork。
- 对于VlanNetwork，不同VLAN ID代表不同的二层网络。
- 如果数据中心的网络拓扑发生改变导致集群中的物理机不再在二层网络所代表的物理二层广播域中，二层网络也可以从集群卸载。

集群 | 镜像服务器

集群与镜像服务器没有直接依赖关系，一个镜像服务器可以为多个集群提供服务。



注:

- 集群中所加载的主存储和镜像服务器具有相关性。
- Ceph主存储支持与镜像仓库类型的镜像服务器一同工作。
- 主存储（PS）和镜像服务器（BS）的相关性如表 1: 主存储与镜像服务器的关系所示：

表 1: 主存储与镜像服务器的关系

PS\BS	ImageStore	Sftp	Ceph
LocalStorage	○	○	×
NFS	○	○	×
Shared Mount Point	○	○	×
Ceph	○	×	○
Shared Block	○	×	×

6.2.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
hypervisorType	请参见 cluster hypervisor type		<ul style="list-style-type: none"> • KVM 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
state	请参见 资源属性		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
zoneUuid	包含集群的区域uuid。请参见 zone 。			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6
type	保留域			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6

示例

```
{
  "inventories":
  {
    "createDate": "Oct 30, 2017 1:50:00 PM",
    "description": "",
    "hypervisorType": "KVM",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2017 1:50:00 PM",
    "name": "Cluster-1",
    "state": "Enabled",
    "type": "zstack",
    "uuid": "5c3699713b1c43219de14df7545f24d0",
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
}
```

虚拟机管理程序类型 (Hypervisor Type)

虚拟机管理程序类型指明了哪种虚拟机管理程序 (操作系统 , operating system) 被安装在集群中的物理主机上。

可用状态 (State)

集群有两种可用状态：启用 (Enabled) 和禁用 (Disabled)，类似于 [zone](#)。当改变集群的可用状态时，操作会被迭代到集群中的所有物理主机；例如，禁用一个集群也会禁用集群中的所有物理主机。

6.2.3 操作 (Operations)

6.2.3.1 创建一个集群 (CreateCluster)

管理员可以使用 `CreateCluster` 命令来创建一个集群。例如：

```
CreateCluster name=cluster1 hypervisorType=KVM zoneUuid=1b830f5bd1cb469b821b4b77babfdd6f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuid	父区域的uuid			0.6
name	资源名字，请参见 资源属性			0.6
resourceUuid	资源uuid，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
description	资源描述description，请参见 资源属性	是		0.6
hypervisorType	请参见 cluster hypervisor type			0.6
type	保留域，请不要使用	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag); 资源类型是 ClusterVO			
timeout		是		

6.2.3.2 删除一个集群 (DeleteCluster)

管理员可以使用`DeleteCluster`命令来删除一个集群。例如：

```
DeleteCluster uuid=c1bd173d5cd84f0e9e7c47195ae27ec6
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	集群的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
timeout		是		

6.2.3.3 查询集群 (QueryCluster)

管理员可以使用`QueryCluster`命令来查询集群。例如：

```
QueryCluster hypervisorType=KVM
```

```
QueryCluster primaryStorage.availableCapacity>=100000000
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [cluster inventory](#)

嵌套和扩展查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	请参见 zone inventory	父区域 (parent zone)	0.6
host	请参见 host inventory	属于这个集群的物理主机	0.6
vmInstance	请参见 vm inventory	属于这个集群的云主机	0.6
l2Network	请参见 L2 network inventory	这个集群挂载的L2网络	0.6
l2VlanNetwork	请参见 l2VlanNetwork inventory	这个集群挂载的使用VLAN创建二层广播域的L2网络	0.6
primaryStorage	请参见 primary storage inventory	这个集群挂载的主存储	0.6

6.2.3.4 更新集群 (UpdateCluster)

管理员可以使用`UpdateCluster`命令来更新集群。例如：

```
UpdateCluster uuid=26aad17353dd4de0ac7bc5540d76da23 name=test
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	集群的uuid			0.6
name	资源名字，请参见 资源属性	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	资源描述description，请参见 资源属性	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
timeout		是		

6.2.3.5 改变一个集群的可用状态 (ChangeClusterState)

管理员可以使用 `ChangeClusterState` 改变一个集群的可用状态。例如：

```
ChangeClusterState uuid=26aad17353dd4de0ac7bc5540d76da23 stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	集群的uuid			0.6
stateEvent	可用状态触发事件	是	<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 ClusterVO			
timeout		是		

6.2.3.6 升级集群内物理主机的操作系统(UpdateClusterOS)

管理员可以使用 `UpdateClusterOS` 命令来升级集群内物理主机的操作系统。例如：

```
UpdateClusterOS uuid=fb498a6086ea43449f33d5bbb9daa73e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	集群的uuid			0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ClusterVO	是		0.6
timeout		是		

6.2.4 标签 (Tags)

用户标签

管理员可以使用 `resourceType=ClusterVO` 在集群上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=ClusterVO resourceUuid=80a979b9e0234564a22a4cca8c1dff43 tag=secureCluster
```

系统标签 (System Tags)

保留容量 (Reserved Capacity)

标签 (Tag)	描述	示例	起始支持版本
host::reservedMemory ::{capacity}	请参见 物理主机容量保留#Host Capacity Reservation#	host::reservedMemory ::1G	0.6

6.3 物理机

6.3.1 概览

物理机：也称之为计算节点，主要为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理服务器。

如图 8: 物理机所示：

图 8: 物理机



- 物理机是ZStack云管理平台里的核心资产，云主机运行在物理机之上。

6.3.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
zoneUuid	所在区域的uuid。 请参见 zone			0.6
clusterUuid	父集群的uuid。 请参见 cluster			0.6
managementIp	请参见 management ip			0.6
hypervisorType	请参见 cluster hypervisor type			0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled Maintenance 	0.6
status	请参见 status		<ul style="list-style-type: none"> Connecting Connected Disconnected 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
cpuNum	VCPU数目, 请参见 CPU capacity			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
cpuSockets				0.6
availableCpuCapacity				0.6
availableMemoryCapacity				0.6
totalCpuCapacity				0.6
totalMemoryCapacity				0.6

示例

```
{
  "inventories": {
    "availableCpuCapacity": 37,
    "availableMemoryCapacity": 4965064704,
    "clusterUuid": "967a353c2893409dab9312cf3033a98c",
    "cpuNum": 4,
    "cpuSockets": 1,
    "createDate": "Oct 30, 2017 3:02:06 PM",
    "description": "",
    "hypervisorType": "KVM",
    "lastOpDate": "Oct 31, 2017 10:41:19 AM",
    "managementIp": "10.0.146.122",
    "name": "Host-1",
    "sshPort": 22,
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "totalCpuCapacity": 40,
    "totalMemoryCapacity": 8186290176,
    "username": "root",
    "uuid": "a4049fd68e1b487f8f91786d17ad37e1",
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
}
```

管理IP (Management IP)

ZStack管理节点 (ZStack management nodes) 使用管理IP访问主机操作系统 (虚拟机管理系统) ; 根据虚拟机管理系统类型的不同, 可以有或者没有管理IP。

- 例如, 在VMWare中, 访问ESXi主机的官方途径是使用VCenter服务器 (VCenter Server) ; 在这种情况下就没有使用管理IP的必要 ;
- 然而, 在KVM主机中, ZStack需要通过管理IP来部署代理程序 (agent) 到Linux操作系统中。

管理网络 (Management Network)

用于管理控制对应的物理资源，例如物理主机、镜像服务器、主存储等需提供IP进行访问的资源时使用的网络。

- 由于管理节点需要通过管理网络发送命令到物理主机和其他的装置，运行ZStack管理节点的Linux服务器必须能够访问管理网络。
- 涉及到特殊应用虚拟机 (appliance VMs) 时，将使用管理网络，在ZStack当前版本中这个特殊应用虚拟机是云路由设备或VPC路由器。

可用状态 (State)

物理主机有三种可用状态：

- Enabled :

该状态下，允许在该物理主机上创建、启动云主机或迁移云主机到该物理主机上。

- Disabled :

该状态下，不允许在该物理主机上创建、启动云主机或迁移云主机到该物理主机上。

- Maintenance :

该状态表明该物理主机在维护状态中。




注:

PreMaintenance :

指示物理主机进入维护状态的中间状态。请参见 [maintenance mode](#)。

物理主机的可用状态转换图如[图 9: 物理主机可用状态转换图](#)所示：

图 9: 物理主机可用状态转换图



维护模式 (Maintenance Mode)

当管理员需要实施一些维护工作时可以将物理主机设置为维护模式。例如，安装更多的内存。当主机在维护模式中，不管是API操作还是ZStack内部任务都不会再在物理主机上执行任何操作。也就是说，类似启动云主机（API），停止云主机（API），挂载主存储（内部）的任务都不能在该物理主机上进行。ZStack将维护模式设计为两个可用模式：PreMaintenance和Maintenance。主机进入维护模式的顺序如下：

1. 改变host的可用状态为PreMaintenance。在这个阶段，ZStack会尝试将所有运行在该物理主机上的云主机迁移到其他合适的物理主机上。如果迁移失败，ZStack将停止这些云主机。
2. 当所有云主机都被迁移或者停止后，ZStack会将物理主机的可用状态改变为Maintenance。这时，管理员可以开始在物理主机上实施维护工作。

维护工作结束后，管理员可以通过将物理主机设置为Enabled或Disabled，以使物理主机退出维护模式。

连接状态 (Status)

连接状态反映了物理主机和管理节点之间命令通道（command channel）的状态。命令通道是ZStack管理节点和物理主机通信并知会其执行操作的途径。

- 例如，在KVM管理节点中，命令通道是ZStack管理节点和运行在物理主机上的Python代理（agents）之间的HTTP连接；

- 在VMWare管理节点中，命令通道是VCenter服务器和 ESXi主机之间的连接。

物理主机有三种连接状态：

- Connecting：

在这种状态时，一个ZStack管理节点正在尝试建立自己和物理主机之间的命令通道。这时还不能在物理主机上执行任何操作。

- Connected：

在这种状态时，ZStack管理节点和物理主机之间的命令通道已经被成功建立。可以在物理主机上执行操作，只有在这个状态下物理主机才能创建和启动云主机。

- Disconnected：


在这种状态时，ZStack管理节点和物理主机之间的命令通道丢失。这时不能在物理主机上执行任何操作。

在ZStack管理节点启动过程中会开始和管理的物理主机建立命令通道：

- 在这个阶段，物理主机的状态是Connecting；
- 命令通道建立完成后，物理主机的连接状态会变为Connected；
- 如果管理节点建立命令通道失败，或者之后某个时候命令通道丢失了，命令通道所对应的物理主机连接状态会变为Disconnected；
- ZStack管理节点会周期性的向物理主机发送ping命令（ping commands）以检查命令通道的健康状态；一旦某个物理主机响应失败，或者ping命令超时，物理主机的连接状态就会变为Disconnected。

物理主机的连接状态转换图如图 10: 物理主机连接状态转换图所示：

图 10: 物理主机连接状态转换图



可用状态 (State) 和连接状态 (Status)

可用状态和连接状态之间没有直接关系。可用状态代表了管理员针对物理主机的意愿，而连接状态代表了物理主机的通信状况。

6.3.3 操作 (Operations)

6.3.3.1 查询物理主机 (QueryHost)

管理员可以使用 `QueryHost` 来查询主机。例如：

```
QueryHost managementIp=192.168.0.100
```

```
QueryHost vmInstance.vmNics.ip=10.21.100.2
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [host inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	zone inventory	所在区域	0.6
cluster	cluster inventory	父集群	0.6
vmInstance	VM inventory	这个物理主机上运行的所有云主机	0.6

6.3.3.2 更新物理主机信息 (UpdateHost)

管理员可以使用`UpdateHost`命令来更新物理主机的名称、描述和标签等参数。

```
UpdateHost name=test uuid=5e0f90f7e44e471c96cf878f30301b42
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	物理主机的uuid			0.6
name	资源名字, 请参见 资源属性	是		0.6
description	资源描述description, 请参见 资源属性	是		0.6
managementIp		是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.3 更新物理主机启用状态 (ChangeHostState)

管理员可以使用`ChangeHostState`命令来改变一个物理主机的可用状态。例如：

```
ChangeHostState stateEvent=maintain uuid=2893ce85c43d4a3a8d78f414da39966e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	物理主机的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
stateEvent	可用状态触发事件。请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> enable disable maintain 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.4 重连物理主机 (ReconnectHost)

管理员可以使用 `ReconnectHost` 来重新建立ZStack管理节点和主机间的命令通道。 例如：

```
ReconnectHost uuid=2893ce85c43d4a3a8d78f414da39966e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	物理主机的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.5 删除物理主机 (DeleteHost)

管理员可以使用`DeleteHost`来删除一个物理主机。 例如：

```
DeleteHost uuid=2893ce85c43d4a3a8d78f414da39966e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	物理主机的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.6 获取物理主机分配策略 (GetHostAllocatorStrategies)

管理员可以使用`GetHostAllocatorStrategies`来获取物理主机分配策略。 返回示例：

```
{
  "hostAllocatorStrategies": [
    "DefaultHostAllocatorStrategy",
    "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy"
  ]
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag) ; 资源类型是 HostVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.7 获取云主机虚拟化技术类型 (GetHypervisorTypes)

管理员可以使用 `GetHypervisorTypes` 来获取云主机虚拟化技术类型。 返回示例 :

```
{
  "hypervisorTypes": [
    "KVM",
    "ESX"
  ]
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.8 更新KVM主机信息 (UpdateKVMHost)

管理员可以使用`UpdateKVMHost`更新KVM主机信息。 返回示例：

```
UpdateKVMHost name=test uuid=5e0f90f7e44e471c96cf878f30301b42
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
username	用户名	是		0.6
password	密码	是		0.6
sshPort	ssh端口号	是		0.6
uuid	物理主机uuid			0.6
name	资源名称	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
managementIp	管理节点IP	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.9 添加KVM主机 (AddKVMHost)

管理员可以使用`AddKVMHost`添加KVM主机。 返回示例：

```
AddKVMHost username=root clusterUuid=2379a0d00ae242df91189f6d7d9e23e3 name=test managementIp=10.0.225.39 password=password sshPort=22
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
username	ssh用户名			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
password	ssh密码			0.6
sshPort	ssh端口号	是		0.6
name	资源名称			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
managementIp	管理节点IP			0.6
clusterUuid	集群uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		



注:

- ZStack创建KVM主机时支持关闭EPT功能, **SystemTags**增加关闭EPT功能选项。
 - 选项格式为: `pageTableExtensionDisabled`
 - 例如: `pageTableExtensionDisabled`

6.3.3.10 KVM运行Shell命令 (KvmRunShell)

管理员可以使用 `KvmRunShell` 使KVM运行Shell命令。 返回示例:

```
KvmRunShell hostUuids=5e0f90f7e44e471c96cf878f30301b42 script=ls
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostUuids	目标机器uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
script	脚本			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 HostVO	是		0.6
timeout		是		

6.3.3.11 通过文件导入方式添加物理机(AddKVMHostFromConfigFile)

用户可以使用AddKVMHostFromConfigFile通过文件导入方式添加物理机。例如：

```
AddKVMHostFromConfigFile hostInfo=5ZCN56ewKihuYW1IKSznroDku4soZGVzY3JpcHRpb2
4pLOmbhue+pCooY2x1c3RlcIV1aWQpLOeJqeeQhuacukiQKihY5hZ2VtZW50SXBzKSzmiav
mj4/niannklbmnLpJT01Nveiuvue9rihJT01NVsksU1NI56uv5Y+jKihzc2hQb3J0KSzniKjmiLflkI0
qKHVzZXJuYW1IKSzlr4bnolEqKHBhc3N3b3JkKQosLGFiZDIwMmJmYmM2MTQ1NDNhMjNiN
DM3NGYzNGJlYzM1LDE3Mi4yMC4xOTguMjMyLCwscm9vdCwYXNzd29yZAosLDky
N2NkNmRmZmZiYTQzMTI4YzlkMDY0MTFhZjAyMmQzLDE3Mi4yMC4xOTcuMjMyLCw
scm9vdCwYXNzd29yZAo=
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostInfo	经过base64编码的物理机信息			3.1.0
resourceUuid		是		3.1.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统	是		3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		3.1.0

6.3.3.12 添加物理机文件语法检查(CheckKVMHostConfigFile)

用户可以使用`CheckKVMHostConfigFile`添加物理机文件语法检查。 例如：

```
CheckKVMHostConfigFile hostInfo=5ZCN56ewKihuYW1IKSznroDku4soZGVzY3JpcHRpb2
4pLOmbhue+pCooY2x1c3RlcV1aWQpLOeJqeeQhuacukIQihtYW5hZ2VtZW50SXBzKSzmiav
mj4/niannklbmnLpJT01Nveiuvue9rihJT01NVSkSU1NI56uv5Y+jKihzc2hQb3J0KSznlKjmiLflkI0
qKHVzZXJlYmM2MTQ1NDNhMjNiN
DM3NGYzNGJlYzMTLDE3Mi4yMC4xOTguMjMyLWwscm9vdCwYXNzd29yZAosLDky
N2NkNmRmZmZiYTQzMTI4Yzk1MDY0MTFhZjAyMmQzLDE3Mi4yMC4xOTcuMjQzLWw
scm9vdCwYXNzd29yZAo=
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostInfo	经过base64编码的物理机信息			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		
timeout		是		

6.3.4 标签 (Tags)

用户标签

管理员可以使用`resourceType=HostVO`在物理机上创建用户标签。 例如：

```
CreateUserTag tag=largeMemoryHost resourceUuid=0a9f95a659444848846b5118e15bff32
resourceType=HostVO
```

系统标签 (System Tags)

物理机容量保留 (Host Capacity Reservation)

管理员可以使用系统标签在物理机上保留一部分内存供系统软件使用。

ZStack提供了各种系统标签和全局配置，以达到更好粒度的内存保留策略控制：

- Hypervisor Global Level :

如果没有其他层次的配置，全局等级配置 (global level) :ref:`kvm.reservedMemory`会应用到所有的KVM物理机。

- Zone Level :

请参见 [zone host::reservedMemory](#)；如果没有其他层次的配置，这个系统标签的值会应用到所有这个区域中的物理机上。这个值覆盖全局配置等级 (global level)。

- Cluster Level :

请参见 [cluster host::reservedMemory](#)；如果没有物理机层次的配置，这个系统标签的值会应用到所有这个集群中的物理机上。这个值覆盖区域等级配置 (zone level) 和全局等级配置 (global level)。

- Host Level :

标签	描述	示例	起始支持版本
reservedMemory:: {capacity}	这个物理机上保留的 内存	reservedMemory::1G	0.6

这个配置覆盖所有上面的配置等级。

例如，假设有三个KVM物理机，**zone->cluster1->{host1, host2, host3}**：

- 3个物理机默认的内存保留被默认为512M的全局配置 (global configuration) :ref:`kvm.reservedMemory`控制；
- 如果在**zone1**上创建一个系统标签 `host::reservedMemory::1G`，所有3个物理机的内存保留都会变成1G；
- 如果再在**cluster1**上创建一个系统标签`host::reservedMemory::2G`，所有3个物理机的内存保留都会变成2G；
- 最后在**host1**上创建一个系统标签`reservedMemory::3G`，host1的内存保留将变成3G，但host2和host3还是2G。

物理机元数据信息 (Host Meta Data Information)

标签	描述	示例	起始支持版本
capability:liveSnapshot	如果标签存在，物理机上的虚拟机管理程序支持在线云盘快照（live volume snapshot）	capability:liveSnapshot	0.6
os::distribution::{distribution}	物理机的操作系统提供商	os::distribution::Ubuntu	0.6
os::release::{release}	物理机的操作系统发布版本	os::release::trusty	0.6
os::version::{version}	物理机的操作系统版本	os::version::14.04	0.6
hostCpuModelName::{hostCpuModelName}	物理机的CPU型号	hostCpuModelName::Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz	3.1.0
systemProductName::{systemProductName}	服务器型号	systemProductName::ProLiant DL388 Gen9	3.1.0
cpuGHz::{cpuGHz}	物理机的CPU主频  注： 保留两位小数	cpuGHz::2.20	3.1.0

**注：**

关于hostCpuModelName::{hostCpuModelName}、hostCpuModelName::{hostCpuModelName}、cpuGHz::{cpuGHz}三个标签的说明：

- 这三个标签均是物理机HostVO所属的系统标签，可以通过原有APIQuerySystemTag进行获取，获取指定标签可以使用~=模糊匹配。
- Cluster和KVM Host定义了两个标签clusterCpuModelName::{clusterCpuModelName}和cpuModelName::{cpuModelName}（如cpuModelName::Broadwell）供libvirt使用（如迁移场景等），与此处的hostCpuModelName::{hostCpuModelName}不同，注意区分。

KVM物理机元数据信息（KVM Host Meta Data Information）

标签	描述	示例	起始支持版本
qemu-img::version::{version}	qemu-img版本	qemu-img::version::2.0.0	0.6

标签	描述	示例	起始支持版本
libvirt::version:: {version}	libvirt版本	libvirt::version::1.2.2	0.6
hvm::{flag}	物理机硬件虚拟化标识 (host hardware virtualization flag) <ul style="list-style-type: none"> • vmx表示Intel CPU • svm表示AMD CPU 	hvm::vmx	0.6
cpuModelName:: {cpuModelName}	物理机的CPU型号	cpuModelName ::Broadwell	0.6


6.4 主存储

6.4.1 概览

主存储：用于存储云主机磁盘文件（包括：根云盘、数据云盘、根云盘快照、数据云盘快照、镜像缓存等）的存储服务器。

如图 11: 主存储所示：

图 11: 主存储



主存储支持类型可分为以下两大类：

- **本地存储** (Local Storage) ：使用物理机的硬盘进行存储。
- **网络共享存储** ：支持NFS、Shared Mount Point、Ceph、Shared Block类型。
 - NFS为网络文件系统的存储方式。
 - Shared Mount Point支持常用的分布式文件系统提供的网络共享存储，支持的常见类型有MooseFS、GlusterFS、OCFS2、GFS2等。
 - Ceph采用了分布式块存储方式。
 - Shared Block采用了共享块存储方式。

6.4.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	请参见 资源属性	是		0.6
zoneUuid	父区域的uuid			0.6
totalCapacity	磁盘总容量，单位为字节			0.6
availableCapacity	可用磁盘空间，单位为字节			0.6
url	请参见 url			0.6
type	主存储类型		<ul style="list-style-type: none"> • SharedMountPoint • XSky • Ceph • NFS • ZSES • VCenter • LocalStorage 	0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> • Enabled • Disabled 	0.6
status	请参见 status		<ul style="list-style-type: none"> • Connecting • Connected • Disconnected 	0.6
attachedClusterUuids	主存储已经挂载了的集群uuid列表			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": {
    "attachedClusterUuids": [
      "967a353c2893409dab9312cf3033a98c"
    ],
    "availableCapacity": 152897413120,
    "availablePhysicalCapacity": 186166145024,
    "createDate": "Oct 30, 2017 3:05:29 PM",
    "description": "",
    "lastOpDate": "Oct 31, 2017 10:41:26 AM",
  }
}
```

```

    "mountPath": "/zstack_ps",
    "name": "LS-1",
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "systemUsedCapacity": 9330311168,
    "totalCapacity": 205177397248,
    "totalPhysicalCapacity": 205177397248,
    "type": "LocalStorage",
    "url": "/zstack_ps",
    "uuid": "037bd212f7a1488da4f94360ccfaf6ab",
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
}

```

表 2: (Shared Block主存储清单) Shared Block primary storage inventory

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3.2
name	请参见 资源属性			2.3.2
description	请参见 资源属性	是		2.3.2
zoneUuid	区域UUID			2.3.2
url	未使用			2.3.2
totalCapacity	总空间			2.3.2
availableCapacity	可用空间			2.3.2
totalPhysicalCapacity	总物理空间			2.3.2
availablePhysicalCapacity	物理可用空间			2.3.2
systemUsedCapacity	系统使用空间			2.3.2
type	主存储类型		<ul style="list-style-type: none"> sharedblock 	2.3.2
state	state			2.3.2
status	请参见 status			2.3.2
mountPath	未使用			2.3.2
attachedClusterUuids	挂载的集群			2.3.2
sharedBlocks				2.3.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
sharedBlockGroupType				2.3.2
createDate	请参见 资源属性			2.3.2
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3.2
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3.2

示例：

```
{
  "inventories": [
    {
      "attachedClusterUids": [
        "4fe9c130224c4e59b0e8f3c5154c2cf6"
      ],
      "availableCapacity": 401458101248,
      "availablePhysicalCapacity": 400363094016,
      "createDate": "Jul 19, 2018 7:59:08 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Jul 19, 2018 8:01:37 PM",
      "mountPath": "SharedBlock",
      "name": "ps2-cluster3",
      "sharedBlockGroupType": "LvmVolumeGroupBasic",
      "sharedBlocks": [
        {
          "createDate": "Jul 19, 2018 7:59:08 PM",
          "diskUuid": "scsi-360014056cc00bd98c3740eeb9955af2c",
          "lastOpDate": "Jul 19, 2018 7:59:08 PM",
          "name": "disk-scsi-360014056cc00bd98c3740eeb9955af2c",
          "sharedBlockGroupUuid": "17edb2c2f5b841069d043a28758434f6",
          "state": "Enabled",
          "status": "Connected",
          "type": "LvmLogicalVolumeBasic",
          "uuid": "37ce4c4747914c01919f5474d1c7edfe"
        }
      ],
    }
  ],
}
```

```

    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "totalCapacity": 639883018240,
    "totalPhysicalCapacity": 639883018240,
    "type": "SharedBlock",
    "url": "sharedblock://ec6a1dbaf6d645a182e1f0e393eb0761",
    "uuid": "ec6a1dbaf6d645a182e1f0e393eb0761",
    "zoneUuid": "ddad0dc2c4bd4ffbb53147ea3dbf15c3"
  }
],
"success": true
}

```

表 3: (Shared Block 主存储连接状态清单) Shared Block primary StorageHostRef inventory

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
primaryStorage Uuid	主存储UUID			2.3.2
hostUuid	物理机UUID			2.3.2
hostId	物理机ID			2.3.2
status	请参见 status		<ul style="list-style-type: none"> Connecting Connected Disconnected 	2.3.2
createDate	请参见 资源属性			2.3.2
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3.2
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3.2

示例：

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Jul 19, 2018 7:59:09 PM",
      "hostId": 85,
      "hostUuid": "18fb1cf9713a4a50baf95fbaf37bfba6",
      "lastOpDate": "Jul 19, 2018 7:59:09 PM",
      "primaryStorageUuid": "17edb2c2f5b841069d043a28758434f6",
      "status": "Connected"
    }
  ],
  "success": true
}
```

表 4: (Shared **Block清单**) Shared **Block inventory**

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3.2
name	请参见 资源属性			2.3.2
description	请参见 资源属性	是		2.3.2
sharedBlockGroupUuid	共享块设备组UUID			2.3.2
diskUuid	磁盘唯一标示 (例如UUID, WWN, WWID)			2.3.2
type	主存储类型		• sharedblock	2.3.2
state	state			2.3.2
status	请参见 status			2.3.2
createDate	请参见 资源属性			2.3.2
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3.2
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.3.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3.2

示例：

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Jul 17, 2018 8:50:14 PM",
      "diskUuid": "lvm-pv-uuid-h6Zlks-feeq-Jonz-eXLw-tyso-NPXn-6B6jfs",
      "lastOpDate": "Jul 17, 2018 8:50:14 PM",
      "name": "disk-lvm-pv-uuid-h6Zlks-feeq-Jonz-eXLw-tyso-NPXn-6B6jfs",
      "sharedBlockGroupUuid": "ec6a1dbaf6d645a182e1f0e393eb0761",
      "state": "Enabled",
      "status": "Connected",
      "type": "LvmLogicalVolumeBasic",
      "uuid": "08dad40070054309b00d2174a1476675"
    }
  ],
  "success": true
}
```

容量 (Capacity)

为了方便选择合适的主存储创建云盘，ZStack会监控主存储的容量。不同的主存储插件可能会汇报不同的磁盘容量：

- 对于支持超分 (over-provisioning) 的主存储，汇报的存储容量会比实际的大；
- 对于不支持超分的主存储，汇报的存储容量可能会小于或等于实际的大小。

NFS容量 (NFS Capacity)

NFS不支持超分，因此它的容量是用云盘的虚拟大小 (volumes' virtual sizes) 根据以下公式计算出来的：

总容量 = NFS的总容量
 可用容量 = 总容量 - sum(云盘的虚拟大小)

简单的说，云盘的虚拟大小就是当云盘被完全填满时的大小。例如，创建一个1G容量的云盘，在真正完全填满数据之前，可能会因为使用了thin-provisioning技术而实际只占用了10M的容量。

统一资源定位符 (URL)

主存储需要使用URL字符串存储的信息来控制存储系统。虽然名字叫URL，具体的字符串存储格式依据主存储的类型而定，并不完全等同于标准的URL规范，这样可以给插件更多的灵活性以存储一些不方便以URL格式存储的信息。

NFS主存储URL

对于NFS主存储，URL被编码为下面的格式：

```
nfs服务器的ip或域名:/目录的绝对路径
```

例如：

```
192.168.0.220:/storage/nfs/
```

可用状态 (State)

主存储有两种可用状态：

- Enabled：
启用 (Enabled) 状态下，允许云盘被创建。
- Disabled：
禁用 (Disabled) 状态下，不允许云盘被创建。

连接状态 (Status)

类似于物理机连接状态，主存储的连接状态反映了管理节点和主存储之间的命令通道的状态。命令通道是管理节点和主存储所代表的存储系统通信的途径；根据主存储类型的不同命令通道也可以不同，例如，命令通道可以是ZStack管理节点和主存储之间的HTTP连接或者存储SDK (storage SDKs) 提供的通信方法。

有三种连接状态：

- Connecting：
该状态时，一个ZStack管理节点正在尝试建立自己和主存储之间的命令通道，这时还不能在主存储上执行任何操作。
- Connected：
该状态时，ZStack管理节点和主存储之间的命令通道已经被成功建立，可以在主存储上执行操作。


- Disconnected :

在这种状态时，ZStack管理节点和主存储之间的命令通道丢失，这时不能在主存储上执行任何操作。

在ZStack管理节点启动过程中会开始和主存储建立命令通道，并且会在运行中周期性的向主存储发送ping命令（ping commands）以检查命令通道的健康状态；一旦某个主存储响应失败，或者ping命令超时，主存储的连接状态就会变为Disconnected。

主存储的连接状态转换图如图 12: 主存储连接转换图所示：

图 12: 主存储连接转换图




可用状态 (State)

可用状态和连接状态之间没有直接关系。可用状态代表了管理员针对主存储的意愿，而连接状态代表了主存储的通信状况。

挂载集群 (Attaching Cluster)


挂载集群是将主存储和兄弟集群（sibling clusters）关联，从而提供了一种灵活的方式维护主机和存储系统在实际数据中心里的关系。例如：假设有一个集群（集群A）挂载了一个NFS主存储（NFS1），如图 13: 单集群挂载NFS主存储所示：

图 13: 单集群挂载NFS主存储




一段时间后，集群A内存耗尽但主存储还有足够的磁盘空间，这时创建一个集群B，然后将NFS1挂载在集群B上。如[图 14: 多集群挂载NFS主存储](#)所示：

图 14: 多集群挂载NFS主存储




又运行一段时间之后，集群A的硬件可能开始变得过时，这时停用集群A；添加一个新的更加强大的集群（集群C）挂载到NFS1上，然后将所有集群A中的主机设置为维护模式（maintenance mode），这样所有之前运行在集群A中的云主机都会被迁移到集群B或集群C；最后，将NFS1从集群A卸载，然后删除集群A。现在，数据中心看起来如图 15: 迁移后的数据中心所示：

图 15: 迁移后的数据中心



最后如果NFS1容量不够用了，可添加另外一个主存储（NFS2），并加载到集群B和集群C上，如图 16: 多集群挂载多NFS主存储所示：

图 16: 多集群挂载多NFS主存储



6.4.3 操作 (Operations)

6.4.3.1 删除主存储 (DeletePrimaryStorage)

管理员可以使用`DeletePrimaryStorage`删除主存储。 例如：

```
DeletePrimaryStorage uuid=1b830f5bd1cb469b821b4b77babfdd6f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	主存储的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

6.4.3.2 查询主存储 (QueryPrimaryStorage)

管理员可以使用`QueryPrimaryStorage`查询主存储。例如：

```
QueryPrimaryStorage uuid=037bd212f7a1488da4f94360ccfaf6ab
```

```
QueryPrimaryStorage zone.cluster.uuid=967a353c2893409dab9312cf3033a98c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [primary storage inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	zone inventory	所在区域	0.6
cluster	cluster inventory	父集群	0.6
volume	volume inventory	该主存储中的云盘	0.6
volumeSnapshot	volume snapshot inventory	该主存储中的云盘快照	0.6

6.4.3.3 向集群加载主存储 (AttachPrimaryStorageToCluster)

管理员可以使用`AttachPrimaryStorageToCluster`向集群加载主存储。例如：

```
AttachPrimaryStorageToCluster clusterUuid=c1bd173d5cd84f0e9e7c47195ae27ec6
primaryStorageUuid=1b830f5bd1cb469b821b4b77babfdd6f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
primaryStorage Uuid	主存储uuid			0.6
clusterUuid	集群uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	源类型是 PrimaryStorageVO			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.4 从集群卸载主存储 (DetachPrimaryStorageFromCluster)

管理员可以使用 `DetachPrimaryStorageFromCluster` 从集群卸载主存储。例如：

```
DetachPrimaryStorageFromCluster clusterUuid=c1bd173d5cd84f0e9e7c47195ae27ec6
primaryStorageUuid=1b830f5bd1cb469b821b4b77babfdd6f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
primaryStorageUuid	主存储uuid			0.6
clusterUuid	集群uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.5 重连主存储 (ReconnectPrimaryStorage)

管理员可以使用`ReconnectPrimaryStorage`重连主存储。 例如：

```
ReconnectPrimaryStorage uuid=8b2e6f64e2404e48a07269487af2f587
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	主存储uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.6 获取主存储容量 (GetPrimaryStorageCapacity)

管理员可以使用`GetPrimaryStorageCapacity`获取主存储容量。 例如：

```
GetPrimaryStorageCapacity primaryStorageUuids=8b2e6f64e2404e48a07269487af2f587
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuids	区域uuid列表	是		0.6
clusterUuids	集群uuid列表	是		
primaryStorageUuids	主存储uuid列表；区域、集群、主存储的Uuids中必须至少有一个不	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	为空列表，或者all 设置为true			
all	当主存储uuid列表 为空时，该项为 真，表示查询系统 中所有的主存储	是		0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ；资 源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ； 资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.7 刷新主存储容量 (SyncPrimaryStorageCapacity)

管理员可以使用`SyncPrimaryStorageCapacity`刷新主存储容量。 例如：

```
SyncPrimaryStorageCapacity primaryStorageUuid=8b2e6f64e2404e48a07269487af2f587
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
primaryStorage Uuid	主存储uuid			0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ；资 源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.8 更改主存储状态 (ChangePrimaryStorageState)

管理员可以使用 `ChangePrimaryStorageState` 更改主存储状态。例如：

```
ChangePrimaryStorageState uuid=f4749896bdb34265b07af28cf0fed978 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	主存储uuid			0.6
stateEvent	主存储的目标状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable maintain deleting 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.9 更新主存储信息 (UpdatePrimaryStorage)

管理员可以使用`UpdatePrimaryStorage`更新主存储信息。 例如：

```
UpdatePrimaryStorage uuid=f4749896bdb34265b07af28cf0fed978 name=newtest
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	主存储uuid			0.6
name	主存储的新名称	是		0.6
description	主存储的新详细描述	是		0.6
url	主存储的新地址	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.10 清除主存储镜像缓存 (CleanUpImageCacheOnPrimaryStorage)

管理员可以使用`CleanUpImageCacheOnPrimaryStorage`清除主存储镜像缓存。 例如：

```
CleanUpImageCacheOnPrimaryStorage uuid=f4749896bdb34265b07af28cf0fed978
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	主存储uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.11 获取主存储分配策略清单 (GetPrimaryStorageAllocatorStrategies)

管理员可以使用 `GetPrimaryStorageAllocatorStrategies` 获取主存储分配策略清单。返回示例：

```
{
  "primaryStorageAllocatorStrategies": [
    "DefaultPrimaryStorageAllocationStrategy",
    "LocalPrimaryStorageStrategy"
  ],
  "success": true
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 PrimaryStorageVO			
timeout		是		

6.4.3.12 获取主存储类型列表 (GetPrimaryStorageTypes)

管理员可以使用 `GetPrimaryStorageTypes` 获取主存储类型列表。返回示例：

```
{
  "primaryStorageTypes": [
    "SharedMountPoint",
    "XSky",
    "Ceph",
    "NFS",
    "ZSES",
    "VCenter",
    "LocalStorage"
  ],
  "success": true
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.13 获取候选列

表 (GetPrimaryStorageCandidatesForVolumeMigration)

管理员可以使用`GetPrimaryStorageCandidatesForVolumeMigration`获取候选列表。 返回示例：

```
GetPrimaryStorageCandidatesForVolumeMigration volumeUuid=3f44c2e199ed4e80bb017d99746bc3fb
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

6.4.3.14 跨主存储迁移云盘 (PrimaryStorageMigrateVolume)

管理员可以使用`PrimaryStorageMigrateVolume`跨主存储迁移云盘。 返回示例：

```
PrimaryStorageMigrateVolume volumeUuid=3f44c2e199ed4e80bb017d99746bc3fb dstPrimaryStorageUuid=5549ea153b04437e81f64bf0cdaf89ae
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid			2.2
dstPrimaryStorageUuid	目标主存储uuid			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

6.4.3.15 跨主存储迁移云主机 (PrimaryStorageMigrateVm)

管理员可以使用`PrimaryStorageMigrateVolume`跨主存储迁移云主机。 返回示例：

```
PrimaryStorageMigrateVm vmInstanceUuid=f996fc96fb92465291c3e856487d65eb dstPrimaryStorageUuid=90a52c30f99a463bb7699c0cf7c5d7b5
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			3.1.0
dstPrimaryStorageUuid	目标主存储uuid			3.1.0
withDataVolumes	迁移包含云盘	是		3.1.0
withSnapshots	迁移包含快照	是		3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.4.3.16 获取跨主存储迁移云主机候选主存储列表 (GetPrimaryStorageCandidatesForVmMigration)

管理员可以使用 `GetPrimaryStorageCandidatesForVmMigration` 获取跨主存储迁移云主机候选主存储列表。返回示例：

```
GetPrimaryStorageCandidatesForVmMigration vmInstanceUuid=f1ebddcafcfb4defac3acf8492b2f8b3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.4.3.17 本地存储

6.4.3.17.1 添加本地存储为主存储 (AddLocalPrimaryStorage)

管理员可以使用 `AddLocalPrimaryStorage` 添加本地存储为主存储。例如：

```
AddLocalPrimaryStorage url="/zstack_ps_test" name=PS1 zoneUuid=61092e77aedd41f0b8857b40652e5b1e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	本地存储的路径			0.6
name	本地存储主存储名称			0.6
description	本地存储主存储详细描述	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
type	类型为LocalStorage	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.17.2 查询本地存储资源引用 (QueryLocalStorageResourceRef)

管理员可以使用 `QueryLocalStorageResourceRef` 查询本地存储资源引用。例如：

```
QueryLocalStorageResourceRef primaryStorageUuid=037bd212f7a1488da4f94360ccfaf6ab
```

```
QueryLocalStorageResourceRef image.uuid=e5b9040e6395346d96de25a93a07f65f
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 local storage inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
image	image inventory		0.6
snapshot	snapshot inventory		0.6
volume	volume inventory	该本地存储中的云盘	0.6

6.4.3.17.3 迁移本地存储上存放的云盘 (LocalStorageMigrateVolume)

管理员可以使用`LocalStorageMigrateVolume`迁移本地存储上存放的云盘。 例如：

```
LocalStorageMigrateVolume volumeUuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
destHostUuid=5e0f90f7e44e471c96cf878f30301b42
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid			0.6
destHostUuid	目标主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.17.4 获取主机本地存储容量 (GetLocalStorageHostDiskCapacity)

管理员可以使用`GetLocalStorageHostDiskCapacity`获取主机本地存储容量。 例如：

```
GetLocalStorageHostDiskCapacity hostUuid=5e0f90f7e44e471c96cf878f30301b42
primaryStorageUuid=c52a6fa9968345f8a1c09da6cb62d966
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostUuid	物理主机uuid	是		0.6
primaryStorageUuid	主存储uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.17.5 获取迁移物理主机 (LocalStorageGetVolumeMigratableHosts)

管理员可以使用 `LocalStorageGetVolumeMigratableHosts` 检查哪些物理主机可以迁移本地存储上存放的云盘。例如：

```
LocalStorageGetVolumeMigratableHosts volumeUuid=30b1f7abb7884b80bbdacaf0fd1c7fe9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

6.4.3.18 NFS主存储

6.4.3.18.1 添加NFS主存储 (AddNfsPrimaryStorage)

管理员可以使用`AddNfsPrimaryStorage`添加NFS主存储。 例如：

```
AddNfsPrimaryStorage name=nfs1 zoneUuid=1b830f5bd1cb469b821b4b77babfdd6f
url=192.168.0.220:/storage/nfs
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	NFS公开地址，格式为nfs-host:/path/to/export			0.6
name	NFS主存储名称			0.6
description	NFS主存储 详细描述	是		0.6
type	类型为NFS	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.19 Shared Mount Point主存储

6.4.3.19.1 添加SMP主存

储 (AddSharedMountPointPrimaryStorage)

管理员可以使用AddSharedMountPointPrimaryStorage添加一个共享挂载点的主存储。 例如：

```
AddSharedMountPointPrimaryStorage name=smp-ps url=/mnt/nfs zoneUuid=bd73a3d1e6784d49897be5ae785305d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	共享挂载主存储所在的本地路径			0.6
name	共享挂载主存储的名称			0.6
description	共享挂载主存储的详细描述	是		0.6
type	类型为Shared Mount Point	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.20 Ceph主存储

6.4.3.20.1 添加Ceph主存储 (AddCephPrimaryStorage)

管理员可以使用AddCephPrimaryStorage添加Ceph主存储。 例如：

```
AddCephPrimaryStorage name=ceph2 zoneUuid=bd73a3d1e6784d49897be5ae785305d8
monUrls=root:password@10.0.41.162:22/6789
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
monUrls	Ceph mon的地址列表			0.6
rootVolumePool Name	指定Root Volume 可使用的Ceph pool名字	是		0.6
dataVolumePool Name	指定Data Volume 可使用的Ceph pool名字	是		0.6
imageCachePool Name	指定镜像缓存可使用的Ceph pool名字	是		0.6
url	未使用			0.6
name	Ceph主存储名称			0.6
description	Ceph主存储 详细描述	是		0.6
type	类型为Ceph	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO			
timeout		是		

6.4.3.20.2 查询Ceph主存储 (QueryCephPrimaryStorage)

管理员可以使用[QueryCephPrimaryStorage](#)查询Ceph主存储。例如：

```
QueryCephPrimaryStorage uuid=985ea2eaedf04937ba59ccc2112b636e
```

```
QueryCephPrimaryStorage cluster.uuid=b993791c88f74c27943b4be6715ce219
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `ceph primary storage inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
cluster	cluster inventory	该Ceph主存储所属集群	0.6
mons			0.6
pools			0.6
zone	zone inventory	该Ceph主存储所属区域	0.6
volume	volume inventory	该Ceph主存储中的云盘	0.6
volumeSnapshot	volume snapshot inventory		0.6

6.4.3.20.3 为Ceph主存储添加mon节点 (AddMonToCephPrimaryStorage)

管理员可以使用`AddMonToCephPrimaryStorage`为Ceph主存储添加mon节点。 例如：

```
AddMonToCephPrimaryStorage uuid=5021c135ad6f422a9a3298871e516cd5 monUrls=root:password@10.0.41.162:22
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Ceph主存储uuid			0.6
monUrls	Ceph mon的地址列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.20.4 删除mon节点 (RemoveMonFromCephPrimaryStorage)

管理员可以使用`RemoveMonFromCephPrimaryStorage`从Ceph主存储删除mon节点。 例如：

```
RemoveMonFromCephPrimaryStorage uuid=5021c135ad6f422a9a3298871e516cd5 monHost names=10.0.41.162
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Ceph主存储uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
monHostnames	mon节点名字列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.20.5 更新Ceph主存储mon节点 (UpdateCephPrimaryStorageMon)

管理员可以使用 `UpdateCephPrimaryStorageMon` 更新Ceph主存储mon节点。例如：

```
UpdateCephPrimaryStorageMon monUuid=1229015ddaba4b74aff663877e37ec75
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
monUuid	mon节点uuid			0.6
hostname	mon节点新主机地址	是		0.6
sshUsername	mon节点主机ssh用户名	是		0.6
sshPassword	mon节点主机ssh用户密码	是		0.6
sshPort	mon节点主机ssh端口	是		0.6
monPort	mon的新端口	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.20.6 添加Ceph主存储池 (AddCephPrimaryStoragePool)

管理员可以使用 `AddCephPrimaryStoragePool` 添加Ceph主存储池。例如：

```
AddCephPrimaryStoragePool poolName=pool1 primaryStorageUuid=ee00abea8e9d48
78b50887c92496a12d \
isCreate=true
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
primaryStorageUuid	Ceph主存储UUID			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
resourceUuid		是		0.6
poolName	池名称			0.6
aliasName	扩展池显示名	是		0.6
isCreate	创建扩展池，若添加的池不存在则必须先创建	是		0.6
type	存储池类型			3.1.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.20.7 删除Ceph主存储池 (DeleteCephPrimaryStoragePool)

管理员可以使用`DeleteCephPrimaryStoragePool`删除Ceph主存储池。例如：

```
DeleteCephPrimaryStoragePool uuid=495b6fda1d9a454a8350e0fef721addc
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Ceph主存储池UUID			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.20.8 查询Ceph主存储池 (QueryCephPrimaryStoragePool)

用户可以使用`QueryCephPrimaryStoragePool`查询Ceph主存储池。例如：

```
QueryCephPrimaryStoragePool poolName=pool1
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `CephPrimaryStoragePool Inventory`

6.4.3.20.9 更新Ceph主存储池 (UpdateCephPrimaryStoragePool)

管理员可以使用`UpdateCephPrimaryStoragePool`更新Ceph主存储池。 例如：

```
UpdateCephPrimaryStoragePool uuid=e32dcd14d7514e23a4b21731110dc305
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Ceph主存储池UUID			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
aliasName	扩展池显示名	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

6.4.3.21 Shared Block主存储

6.4.3.21.1 添加Shared Block主存储(AddSharedBlockGroupPrimaryStorage)

管理员可以使用`AddSharedBlockGroupPrimaryStorage`添加Shared Block主存储。 例如：

```
AddSharedBlockGroupPrimaryStorage name=test zoneUuid=a8e220606e8a4db88bd95702d9d1dd07 diskUuids=8a4db88bd95702d9d1dd07a8e220606e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
diskUuids	磁盘唯一表示 (例如UUID, WWN, WWID)			2.3.2
name	资源名称			2.3.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	资源的详细描述	是		2.3.2
type	主存储类型，此处为 SharedBlock	是		2.3.2
url	未使用			2.3.2
zoneUuid	区域UUID			2.3.2
resourceUuid		是		2.3.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.3.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.3.2
timeout		是		



注:

- ZStack添加Shared Block主存储时支持指定云盘默认置备方式，**SystemTags**增加**primaryStorageVolumeProvisioningStrategy**选项。
 - 选项格式为：primaryStorageVolumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning, primaryStorageVolumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning
 - 例如：primaryStorageVolumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning, primaryStorageVolumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning

6.4.3.21.2 查询Shared Block连接状态(QuerySharedBlockGroupPrimaryStorageHostRef)

管理员可以使用`QuerySharedBlockGroupPrimaryStorageHostRef`查询SharedBlock主存储物理机连接状态。例如：

```
QuerySharedBlockGroupPrimaryStorageHostRef
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [表 3: #Shared Block 主存储连接状态清单#Shared Block primary StorageHostRef inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
host	host inventory	该Shared Block主存储所属物理机	2.3.2
sharedBlockGroup	Shared Block primary storage inventory	Shared Block主存储	2.3.2

6.4.3.21.3 查询Shared Block主存储(QuerySharedBlockGroupPrimaryStorage)

管理员可以使用`QuerySharedBlockGroupPrimaryStorage`查询Shared Block主存储。例如：

```
QuerySharedBlockGroupPrimaryStorage
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [表 2: #Shared Block主存储清单#Shared Block primary storage inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
cluster	cluster inventory	父集群	2.3.2
sharedBlocks	sharedBlocks inventory		2.3.2
volume	volume inventory	该主存储中的云盘	2.3.2
volumeSnapshot	volume snapshot inventory	该主存储中的云盘快照	2.3.2
zone	zone inventory	所在区域	2.3.2

6.4.3.21.4 添加LUN到Shared Block主存储(AddSharedBlockToSharedBlockGroup)

管理员可以使用`AddSharedBlockToSharedBlockGroup`添加LUN到Shared Block主存储。 例如：

```
AddSharedBlockToSharedBlockGroup diskUuid=8a4db88bd95702d9d1dd07a8e220606e uuid
=a8e220606e8a4db88bd95702d9d1dd07
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
diskUuid	磁盘唯一标示 (例如UUID, WWN, WWID)			2.3.2
uuid	主存储UUID			2.3.2
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.3.2
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.3.2
timeout		是		

6.4.3.21.5 获取共享块设备候选清单(GetSharedBlockCandidate)

管理员可以使用`GetSharedBlockCandidate`获取共享块设备候选清单。 例如：

```
GetSharedBlockCandidate clusterUuid=a8e220606e8a4db88bd95702d9d1dd07
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
clusterUuid	集群UUID			2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.6.0
timeout		是		

6.4.3.21.6 刷新共享块设备容量(RefreshSharedblockDeviceCapacity)

管理员可以使用`RefreshSharedblockDeviceCapacity`刷新共享块设备容量。 例如：

```
RefreshSharedblockDeviceCapacity sharedBlockGroupUuid=8a4db88bd95702d9d1dd07a8e220606e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid		是		2.6.0
sharedBlockGroupUuid				2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.6.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 PrimaryStorageVO	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

6.4.3.21.7 查询共享块设备(QuerySharedBlock)

管理员可以使用`QuerySharedBlock`查询共享块设备。 例如：

```
QuerySharedBlock
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [表 4: #Shared Block清单#Shared Block inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
sharedBlockGroup	Shared Block primary storage inventory	Shared Block主存储	2.3.2

6.4.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=PrimaryStorageVO`主存储上创建用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=PrimaryStorageVO tag=SSD \
resourceUuid=e084dc809fec4092ab0eff797d9529d5
```

系统标签 (System Tags)

存储云盘快照 (Storage Volume Snapshot)

标签	描述	示例	起始支持版本
capability:snapshot	当有该标签时, 主存储支持存储云盘快照	capability:snapshot	0.6


6.5 镜像服务器

6.5.1 概览

镜像服务器：用于保存镜像模板的存储服务器。

- 镜像服务器必须挂载到区域之后，区域中的资源才能访问它。通过镜像服务器，可在多个区域之间共享镜像。如[图 17: 镜像服务器](#)所示：

图 17: 镜像服务器



- UI界面为便于管理镜像服务器和区域的关系，特别设置了一个镜像服务器只能对应一个区域。UI界面上，添加镜像服务器，默认会挂载到当前区域；删除区域的同时会直接删除挂载此区域的镜像服务器。

镜像服务器的类型

镜像服务器支持以下类型：

1. ImageStore (镜像仓库)：

- 以镜像切片方式存储镜像文件，支持增量存储；
- 支持云主机的在线/关机快照、在线/关机创建镜像；
- 不带数据云盘克隆云主机时，支持在线/暂停/关机克隆；
- 整机克隆时，LocalStorage、NFS、SMP、Ceph、Shared Block类型的主存储，支持在线/暂停/关机克隆；
- 同一管理节点下的ImageStore类型的镜像服务器间支持镜像同步；
- 支持获取已有镜像，可获取该镜像服务器中URL路径下的已有镜像文件。

2. Sftp：

- 仅社区版支持；
- 以文件方式存储镜像文件；

- 支持云主机的关机快照、关机创建镜像。
- 创建的镜像可以在镜像服务器上，以对应的镜像路径访问，拷贝到其他云环境可直接使用。

3. Ceph镜像服务器：

- 以Ceph分布式块存储方式存储镜像文件；
- 支持云主机的在线/关机快照、在线/关机创建镜像；
- 不带数据云盘克隆云主机时，支持在线/暂停/关机克隆；
- 不支持整机克隆；
- 导出镜像需在镜像服务器上导出。

假定使用的镜像路径为：`ceph://bak-t-c9923f9821bf45498fdf9cdfa1749943/61ece0adc7244b0cbd12dafbc5494f0c`

则需在镜像服务器上执行：

```
rbd export -p bak-t-c9923f9821bf45498fdf9cdfa1749943 --image 61ece0adc7244b0cbd12dafbc5494f0c /root/export-test.image
```

```
# bak-t-c9923f9821bf45498fdf9cdfa1749943表示镜像所在的pool的名字
# 61ece0adc7244b0cbd12dafbc5494f0c表示镜像的名字
# /root/export-test.image表示导出的目标文件名字
```

镜像服务器 | 主存储

镜像服务器的类型与主存储的类型有关联性要求，如[主存储与镜像服务器关系](#)所示：

表 5: 主存储与镜像服务器的关系

PS\BS	ImageStore	Sftp	Ceph
LocalStorage	○	○	×
NFS	○	○	×
Shared Mount Point	○	○	×
Ceph	○	×	○
Shared Block	○	×	×

- 当主存储为本地存储（LocalStorage）、NFS、Share Mount Point类型时，镜像服务器的默认类型为ImageStore或Sftp。
- 当主存储为NFS或Shared Mount Point类型时，可将相应共享目录手动挂载到相应镜像服务器的本地目录上，从而使主存储和镜像服务器均能使用网络共享存储方式。

- 当主存储为Ceph类型时，镜像服务器可以使用同一个Ceph集群作为镜像服务器，也可以使用ImageStore类型的镜像服务器。
- 当主存储为Shared Block类型时，镜像服务器的默认类型为ImageStore。

6.5.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
url	请参见 url			0.6
totalCapacity	字节为单位的磁盘总容量, 请参见 capacity			0.6
availableCapacity	字节为单位的磁盘可用容量, 请参见 capacity			0.6
type	镜像服务器类型		<ul style="list-style-type: none"> • Ceph • ImageStoreBackupStorage • VCenter • SftpBackupStorage 	0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> • Enabled • Disabled 	0.6
status	请参见 status		<ul style="list-style-type: none"> • Connecting • Connected • Disconnected 	0.6
attachedZoneUuids	镜像服务器所挂载的所有区域的uuid			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": {
    "attachedClusterUuids": [
      "967a353c2893409dab9312cf3033a98c"
    ],
    "availableCapacity": 163634831360,
    "availablePhysicalCapacity": 186066427904,
    "createDate": "Oct 30, 2017 3:05:29 PM",
    "description": "",
    "lastOpDate": "Oct 31, 2017 10:41:26 AM",
    "mountPath": "/zstack_ps",
    "name": "LS-1",
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "systemUsedCapacity": 9330311168,
    "totalCapacity": 205177397248,
    "totalPhysicalCapacity": 205177397248,
    "type": "LocalStorage",
    "url": "/zstack_ps",
    "uuid": "037bd212f7a1488da4f94360ccfaf6ab",
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
}
```

统一资源定位符 (URL)

镜像服务器需要使用URL字符串存储的信息来控制存储系统。虽然名字叫URL，具体的字符串存储格式依据主存储的类型而定，并不完全等同于标准的URL规范，这样可以给插件更多的灵活性以存储一些不方便以URL格式存储的信息。

SFTP镜像服务器URL (SFTP Backup Storage URL)

对于SFTP镜像服务器（也称，备份存储）而言，URL是一个目录在文件系统中的绝对路径。例如，`/storage/sftp`。

容量 (Capacity)

为了方便选择合适的镜像服务器存放镜像，ZStack会监控镜像服务器的容量。镜像服务器的容量根据下面公式来计算：

总容量 = 镜像服务器的总容量
 可用容量 = 总容量 - sum(镜像的实际大小)

可用状态 (State)

镜像服务器有两种可用状态：

- Enabled :

启用 (Enabled) 状态下，允许镜像被注册、备份和下载。

- Disabled :

禁用 (Disabled) 状态下，不允许镜像被注册、备份和下载。需要特别注意的是，如果一个镜像只存在于一个禁用了的镜像服务器中，并且这个镜像还没有被下载到主存储的镜像缓存中，这时不能从这个镜像创建云主机。

连接状态 (Status)

镜像服务器的连接状态反映了管理节点和备份存储之间的命令通道的状态。

- Connecting :

在这种状态时，一个ZStack管理节点正在尝试建立自己和镜像服务器之间的命令通道。这时还不能在镜像服务器上执行任何操作。

- Connected :

这种状态时，ZStack管理节点和镜像服务器之间的命令通道已经被成功建立。可以在镜像服务器上执行操作。


- Disconnected :

在这种状态时，ZStack管理节点和镜像服务器之间的命令通道丢失。这时不能在镜像服务器上执行任何操作。

在ZStack管理节点启动过程中会开始和镜像服务器建立命令通道，并且会在运行中周期性的向镜像服务器发送ping命令 (ping commands) 以检查命令通道的健康状态；一旦某个镜像服务器响应失败，或者ping命令超时，镜像服务器的连接状态就会变为Disconnected。

镜像服务器的可用状态转换图如图 18: 镜像服务器可用状态转换图所示：

图 18: 镜像服务器可用状态转换图



6.5.3 操作 (Operations)

6.5.3.1 删除镜像服务器 (DeleteBackupStorage)

管理员可以使用`DeleteBackupStorage`删除镜像服务器。 例如：

```
DeleteBackupStorage uuid=1613b627cb2e4ffcb30e7e59935064be
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像服务器的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 BackupStorageVO			
timeout		是		

6.5.3.2 查询镜像服务器 (QueryBackupStorage)

管理员可以使用 `QueryBackupStorage` 查询镜像服务器。例如：

```
QueryBackupStorage uuid=ae840e03a0044b759b0a8c09a141a46b
```

```
QueryBackupStorage zone.primaryStorage.uuid=037bd212f7a1488da4f94360ccfaf6ab
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [backup storage inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
image	image inventory	该镜像服务器中的镜像	0.6
zone	zone inventory	该镜像服务器所属区域	0.6
volumeSnapshot	volume snapshot inventory		0.6

6.5.3.3 重连镜像服务器 (ReconnectBackupStorage)

管理员可以使用 `ReconnectBackupStorage` 重连镜像服务器。例如：

```
ReconnectBackupStorage uuid=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像服务器的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.4 更改镜像服务器可用状态 (ChangeBackupStorageState)

管理员可以使用 `ChangeBackupStorageState` 更改镜像服务器可用状态。例如：

```
ChangeBackupStorageState uuid=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像服务器的uuid			0.6
stateEvent	镜像服务器的目标状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.5 获取镜像服务器存储容量 (GetBackupStorageCapacity)

管理员可以使用 `GetBackupStorageCapacity` 获取镜像服务器存储容量。 例如：

```
GetBackupStorageCapacity backupStorageUuids=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuids	区域uuid列表	是		0.6
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表；zoneUuids, backupStorageUuids 至少有一个不为空，或者all被设置为真	是		0.6
all	当镜像服务器uuid列表为空时，该项为真表示查询系统中所有的镜像服务器	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.6 获取镜像服务器类型列表 (GetBackupStorageTypes)

管理员可以使用 `GetBackupStorageTypes` 获取镜像服务器类型列表。 返回示例：

```
{
  "backupStorageTypes": [
```

```

    "Ceph",
    "ImageStoreBackupStorage",
    "VCenter",
    "SftpBackupStorage"
  ],
  "success": true
}

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.7 更新镜像服务器信息 (UpdateBackupStorage)

管理员可以使用 `UpdateBackupStorage` 更新镜像服务器信息。例如：

```
UpdateBackupStorage uuid=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f name=test
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	指定目标镜像服务器的uuid			0.6
name	镜像服务器的新名称	是		0.6
description	镜像服务器的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 BackupStorageVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.8 从镜像服务器导出镜像 (ExportImageFromBackupStorage)

管理员可以使用 `ExportImageFromBackupStorage` 从镜像服务器导出镜像。例如：

```
ExportImageFromBackupStorage backupStorageUuid=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f
imageUuid=889ac0b0d8b758e99e35dc38d017c25c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuid	镜像服务器uuid			1.7
imageUuid	镜像uuid			1.7
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 BackupStorageVO	是		1.7
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 BackupStorageVO	是		1.7

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

6.5.3.9 删除导出镜像 (DeleteExportedImageFromBackupStorage)

管理员可以使用 `DeleteExportedImageFromBackupStorage` 从镜像服务器删除导出的镜像。例如：

```
DeleteExportedImageFromBackupStorage backupStorageUuid=ab3d53288bd14e6eba6ea
56324b66a3f
imageUuid=889ac0b0d8b758e99e35dc38d017c25c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuid	镜像服务器uuid			1.7
imageUuid	镜像uuid			1.7
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		1.7
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		1.7
timeout		是		

6.5.3.10 挂载镜像服务器至区域 (AttachBackupStorageToZone)

管理员可以使用 `AttachBackupStorageToZone` 挂载镜像服务器至区域。例如：

```
AttachBackupStorageToZone backupStorageUuid=d086c30f33914c98a6078269bab7bc8f
```

```
zoneUuid=d086c30f33914c98a6078269bab7bc8f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuid	镜像服务器uuid			0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.11 从区域中卸载已挂载镜像服务器 (DetachBackupStorageFromZone)

管理员可以使用 `DetachBackupStorageFromZone` 从区域中卸载已经挂载的镜像服务器。例如：

```
DetachBackupStorageFromZone backupStorageUuid=d086c30f33914c98a6078269bab7bc8f
zoneUuid=d086c30f33914c98a6078269bab7bc8f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuid	镜像服务器uuid			0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	源类型是 BackupStorageVO			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.12 跨镜像服务器迁移镜像 (BackupStorageMigrateImage)

管理员可以使用 `BackupStorageMigrateImage` 跨镜像服务器迁移镜像。例如：

```
BackupStorageMigrateImage imageUuid=6391e504d07a4086927c2968ff6a710d
srcBackupStorageUuid=cd8dfecb67a94d168ccdf4de72578780 dstBackupStorageUuid
=55ef2e4c99334e79b00f1968b4af1595
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageUuid	镜像uuid			2.2
srcBackupStorageUuid	源镜像服务器uuid			2.2
dstBackupStorageUuid	目标镜像服务器uuid			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

6.5.3.13 获取候选列表 (GetBackupStorageCandidatesForImageMigration)

管理员可以使用 `GetBackupStorageCandidatesForImageMigration` 获取候选列表。例如：

```
GetBackupStorageCandidatesForImageMigration srcBackupStorageUuid=cd8dfecb67a94d168ccdf4de72578780
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
srcBackupStorageUuid	待迁移镜像所在镜像服务器uuid			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 BackupStorageVO	是		2.2
timeout		是		

6.5.3.14 镜像仓库

6.5.3.14.1 添加镜像仓库服务器 (AddImageStoreBackupStorage)

管理员可以使用 `AddImageStoreBackupStorage` 添加镜像仓库服务器。例如：

```
AddImageStoreBackupStorage hostname="10.0.33.123" username=admin name=imagestore
```

```
url="/data/imagestore" password=password importImages=false
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostname	服务器主机地址			1.6
username	服务器SSH用户名			1.6
password	服务器SSH用户密码			1.6
sshPort	服务器SSH端口	是		1.6
url	镜像仓库本地数据存储地址			1.6
name	镜像仓库名称			1.6
description	镜像仓库详细描述	是		1.6
type	类型为ImageStoreBackupStorage	是		1.6
importImages	是否导入镜像	是		1.9
resourceUuid	资源uuid	是		1.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.6
timeout		是		

6.5.3.14.2 查询镜像服务器 (QueryBackupStorage)

管理员可以使用 `QueryBackupStorage` 查询镜像服务器。例如：

```
QueryBackupStorage uuid=ae840e03a0044b759b0a8c09a141a46b
```

```
QueryBackupStorage zone.primaryStorage.uuid=037bd212f7a1488da4f94360ccfaf6ab
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [backup storage inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
image	image inventory	该镜像服务器中的镜像	0.6
zone	zone inventory	该镜像服务器所属区域	0.6
volumeSnapshot	volume snapshot inventory		0.6

6.5.3.14.3 更新镜像仓库服务器信息 (UpdateImageStoreBackupStorage)

管理员可以使用 `UpdateImageStoreBackupStorage` 更新镜像仓库服务器信息。例如：

```
UpdateImageStoreBackupStorage uuid=ab3d53288bd14e6eba6ea56324b66a3f name=test-ls
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
hostname	镜像服务器主机地址	是		1.6
username	SSH用户名	是		1.6
password	SSH用户密码	是		1.6
sshPort	服务器SSH端口	是		1.6
uuid	镜像服务器uuid			1.6
name	镜像服务器新名称	是		1.6
description	镜像服务器新详细描述	是		1.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.6
timeout		是		

6.5.3.14.4 重连镜像仓库服务 器 (ReconnectImageStoreBackupStorage)

管理员可以使用 `ReconnectImageStoreBackupStorage` 重连镜像仓库服务器。例如：

```
ReconnectImageStoreBackupStorage uuid=af6686a6642f41f4a9a3587abc5a96dc
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像仓库服务器uuid			1.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.6
timeout		是		

6.5.3.14.5 从镜像仓库回收磁盘空间 (ReclaimSpaceFromImageStore)

管理员可以使用`ReclaimSpaceFromImageStore`从镜像仓库回收磁盘空间。 例如：

```
ReclaimSpaceFromImageStore uuid=af6686a6642f41f4a9a3587abc5a96dc
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	镜像仓库服务器uuid			1.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ImageStoreBackupStorageVO	是		1.1
timeout		是		

6.5.3.15 Ceph镜像服务器

6.5.3.15.1 添加Ceph镜像服务器 (AddCephBackupStorage)

管理员可以使用`AddCephBackupStorage`添加Ceph镜像服务器。 例如：

```
AddCephBackupStorage name=ceph2_bs monUrls=root:password@10.0.41.162:22
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
monUrls	Ceph mon的地址列表			0.6
poolName	用于存放镜像的Ceph pool名字	是		0.6
url	未使用			0.6
name	镜像服务器新名称			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	镜像服务器详细描述	是		0.6
type	类型为Ceph	是		0.6
importImages	是否导入镜像	是		1.9
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.15.2 查询Ceph镜像服务器 (QueryCephBackupStorage)

管理员可以使用 `QueryCephBackupStorage` 查询Ceph镜像服务器。例如：

```
QueryCephBackupStorage uuid=d655f6a3df09471da0102da605618646
```

```
QueryCephBackupStorage mons.hostname=10.0.41.162
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [backup storage inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	zone inventory	该镜像服务器所属区域	0.6
image	image inventory	该镜像服务器中的镜像	0.6
mons			0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
volumeSnapshot	volume snapshot inventory		0.6

6.5.3.15.3 更新Ceph镜像服务器mon节点 (UpdateCephBackupStorageMon)

管理员可以使用`UpdateCephBackupStorageMon`更新Ceph镜像服务器mon节点。例如：

```
UpdateCephBackupStorageMon monUuid=66480dbf545e4f5098866feb7657ca11
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
monUuid	mon节点uuid			0.6
hostname	mon节点新主机地址	是		0.6
sshUsername	mon节点主机ssh用户名	是		0.6
sshPassword	mon节点主机ssh用户密码	是		0.6
sshPort	mon节点主机ssh端口	是		0.6
monPort	mon节点的端口	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.15.4 为Ceph镜像服务器添加mon节点 (AddMonToCephBackupStorage)

管理员可以使用`AddMonToCephBackupStorage`为Ceph镜像服务器添加mon节点。 例如：

```
AddMonToCephBackupStorage uuid=d655f6a3df09471da0102da605618646 monUrls=root:password@10.0.41.162:22
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Ceph镜像服务器uuid			0.6
monHostnames	mon节点名字列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.3.15.5 Ceph镜像服务器删除mon (RemoveMonFromCephBackupStorage)

管理员可以使用`RemoveMonFromCephBackupStorage`为Ceph镜像服务器删除mon。 例如：

```
RemoveMonFromCephBackupStorage uuid=d655f6a3df09471da0102da605618646 monHostnames=10.0.41.162
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Ceph镜像服务器uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
monHostnames	mon节点名字列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是CephBackupStorageVO	是		0.6
timeout		是		

6.5.4 标签 (Tags)

管理员可以使用`resourceType=BackupStorageVO`在镜像服务器上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=lab1 resourceType=BackupStorageVO \
resourceUuid=2906471068802c501773d3ee55b7766e
```

6.6 SAN存储

6.6.1 清单

iSCSI服务器清单(IscsiServer inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.0
name	请参见 资源属性			3.0.0
ip	IP地址	是		3.0.0
port	端口			3.0.0
chapUserName	CHAP用户名			3.0.0
chapUserPassword	CHAP密码			3.0.0
state	启用状态			3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
iscsiTargets				3.0.0
iscsiClusterRefs	iscsi服务器所属的集群			3.0.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.0.0
createDate	请参见 资源属性			3.0.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Sep 7, 2018 10:57:05 AM",
      "ip": "192.168.1.2",
      "iscsiClusterRefs": [],
      "iscsiTargets": [],
      "lastOpDate": "Sep 7, 2018 2:16:26 PM",
      "name": "iscsi-11",
      "port": 3260,
      "state": "Enabled",
      "uuid": "28ffe53fca5b4af9bcf0e53a02a739e8"
    },
    {
      "createDate": "Sep 7, 2018 2:26:27 PM",
      "ip": "172.20.196.239",
      "iscsiClusterRefs": [],
      "iscsiTargets": [
        {
          "createDate": "Sep 7, 2018 2:28:20 PM",
          "iqn": "iqn.2018-06.org.disk1",
          "iscsiLuns": [
            {
              "createDate": "Sep 7, 2018 2:28:20 PM",
              "hctl": "3:0:0:0",

```

```

        "iscsiTargetUuid": "14a6100d78d942bd8929cc268975f102",
        "lastOpDate": "Sep 7, 2018 2:28:20 PM",
        "model": "blkvdb",
        "path": "ip-172.20.196.239:3260-iscsi-iqn.2018-06.org.disk1-lun-0",
        "serial": "6001405f169fb0109a946489a5cbb813",
        "size": 322122547200,
        "type": "disk",
        "uuid": "f423330a423649d9b07fe4d86a65d582",
        "vendor": "LIO-ORG",
        "wwid": "lvm-pv-uuid-FkDvRu-meu7-RH2K-69zA-C8kU-tEnW-uWPDnv",
        "wwn": "0x6001405f169fb010"
    }
  ],
  "lastOpDate": "Sep 7, 2018 2:28:20 PM",
  "uuid": "14a6100d78d942bd8929cc268975f102"
}
],
"lastOpDate": "Sep 7, 2018 2:26:27 PM",
"name": "iscsi-0",
"port": 3260,
"state": "Enabled",
"uuid": "ca5819d1c31341e7b61d08a94f769503"
}
],
"success": true
}

```

iSCSI磁盘清单(iscsiLun inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.0
iscsiTargetUuid	iSCSI目标UUID			3.0.0
wwid	唯一识别ID	是		3.0.0
vendor	设备供应商			3.0.0
model	设备型号			3.0.0
wwn	设备WWN			3.0.0
serial	设备序列号			3.0.0
hctl	SCSI设备HCTL			3.0.0
type	设备类型			3.0.0
path	设备路径			3.0.0
size	设备大小			3.0.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	字。例如groupBy =type			
createDate	请参见 资源属性			3.0.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Sep 7, 2018 2:28:20 PM",
      "hctl": "3:0:0:0",
      "iscsiTargetUuid": "14a6100d78d942bd8929cc268975f102",
      "lastOpDate": "Sep 7, 2018 2:28:20 PM",
      "model": "blkvdb",
      "path": "ip-172.20.196.239:3260-iscsi-iqn.2018-06.org.disk1-lun-0",
      "serial": "6001405f169fb0109a946489a5cbb813",
      "size": 322122547200,
      "type": "disk",
      "uuid": "f423330a423649d9b07fe4d86a65d582",
      "vendor": "LIO-ORG",
      "wwid": "lvm-pv-uuid-FkDvRu-meu7-RH2K-69zA-C8kU-tEnW-uWPDnv",
      "wwn": "0x6001405f169fb010"
    }
  ],
  "success": true
}
```

FC SAN存储清单(FiberChannelStorage inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.1.0
wwnn	设备WWNN			3.1.0
fiberChannelLuns				3.1.0
name	请参见 资源属性			3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
state	启用状态			3.1.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.1.0
createDate	请参见 资源属性			3.1.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
      "fiberChannelLuns": [
        {
          "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
          "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebd76e8974ceb7",
          "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
          "model": "MD32xx",
          "name": "fc-lun-36b083fe000daf018000094d05bd78d4f",
          "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-6",
          "scsiLunHostRefs": [
            {
              "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
              "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
              "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
              "scsiLunUuid": "994ddaad4fe34f14b7bd4153b931fac5"
            }
          ],
          "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
          "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
          "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
          "scsiLunUuid": "994ddaad4fe34f14b7bd4153b931fac5"
        }
      ],
      "scsiLunVmInstanceRefs": [
    ]
  ]
}
```

```

        "attachMultipath": true,
        "createDate": "Oct 30, 2018 4:33:44 PM",
        "deviceId": 1,
        "lastOpDate": "Oct 30, 2018 4:33:44 PM",
        "scsiLunUuid": "994ddaad4fe34f14b7bd4153b931fac5",
        "vmInstanceUuid": "00905b289c3c464294d006810270c658"
    }
},
{
    "serial": "6b083fe000daf018000094d05bd78d4f",
    "size": 107374182400,
    "type": "mpath",
    "uuid": "994ddaad4fe34f14b7bd4153b931fac5",
    "vendor": "DELL",
    "wwid": "36b083fe000daf018000094d05bd78d4f",
    "wwn": "0x6b083fe000daf018"
},
{
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebd76e8974ceb7",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "model": "MD32xx",
    "name": "fc-lun-36f01faf000d5c3e700008c655bd792a8",
    "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-5",
    "scsiLunHostRefs": [
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
            "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
            "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
            "scsiLunUuid": "4e75b3a57cc44c27bd27be9bbe3378d8"
        },
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
            "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
            "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
            "scsiLunUuid": "4e75b3a57cc44c27bd27be9bbe3378d8"
        }
    ],
    "scsiLunVmInstanceRefs": [],
    "serial": "6f01faf000d5c3e700008c655bd792a8",
    "size": 107374182400,
    "type": "mpath",
    "uuid": "4e75b3a57cc44c27bd27be9bbe3378d8",
    "vendor": "DELL",
    "wwid": "36f01faf000d5c3e700008c655bd792a8",
    "wwn": "0x6f01faf000d5c3e7"
},
{
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebd76e8974ceb7",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "model": "MD32xx",
    "name": "fc-lun-36b083fe000daf018000094ca5bd78cb2",
    "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-0",
    "scsiLunHostRefs": [
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
            "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
            "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
            "scsiLunUuid": "efcd656ffcaf4ad18fc21f9b310b79a7"
        },
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",

```

```

        "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
        "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
        "scsiLunUuid": "efcd656ffcaf4ad18fc21f9b310b79a7"
    }
],
"scsiLunVmInstanceRefs": [],
"serial": "6b083fe000daf018000094ca5bd78cb2",
"size": 536870912000,
"type": "mpath",
"uuid": "efcd656ffcaf4ad18fc21f9b310b79a7",
"vendor": "DELL",
"wwid": "36b083fe000daf018000094ca5bd78cb2",
"wwn": "0x6b083fe000daf018"
},
{
    "createDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
    "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebd76e8974ceb7",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
    "model": "MD32xx",
    "name": "fc-lun-36f01faf000d5c3e700008c5f5bd78864",
    "path": "pci-0000:05:00.1-fc-0x2033b083fedaf018-lun-71",
    "scsiLunHostRefs": [
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
            "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
            "lastOpDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
            "scsiLunUuid": "ddf2215d9d5747b891cfee71cab09e71"
        }
    ],
    "scsiLunVmInstanceRefs": [],
    "serial": "6f01faf000d5c3e700008c5f5bd78864",
    "size": 10995116277760,
    "type": "mpath",
    "uuid": "ddf2215d9d5747b891cfee71cab09e71",
    "vendor": "DELL",
    "wwid": "36f01faf000d5c3e700008c5f5bd78864",
    "wwn": "0x6f01faf000d5c3e7"
},
{
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebd76e8974ceb7",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "model": "MD32xx",
    "name": "fc-lun-36b083fe000daf018000094ce5bd78d1f",
    "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-4",
    "scsiLunHostRefs": [
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
            "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
            "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
            "scsiLunUuid": "137b5e7d6af34930bd5cea31abff71fe"
        },
        {
            "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
            "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
            "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
            "scsiLunUuid": "137b5e7d6af34930bd5cea31abff71fe"
        }
    ],
    "scsiLunVmInstanceRefs": [],
    "serial": "6b083fe000daf018000094ce5bd78d1f",
    "size": 107374182400,

```

```

    "type": "mpath",
    "uuid": "137b5e7d6af34930bd5cea31abff71fe",
    "vendor": "DELL",
    "wwid": "36b083fe000daf018000094ce5bd78d1f",
    "wwn": "0x6b083fe000daf018"
  },
  {
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebdb76e8974ceb7",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "model": "MD32xx",
    "name": "fc-lun-36b083fe000daf018000094cc5bd78cf5",
    "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-2",
    "scsiLunHostRefs": [
      {
        "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
        "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
        "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
        "scsiLunUuid": "9217164a150542b9887b5df6448c42f3"
      },
      {
        "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
        "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
        "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
        "scsiLunUuid": "9217164a150542b9887b5df6448c42f3"
      }
    ],
    "scsiLunVmInstanceRefs": [],
    "serial": "6b083fe000daf018000094cc5bd78cf5",
    "size": 107374182400,
    "type": "mpath",
    "uuid": "9217164a150542b9887b5df6448c42f3",
    "vendor": "DELL",
    "wwid": "36b083fe000daf018000094cc5bd78cf5",
    "wwn": "0x6b083fe000daf018"
  },
  {
    "createDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
    "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebdb76e8974ceb7",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
    "model": "MD32xx",
    "name": "fc-lun-36b083fe000daf018000093115bd0662b",
    "path": "pci-0000:05:00.1-fc-0x2033b083fedaf018-lun-30",
    "scsiLunHostRefs": [
      {
        "createDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
        "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
        "lastOpDate": "Oct 30, 2018 5:14:37 PM",
        "scsiLunUuid": "8154341bea594933866d703bfed2515c"
      }
    ],
    "scsiLunVmInstanceRefs": [],
    "serial": "6b083fe000daf018000093115bd0662b",
    "size": 1099511627776,
    "type": "mpath",
    "uuid": "8154341bea594933866d703bfed2515c",
    "vendor": "DELL",
    "wwid": "36b083fe000daf018000093115bd0662b",
    "wwn": "0x6b083fe000daf018"
  },
  {
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",

```

```

"fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebdb76e8974ceb7",
"lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
"model": "MD32xx",
"name": "fc-lun-36f01faf000d5c3e700008c615bd7924a",
"path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-1",
"scsiLunHostRefs": [
  {
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
    "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
    "scsiLunUuid": "8a28ce7536724f88a17f73ea200ad8a5"
  },
  {
    "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
    "scsiLunUuid": "8a28ce7536724f88a17f73ea200ad8a5"
  }
],
"scsiLunVmInstanceRefs": [],
"serial": "6f01faf000d5c3e700008c615bd7924a",
"size": 536870912000,
"type": "mpath",
"uuid": "8a28ce7536724f88a17f73ea200ad8a5",
"vendor": "DELL",
"wwid": "36f01faf000d5c3e700008c615bd7924a",
"wwn": "0x6f01faf000d5c3e7"
},
{
  "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
  "fiberChannelStorageUuid": "360338582fef4454bebdb76e8974ceb7",
  "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
  "model": "MD32xx",
  "name": "fc-lun-36f01faf000d5c3e700008c635bd79280",
  "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2022b083fedaf018-lun-3",
  "scsiLunHostRefs": [
    {
      "createDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
      "hostUuid": "349bcc9f66204e5fbc466ae42261ddf5",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:41:46 PM",
      "scsiLunUuid": "68fe12895449439eab9c9e12544d571f"
    },
    {
      "createDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
      "hostUuid": "d03ea736cc534c7b8605d864ea24deae",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
      "scsiLunUuid": "68fe12895449439eab9c9e12544d571f"
    }
  ],
  "scsiLunVmInstanceRefs": [],
  "serial": "6f01faf000d5c3e700008c635bd79280",
  "size": 107374182400,
  "type": "mpath",
  "uuid": "68fe12895449439eab9c9e12544d571f",
  "vendor": "DELL",
  "wwid": "36f01faf000d5c3e700008c635bd79280",
  "wwn": "0x6f01faf000d5c3e7"
}
],
"lastOpDate": "Oct 30, 2018 1:27:38 PM",
"name": "fc-san-0x2002b083fedaf018",
"state": "Enabled",

```

```

    "uuid": "360338582fef4454bebd76e8974ceb7",
    "wwnn": "0x2002b083fedaf018"
  }
],
"success": true
}

```

SCSI Lun清单(SCSI Lun inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.2.0
name	请参见 资源属性			3.2.0
wwid	磁盘全局唯一表示			3.2.0
vendor	磁盘供应商			3.2.0
model	磁盘型号			3.2.0
wwn	磁盘WWN			3.2.0
serial	磁盘序列号			3.2.0
type	磁盘类型			3.2.0
path	磁盘路径			3.2.0
state	磁盘启用状态			3.2.0
size	磁盘大小			3.2.0
scsiLunHostRefs	拥有SISi块设备的物理机列表			3.2.0
scsiLunVmInstanceRefs	挂载SISi块设备的云主机列表			3.2.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.2.0
createDate	请参见 资源属性			3.2.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.2.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "name": "fc-lun-36b083fe000daf018000022905ba35d8f",
      "uuid": "6f2428969262315488684c85e14eded2",
      "wwid": "36b083fe000daf018000022905ba35d8f",
      "vendor": "DELL",
      "model": "MD32xx",
      "wwn": "0x6f01faf000d5c3e7",
      "serial": "6b083fe000daf018000015505abbe00a",
      "type": "mpath",
      "path": "pci-0000:05:00.0-fc-0x2012b083fedaf018-lun-11",
      "size": 5.49755813888E12,
      "scsiLunHostRefs": [
        {
          "id": 1.0,
          "scsiLunUuid": "6f2428969262315488684c85e14eded2",
          "hostUuid": "0b756ca2d3843412860b7ec1b9315dd4",
          "createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
        }
      ],
      "scsiLunVmInstanceRefs": [],
      "createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
      "lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
    },
    {
      "name": "iscsi-lun-scsi-14f504e46494c45524d5342436a6c2d4a4443672d30593032",
      "uuid": "7bfde6b8e5503606849a4f3781bc02d7",
      "wwid": "scsi-14f504e46494c45524d5342436a6c2d4a4443672d30593032",
      "vendor": "OPNFILER",
      "model": "VIRTUAL-DISK",
      "serial": "4f504e46494c45524d5342436a6c2d4a4443672d30593032",
      "type": "disk",
      "path": "ip-10.0.104.213:3260-iscsi-iqn.2018-09.io.zstack:tsn.0000003-lun-0",
      "size": 5.49755813888E12,
      "scsiLunHostRefs": [],
      "scsiLunVmInstanceRefs": [],
      "createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
      "lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
    }
  ]
}
```

```
}

```

6.6.2 操作

6.6.2.1 查询SCSI Lun(QueryScsiLun)

管理员可以使用`QueryScsiLun`查询lscsi块设备和FC块设备。例如：

```
QueryScsiLun name=fc-lun-36b083fe000daf018000022905ba35d8f
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[SCSI Lun清单\(SCSI Lun inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
scsiLunHostRefs	scsiLunHostRefs inventory	拥有SISI块设备的物理 机列表	3.2.0
scsiLunVmInstanceRefs	scsiLunVmInstanceRefs inventory	挂载SISI块设备的云主 机列表	3.2.0

6.6.2.2 iSCSI服务器

6.6.2.2.1 添加iSCSI服务器(AddIscsiServer)

管理员可以使用`AddIscsiServer`命令来添加一个iSCSI服务器。例如：

```
AddIscsiServer name=iSCSIServer ip=192.168.1.1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.0.0
ip	IP地址			3.0.0
port	端口，默认为3260			3.0.0
chapUserName	CHAP用户名，默认为空	是		3.0.0
chapUserPassword	CHAP密码，默认为空	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceUuid		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

6.6.2.2.2 删除iSCSI服务器(DeletelscsiServer)

管理员可以使用`DeletelscsiServer`命令来删除一个iSCSI服务器。例如：

```
DeletelscsiServer uuid=632e6c9d5959443594cf2f03ed3e59f0
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	iSCSI服务器的UUID			3.0.0
deleteMode				3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

6.6.2.2.3 查询iSCSI服务器(QueryIscsiServer)

管理员可以使用`QueryIscsiServer`查询iSCSI服务器。例如：

```
QueryIscsiServer ip=192.168.1.2
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见*SCSI服务器清单(IscsiServer inventory)*。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
iscsiTarget	iscsiTarget inventory		3.0.0
iscsiCluster	iscsiCluster inventory	iscsi服务器所属的集群	3.0.0

6.6.2.2.4 刷新iSCSI服务器(RefreshIscsiServer)

管理员可以使用`RefreshIscsiServer`命令来刷新iSCSI服务器。例如：

```
RefreshIscsiServer uuid=28ffe53fca5b4af9bcf0e53a02a739e8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

6.6.2.2.5 更新iSCSI服务器配置(UpdateIscsiServer)

管理员可以使用`UpdateIscsiServer`命令来更新iSCSI服务器配置。例如：

```
UpdateIscsiServer uuid=28ffe53fca5b4af9bcf0e53a02a739e8 name=iscsi-11
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
name	资源名称	是		3.0.0
chapUserName	CHAP用户名	是		3.0.0
chapUserPassword	CHAP密码	是		3.0.0
state	启用状态	是	<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	3.0.0
resourceUuid		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

6.6.2.2.6 将iSCSI服务器加载到集群(AttachIscsiServerToCluster)

管理员可以使用`AttachIscsiServerToCluster`命令将iSCSI服务器加载到集群。例如：

```
AttachIscsiServerToCluster uuid=ca5819d1c31341e7b61d08a94f769503 clusterUuid=eac4264df1724538aa0631bf646d69d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	iSCSI服务器的 的UUID			3.0.0
clusterUuid	集群UUID			3.0.0
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

6.6.2.2.7 将iSCSI服务器从集群卸 载(DetachIscsiServerFromCluster)

管理员可以使用`DetachIscsiServerFromCluster`命令将iSCSI服务器从集群卸载。例如：

```
DetachIscsiServerFromCluster uuid=ca5819d1c31341e7b61d08a94f769503 clusterUuid=eac4264df1724538aa0631bf646d69d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	iSCSI服务器的 的UUID			3.0.0
clusterUuid	集群UUID			3.0.0
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag)	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

6.6.2.2.8 查询iSCSI磁盘(QueryIscsiLun)

管理员可以使用`QueryIscsiLun`查询iSCSI磁盘。例如：

```
QueryIscsiLun uuid=f423330a423649d9b07fe4d86a65d582
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[iSCSI磁盘清单\(IscsiLun inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
iscsiTarget	iscsiTarget inventory		3.0.0

6.6.2.3 FC存储

6.6.2.3.1 查询FC SAN存储(QueryFiberChannelStorage)

管理员可以使用`QueryFiberChannelStorage`查询FC SAN存储。例如：

```
QueryFiberChannelStorage uuid=ba3cb22ad8f14043ade6d07eb2a4bb8c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[FC SAN存储清单\(FiberChannelStorage inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
iscsiTarget	iscsiTarget inventory		3.1.0
iscsiCluster	iscsiCluster inventory	iscsi服务器所属的集群	3.1.0

6.6.2.3.2 刷新FC SAN存储(RefreshFiberChannelStorage)

用户可以使用`RefreshFiberChannelStorage`刷新FC SAN存储。 例如：

```
RefreshFiberChannelStorage zoneUuid=b88a7824538142f9b9b6e012ef46029f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	FC SAN存储的UUID，唯一标示该资源	是		3.1.0
zoneUuid	区域UUID			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.6.2.3.3 更新SCSI LUN配置(UpdateScsiLun)

用户可以使用`UpdateScsiLun`更新SCSI LUN配置。 例如：

```
UpdateScsiLun uuid=137b5e7d6af34930bd5cea31abff71fe
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.1.0
name	资源名称	是		3.1.0
state	启用状态	是	<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.6.2.3.4 将SCSI LUN加载到云主机(AttachScsiLunToVmInstance)

用户可以使用`AttachScsiLunToVmInstance`将SCSI LUN加载到云主机。 例如：

```
AttachScsiLunToVmInstance uuid=137b5e7d6af34930bd5cea31abff71fe vmInstanceUuid=da85d8325067411cb20afa94e477e6c2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	SCSI LUN的UUID，唯一标示该资源			3.1.0
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.1.0
disableMultiPathAttach	关闭自动加载多路径设备	是		3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.6.2.3.5 将SCSI LUN从云主机卸载(DetachScsiLunFromVmInstance)

用户可以使用`DetachScsiLunFromVmInstance`将SCSI LUN从云主机卸载。 例如：

```
DetachScsiLunFromVmInstance uuid=137b5e7d6af34930bd5cea31abff71fe vmInstanceUuid=da85d8325067411cb20afa94e477e6c2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.1.0
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.6.2.3.6 检查SCSI Lun与集群连接关系(CheckScsiLunClusterStatus)

用户可以使用`CheckScsiLunClusterStatus`检查SCSI Lun与集群连接关系。 例如：

```
CheckScsiLunClusterStatus clusterUuid=3d279bbb771b4adf99d1ed04afcc956e uuid=9217164a150542b9887b5df6448c42f3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.1.0
clusterUuid	集群UUID			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

6.6.2.3.7 获取云主机可以加载的SCSI Lun(GetScsiLunCandidatesForAttachingVm)

用户可以使用`GetScsiLunCandidatesForAttachingVm`获取云主机可以加载的SCSI Lun。例如：

```
GetScsiLunCandidatesForAttachingVm uuid=00905b289c3c464294d006810270c658
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机UUID			3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		
timeout		是		

6.6.3 标签

用户可以使用`resourceType=lscsiServerVO`创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=lscsiServerVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=ca5819d1c31341e7b61d08a94f769503
```

7 网络资源

7.1 二层网络


7.1.1 概览

二层网络：对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

- VLAN、VXLAN、或者SDN等能提供二层隔离技术都可作为二层网络。
- 二层网络负责为三层网络提供二层隔离。

如图 19: 二层网络所示：

图 19: 二层网络



二层网络主要支持的三种类型

二层网络主要支持以下三种类型：

1. L2NoVlanNetwork

NoVlanNetwork类型表示相关的物理机对应的网络设备不设置VLAN

- 如果交换机端口设置了VLAN，则需在交换机端配置Access模式
- 如果交换机端口没有设置VLAN，则无须特别设置

2. L2VlanNetwork

VlanNetwork类型表示相关的物理机对应的网络设备需设置VLAN

- 从逻辑上划分虚拟局域网，支持1- 4094个子网
- 此类型需在物理机接入的交换机端进行Trunk设置

3. VxlanNetwork

VxlanNetwork类型表示使用VXLAN的子网进行网络配置，需要先建立VXLAN Pool，再建立VxlanNetwork。



注:

- 在添加NoVlanNetwork和VlanNetwork时，需要输入网卡设备名称。
- 在CentOS 7系列系统中，ethx格式的网卡名称会在系统重启后导致网卡顺序随机改变，建议将各计算节点的网卡设备名称修改成非ethx格式，例如，可修改成em01格式。尤其是带多网卡的云主机环境中。

二层网络与集群、三层网络、云主机之间的关系

二层网络与集群、三层网络、云主机之间存在以下关系：

- 同一个集群不能挂载两个相同的二层网络。
- 如果集群已挂载二层网络，但物理机不存在此二层设备，则物理机不能添加进入对应集群。
- 如果集群未挂载二层网络，但物理机不存在此二层设备，则集群不能挂载此二层网络。
- 如果某物理机存在此二层设备，但设备接线与集群内其他物理机接线不一致，则创建出的云主机IP不能正常工作。
- 删除二层网络，其对应的子资源三层网络将被删除，使用此三层网络的云主机的网卡也将被删除，请慎重操作！
- 删除二层网络，会删除使用此二层网络的云路由器/VPC路由器和云路由规格。
- 删除公有网络对应的二层网络，其对应的云路由的一切服务均会被删除，包括云路由器/VPC路由器、云路由规格、虚拟IP、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等。
- VxlanNetwork下的云主机无法被外部的网络直接访问，需要通过弹性IP或者端口转发等服务进行间接访问。
- 一个VXLAN Pool可以创建多个VxlanNetwork，这些VxlanNetwork可以分别应用于扁平网络、云路由网络或VPC网络。
- ZStack支持一个二层网络可用于创建多个三层网络。其中，二层网络涵盖L2NoVlanNetwork、L2VlanNetwork、VxlanNetwork类型，三层网络涵盖公有网络、私有网络 / 扁平网络、云路由网络、VPC。

7.1.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
zoneUuid	父区域的uuid , 请参见 zone			0.6
physicalInterface	请参见 physical interface			0.6
type	L2网络类型		<ul style="list-style-type: none"> L2NoVlanNetwork L2VlanNetwork VxlanNetworkPool VxlanNetwork 	0.6
attachedClusterUuids	L2网络挂载的集群的列表, 请参见 attach cluster			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "attachedClusterUuids": [
        "553c2fd2a67b4b89a6240541959b861f"
      ],
      "createDate": "Mar 10, 2018 2:35:14 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Mar 10, 2018 2:35:14 PM",
      "name": "L2Network-1",
      "physicalInterface": "eth0",
      "type": "L2NoVlanNetwork",
      "uuid": "dde9685e3ba944bea8c643fe64200750",
      "zoneUuid": "fa18454182eb41749797f824c00cfccf"
    }
  ],
}
```


```
"success": true
}
```

物理接口 (Physical Interface)

物理接口是一个字符串 (例如eth0)。它代表了数据心里二层网络 (L2) 的信息。不同L2网络类型和不同虚拟机管理程序类型通常会有不同的物理接口。这主要归结于虚拟机管理程序使用自己的标记方式 (notations) 来描述L2网络，并且L2网络可以被同时挂载到多个拥有不同虚拟机管理系统的集群上。

假设数据中心有一个L2网络 (L2Network A)，这个L2网络跨越两个集群：一个是KVM集群，另一个是VMWare集群。在KVM中，L2网络是使用Linux操作系统中的以太网设备 (ethernet device) 实现的；假设每个KVM主机通过eth0连接到L2网络。在VMWare集群中，L2网络是使用vswitch实现的；假设VMWare集群使用vswitch0连接到L2网络，这样，整个拓扑结构如图 20: L2网络拓扑结构所示：

图 20: L2网络拓扑结构




很多看似应用到区域和集群上的操作，实际都被指派到对应的物理主机上了。当挂载L2网络A到KVM集群和VMWare集群的时候，ZStack必须能够理解在这些集群中虚拟机管理程序是如何使用标记描述L2网络的：在KVM物理主机上eth0代表了L2网络，而在VMWare物理主机上vswitch0代表了L2网络。所以物理接口的名字也反映了不同的虚拟机管理程序。

挂载集群 (Attaching Cluster)

挂载集群是为了将L2网络和同一个区域中的集群 (sibling clusters) 关联起来，它提供了一种灵活的方式来维护数据center中物理主机和二层网络 (layer 2 networks) 之间的关系。例如，如图 21: 挂载集群所示：


图 21: 挂载集群



假设数据中心中的网络拓扑结构如上图所示。所有集群中的物理主机的eth0都连接在同一个称为L2 Network1的二层网络上；集群cluster1和cluster3中物理主机的eth1都连接在另一个称为L2 network2的二层网络上。为了在ZStack中描述这个拓扑结构，可以将L2 network1挂载到所有三个集群上，同时只将L2 network2挂载到集群cluster1和cluster3上。

几个月之后，由于一些业务的需求，网络拓扑结构需要作一些改变。将集群cluster3中的物理主机上eth1所连接的网线从机架交换机（rack switch）上断开，这样集群cluster3就不再和L2 network2相连了；可以通过将L2 network2从cluster3上卸载来通知ZStack网络拓扑结构发生了改变。如图 22: 改变挂载集群所示：

图 22: 改变挂载集群




L2NoVlanNetwork

L2NoVlanNetwork是L2网络的基本类型，名字中的NoVlan并不表示不可以使用VLAN技术，它仅仅表示ZStack不会主动使用VLAN来创建一个二层广播域。下面两个图例可以帮助理解。

如图 23: *L2NoVlanNetwork*网络配置1所示：


图 23: L2NoVlanNetwork网络配置1



在上图这个配置中，交换机的两个端口5和12是不带VLAN 10标签 (untagged VLAN 10) 的端口(Cisco中的VLAN 10访问端口，即access port)，并且分别连接到host1和host2的eth0。这对于L2NoVlanNetwork是一个有效的配置。管理员可以使用`physicalInterface = eth0`创建L2NoVlanNetwork，并挂载到集群。

如图 24: *L2NoVlanNetwork*网络配置2所示：

图 24: L2NoVlanNetwork网络配置2



在上图这个配置中，交换机的两个端口5和12是带VLAN 10标签 (tagged VLAN 10) 的端口(Cisco中的VLAN 10干线端口，即trunk port)，并且分别连接到host1和host2上预先创建好的VLAN设备eth0.10。对于L2NoVlanNetwork来说，这同样是一个有效的配置。管理员可以使用`physicalInterface = eth0.10`创建L2NoVlanNetwork，并挂载到集群。

就是说，一个L2NoVlanNetwork对应了一个预先创建好的二层广播域；ZStack不会为L2NoVlanNetwork创建任何新的广播域。

KVML2NoVlanNetwork注意事项 (L2NoVlanNetwork KVM Specific)

当挂载一个L2NoVlanNetwork到KVM集群时，`physicalInterface`应该是一个Linux操作系统中的以太网设备名 (ethernet device name)；例如：eth0、eth0.10和em1。当ZStack使用brctl创建网桥 (bridge) 时会使用`physicalInterface`作为设备名。伪代码如下：

```
Assuming physicalInterface = eth0
```

```
brctl create br_eth0
brctl addif br_eth0 eth0
```

L2NoVlanNetwork清单示例 (L2NoVlanNetwork Inventory Example)

```
{
```

```

"inventories": [
  {
    "attachedClusterUuids": [
      "967a353c2893409dab9312cf3033a98c"
    ],
    "createDate": "Oct 30, 2017 1:53:20 PM",
    "description": "",
    "lastOpDate": "Oct 30, 2017 1:53:20 PM",
    "name": "L2NoVlan",
    "physicalInterface": "eth0",
    "type": "L2NoVlanNetwork",
    "uuid": "5f0391e0c7ed45dba5ee5ed9c638f146",
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
],
"success": true
}

```

L2VlanNetwork


L2VlanNetwork是ZStack主动使用VLAN创建二层广播域的L2网络。根据集群中虚拟机管理程序的不同，ZStack创建L2网络对应的二层广播域的方式也不同。相比[I2Network inventory](#)，L2VlanNetwork还有一个额外的属性：

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vlan	用来创建二层广播域的VLAN号(VLAN id)		[0, 4095]	0.6

当挂载L2VlanNetwork到集群的时候，ZStack会配合使用vlan属性和physicalInterface属性在集群中的主机上创建vlan设备；为了使这种方式工作，physicalInterface所指定的以太网设备所连接的交换机端口必须是带相应vlan标签的。

如图 25: [L2VlanNetwork网络配置](#)所示：

图 25: L2VlanNetwork网络配置



在上图这个配置中，交换机的两个端口5和12是带VLAN 10标签 (tagged VLAN 10) 的端口，这样管理员就可以使用`physicalInterface = eth0`和`vlan = 10`创建L2VlanNetwork，并将它挂载到集群上。

L2VlanNetwork KVM注意事项 (L2VlanNetwork KVM Specific)

当挂载L2VlanNetwork到KVM集群时，ZStack会在集群中的所有物理主机上创建VLAN设备并创建网桥。伪代码如下：

```
Assuming physicalInterface = eth0, vlan = 10
```

```
vconfig add eth0 10
brctl create br_eth0_10
brctl addif br_eth0_10 eth0.10
```

L2VlanNetwork清单示例 (L2VlanNetwork Inventory Example)

```
{
  "inventories": [
    {
      "attachedClusterUids": [],
      "createDate": "Oct 30, 2017 1:41:19 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2017 1:41:19 PM",
      "name": "L2Vlan",
      "physicalInterface": "eth0",
    }
  ]
}
```

```

    "type": "L2VlanNetwork",
    "uuid": "ae97ba4adcb7404690344dde407b429c",
    "vlan": 2222,
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
],
"success": true
}

```

7.1.3 操作 (Operations)

7.1.3.1 创建VXLAN网络池 (CreateL2VxlanNetworkPool)

管理员可以使用 `CreateL2VxlanNetworkPool` 创建VXLAN网络池。例如：

```

CreateL2VxlanNetworkPool name=testvxlan zoneUuid=8abab36040884e6fbec05fa70c5ef873 \
physicalInterface=eth0

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	VXLAN网络池名称			0.6
description	VXLAN网络池的详细描述	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
physicalInterface	物理网卡			0.6
type	类型	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 L2NetworkVO			
timeout		是		

7.1.3.2 查询VXLAN网络池 (QueryL2VxlanNetworkPool)

管理员可以使用`QueryL2VxlanNetworkPool`查询VXLAN网络池。例如：

```
QueryL2VxlanNetworkPool uuid=064a634df0b742e89d088655454ce63d
```

```
QueryL2VxlanNetworkPool zone.uuid=8abab36040884e6fbec05fa70c5ef873
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 L2 vxlannetworkpool inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
attachedVniRanges	attachedVniRanges inventory		0.6
attachedVtepRefs	attachedVtepRefs inventory		0.6
attachedVxlanNetworkRefs	attachedVxlanNetworkRefs inventory		0.6
cluster	cluster inventory	该L2网络挂载的所有集群	0.6
l2VxlanNetwork	l2VxlanNetwork inventory		0.6
l3Network	L3 network inventory	属于这个L2网络的L3网络	0.6
vniRange	vniRange inventory		0.6
vtep	vtep inventory	Vxlan隧道端点	0.6
zone	zone inventory	父区域	0.6

7.1.3.3 创建VXLAN网络 (CreateL2VxlanNetwork)

管理员可以使用 `CreateL2VxlanNetwork` 创建VXLAN网络。例如：

```
CreateL2VxlanNetwork name=L2VXLAN zoneUuid=e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d \
physicalInterface=eth0 poolUuid=1cac60dd6f124861aa99d85f51a9b4fe
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	普通二层网络名称			0.6
description	普通二层网络的详细描述	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
physicalInterface	物理网卡			0.6
poolUuid	Vxlan网络资源池uuid			0.6
vni	Vxlan网络ID	是		0.6
type	类型	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.4 查询VXLAN网络 (QueryL2VxlanNetwork)

管理员可以使用`QueryL2VxlanNetwork`查询VXLAN网络资源池。例如：

```
QueryL2VxlanNetwork uuid=6e287827ec1f4927a90637e7c96ca92e
```

```
QueryL2VxlanNetwork zone.uuid=e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 L2 vxlan network inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
cluster	cluster inventory	该L2网络挂载的所有集群	0.6
l3Network	L3 network inventory	属于这个L2网络的L3网络	0.6
vxlanPool	vxlanPool inventory	创建这个L2网络的vxlanPool	0.6
zone	zone inventory	父区域	0.6

7.1.3.5 创建普通二层网络 (CreateL2NoVlanNetwork)

管理员可以使用`CreateL2NoVlanNetwork`创建普通二层网络。例如：

```
CreateL2NoVlanNetwork name=management-network physicalInterface=eth0 \
zoneUuid=9a94e647a9f64bb392afcdc5396cc1e4
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	普通二层网络名称			0.6
description	普通二层网络的详细描述	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
physicalInterface	物理网卡			0.6
type	类型	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.6 创建二层VLAN网络 (CreateL2VlanNetwork)

管理员可以使用 `CreateL2VlanNetwork` 创建二层VLAN网络。例如：

```
CreateL2VlanNetwork name=testvlan zoneUuid=8abab36040884e6fbec05fa70c5ef873 \
physicalInterface=eth0 vlan=2637
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vlan				0.6
name	二层Vlan网络名称			0.6
description	二层Vlan网络的详细描述	是		0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
physicalInterface	物理网卡			0.6
type		是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.7 查询二层VLAN网络 (QueryL2VlanNetwork)

管理员可以使用 `QueryL2VlanNetwork` 查询二层VLAN网络。例如：

```
QueryL2VlanNetwork physicalInterface=eth0
```

```
QueryL2VlanNetwork zone.cluster.zoneUuid=8abab36040884e6fbec05fa70c5ef873
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `L2 vlan network inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
l3Network	L3 network inventory	属于这个L2网络的L3网络	0.6
cluster	cluster inventory	该L2网络挂载的所有集群	0.6
zone	zone inventory	父区域	0.6

7.1.3.8 删除二层网络 (DeleteL2Network)

管理员可以使用`DeleteL2Network`删除二层网络。例如：

```
DeleteL2Network uuid=a5535531eb7346ce89cf7e643ad1ef8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	二层网络uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.9 查询二层网络 (QueryL2Network)

管理员可以使用`QueryL2Network`查询二层网络。例如：

```
QueryL2Network physicalInterface=eth0
```

```
QueryL2Network l3Network.ipRanges.startIp=192.168.0.2
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [L2 network inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
l3Network	L3 network inventory	属于这个L2网络的L3网络	0.6
cluster	cluster inventory	该L2网络挂载的所有集群	0.6
zone	zone inventory	父区域	0.6

7.1.3.10 更新二层网络 (UpdateL2Network)

管理员可以使用`UpdateL2Network`更新二层网络。例如：

```
UpdateL2Network uuid=cc42d175ed9649558af69b8a0b824b9a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	二层网络uuid			0.6
name	普通二层网络名称	是		0.6
description	普通二层网络的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.11 获取二层网络类型 (GetL2NetworkTypes)

管理员可以使用`GetL2NetworkTypes`获取二层网络类型。返回示例：

```
{
  "l2NetworkTypes": [
    "VxlanNetworkPool",
    "VxlanNetwork",
    "L2NoVlanNetwork",
    "L2VlanNetwork"
  ]
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.12 挂载二层网络到集群 (AttachL2NetworkToCluster)

管理员可以使用`AttachL2NetworkToCluster`挂载二层网络到集群。例如：

```
AttachL2NetworkToCluster clusterUuid=2379a0d00ae242df91189f6d7d9e23e3 \
l2NetworkUuid=cc42d175ed9649558af69b8a0b824b9a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l2NetworkUuid	二层网络uuid			0.6
clusterUuid	集群uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 L2NetworkVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.13 从集群上卸载二层网络 (DetachL2NetworkFromCluster)

管理员可以使用 `DetachL2NetworkFromCluster` 从集群上卸载二层网络。例如：

```
DetachL2NetworkFromCluster clusterUuid=2379a0d00ae242df91189f6d7d9e23e3 \
l2NetworkUuid=cc42d175ed9649558af69b8a0b824b9a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l2NetworkUuid	二层网络uuid			0.6
clusterUuid	集群uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.14 创建Vni Range (CreateVniRange)

管理员可以使用 `CreateVniRange` 创建Vni Range。例如：

```
CreateVniRange name=vni startVni=8034 endVni=9322 l2NetworkUuid=1cac60dd6f124861aa99d85f51a9b4fe
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	Vni Range名称			0.6
description	Vni Range的详细描述	是		0.6
startVni				0.6
endVni				0.6
l2NetworkUuid	Vxlan网络资源池uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，镜像会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.1.3.15 查询Vni Range (QueryVniRange)

管理员可以使用`QueryVniRange`查询Vni Range。例如：

```
QueryVniRange uuid=d0b6064810d945c582448fed6cb98d54
```

```
QueryVniRange vxlanPool.uuid=1cac60dd6f124861aa99d85f51a9b4fe
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 Vni range inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vxlanPool	vxlanPool inventory		0.6

7.1.3.16 删除Vni Range (DeleteVniRange)

管理员可以使用`DeleteVniRange`删除Vni Range。例如：

```
DeleteVniRange uuid=d0b6064810d945c582448fed6cb98d54
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Vni Range uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

7.1.3.17 修改Vni Range(UpdateVniRange)

管理员可以使用`UpdateVniRange`修改Vni Range。例如：

```
UpdateVniRange uuid=d0b6064810d945c582448fed6cb98d54
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	Vni Range uuid			3.3.0
name		是		3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L2NetworkVO	是		3.3.0
timeout		是		

7.1.4 标签 (Tags)

管理员可以使用`resourceType=L2NetworkVO`在L2网络上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=L2NetworkVO tag=publicL2 \
resourceUuid=cff4be8694174b0fb831a9fe53b1d62b
```

7.2 三层网络

7.2.1 概览

三层网络：云主机使用的网络配置，包含了IP地址范围、网关、DNS、网络服务等。

- IP地址范围包含起始和结束IP地址、子网掩码、网关等，例如可指定172.20.12.2到172.20.12.255，子网掩码指定255.255.0.0，网关指定172.20.0.1；也可使用CIDR无域间路由来表示，例如192.168.1.0/24；
- DNS用于设置云主机网络的DNS解析服务。

公有网络

可直接连通互联网的网络，在云路由网络、VPC中可以提供网络服务。

- 可用于扁平网络创建使用公网的云主机；
- 可用于云路由网络环境，单独创建使用公网的云主机；
- 可用于VPC网络环境，单独创建使用公网的云主机。

系统网络

管理节点用于特定用途的网络。

- 可用于部署配置相关资源的管理网络，例如部署物理机、主存储、镜像服务器、云路由等资源；
- 可用于云主机迁移的迁移网络；
- 如果网络资源不足，可与公有网络共用；
- 独立的系统网络用于特定用途，例如管理云路由器的网络；
- 系统网络不能用于创建普通云主机。

私有网络

可称之为业务网络或接入网络，云主机使用的网络，一般情况下设置为私网。私有网络指定为云主机使用的网络，支持三种网络架构模型：扁平网络、云路由网络、VPC。

特定场景网络

- 管理网络

作为系统网络的一种，用于管理控制对应的物理资源。

- 例如物理机、镜像服务器、主存储等需提供IP进行访问的资源时使用的网络；
- 创建云路由器/VPC路由器时需要云路由器/VPC路由器存在管理节点互通的IP，以便部署agent及agent代理消息返回。
- 存储心跳网络

特指在进行分布式存储部署时，底层存储系统通信使用的网络。在添加主存储时，可标识存储网络的CIDR，表示使用此网络来判断云主机健康状态。

- VDI网络

在创建集群时，可指定VDI网络的CIDR，此网络用于VDI连接的协议流量。如果不设置，VDI将默认使用管理网络。

- 迁移网络

在创建集群时，可指定迁移网络的CIDR，此网络用于云主机迁移。如果不设置，云主机迁移将默认使用管理网络。

- 镜像同步网络

同一管理节点下的ImageStore类型的镜像服务器间镜像同步使用的网络。

- 如果已部署镜像同步单独使用的网络，在添加镜像仓库时，可指定镜像同步网络的CIDR；
- 如果不设置，镜像同步将默认使用管理网络；
- 如果源镜像仓库和目标镜像仓库均设置镜像同步网络，起作用的是目标镜像仓库的镜像同步网络。

- 数据网络

ZStack提供灾备服务高级功能。在本地灾备场景下，本地云主机/云盘/数据库备份到本地备份服务器、以及本地备份数据从本地备份服务器还原至本地时使用的网络。

- 如果已部署本地灾备单独使用的网络，在添加本地备份服务器时，可指定数据网络的CIDR；
- 使用单独的数据网络，可避免网络拥塞，提高传输效率；
- 如果不设置，本地灾备将默认使用管理网络。



注:

灾备服务以单独的功能模块形式提供，需提前购买灾备服务模块许可证（Plus License），且需在购买云平台许可证（Base License）基础上使用，不可单独使用。

注意事项

- 创建云主机时，可指定多个网络。可指定多个扁平网络、或多个云路由网络、或多个VPC网络，或指定扁平网络、云路由网络、VPC网络的混合使用。
- 支持多级网络，而且多级网络的二层网络可以实际通信，需要特别避免IP地址空间冲突的问题。
- 一个二层网络可用于创建多个三层网络。其中，二层网络涵盖L2NoVlanNetwork、L2VlanNetwork、VxlanNetwork类型，三层网络涵盖公有网络、系统网络、私有网络（扁平网络、云路由网络、VPC）。

7.2.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
zoneUuid	所在区域的uuid，请参见 zone			0.6
l2NetworkUuid	父L2网络的uuid，请参见 L2 network			0.6
state	请参见 state		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
dnsDomain	请参见 domain	是		0.6
ipRanges	请参见 IP range 列表			0.6
dns	请参见 l3Network DNS 列表			0.6
networkServices	请参见 l3Network network service reference 列表			0.6
type	L3网络类型 (L3 network type)		<ul style="list-style-type: none"> L3Basic Network 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "category": "Private",
      "createDate": "Nov 2, 2017 1:21:40 PM",
      "dns": [
        "223.5.5.5"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "ipRanges": [
      {
        "createDate": "Nov 2, 2017 1:21:41 PM",
        "endIp": "10.141.74.100",
        "gateway": "10.141.0.1",
        "l3NetworkUuid": "a0190782ed35439b92959844c96a7323",
        "lastOpDate": "Nov 2, 2017 1:21:41 PM",
        "name": "l3-bp",
        "netmask": "255.255.0.0",
        "networkCidr": "10.141.0.1/16",
        "startIp": "10.141.74.1",
        "uuid": "954f7884656e48a395a022935569b65d"
      }
    ],
    "l2NetworkUuid": "8f6a39152a72439b9ece210154de0339",
    "lastOpDate": "Nov 2, 2017 1:21:40 PM",
    "name": "l3-bp",
    "networkServices": [
      {
        "l3NetworkUuid": "a0190782ed35439b92959844c96a7323",
        "networkServiceProviderUuid": "a903477ad67746e8a4f773c5e28b5884",
        "networkServiceType": "SecurityGroup"
      },
      {
        "l3NetworkUuid": "a0190782ed35439b92959844c96a7323",
        "networkServiceProviderUuid": "a963ab4a76384a4ab3b88fb39ef627fc",
        "networkServiceType": "Eip"
      },
      {
        "l3NetworkUuid": "a0190782ed35439b92959844c96a7323",
        "networkServiceProviderUuid": "a963ab4a76384a4ab3b88fb39ef627fc",
        "networkServiceType": "DHCP"
      },
      {
        "l3NetworkUuid": "a0190782ed35439b92959844c96a7323",
        "networkServiceProviderUuid": "a963ab4a76384a4ab3b88fb39ef627fc",
        "networkServiceType": "Userdata"
      }
    ],
    "state": "Enabled",
    "system": false,
    "type": "L3BasicNetwork",
    "uuid": "a0190782ed35439b92959844c96a7323",
    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
],
"success": true
}

```

可用状态 (State)

L3网络有两种可用状态：

- Enabled：

在这种状态下，允许创建新的云主机。

- Disabled：

在这种状态下，不允许创建新的云主机。

DNS域 (DNS Domain)

DNS域用来将L3网络中主机的机器名扩展为FQDNs(完全合格的域名，Full Qualified Domain Name)；例如，云主机的主机名是vm1并且L3网络的DNS域是zstack.org，主机名最终会被展开为vm1.zstack.org。

IP地址范围 (IP Range)

ZStack当前版本仅支持IPv4 IP地址范围。

清单 (Inventory)

名字	描述	可选的参数	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
startIp	地址范围的起始IP			0.6
endIp	地址范围的结束IP			0.6
netmask	子网掩码			0.6
gateway	子网网关			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Oct 30, 2017 3:59:06 PM",
      "endIp": "10.141.250.100",
      "gateway": "10.141.0.1",
      "l3NetworkUuid": "54bc8bea439a49dc82acbe302da05c66",
      "lastOpDate": "Oct 30, 2017 3:59:06 PM",
      "name": "L3-扁平",
      "netmask": "255.255.0.0",
      "networkCidr": "10.141.0.1/16",
      "startIp": "10.141.250.1",
      "uuid": "f0b8e83e4dc646c69c7f9a0ff53b6367"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

DNS

当DNS网络服务启用时，一个L3网络可以有一个或多个DNS起作用。

L2网络和L3网络 (L2 Networks and L3 Networks)

类似于一个二层广播域可以包含多个子网，可以在同一个L2网络中创建多个L3网络；但由于这些L3网络没有被互相隔离，仍然可以被监听；这样使用有一定的风险。

网络服务引用 (Network Service References)

网络服务引用展现了L3网络上启用的网络服务以及网络服务提供者。

清单 (Inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	L3网络Uuid			0.6
networkServiceProviderUuid	网络服务提供模块的UUID			0.6
networkServiceType	网络服务类型		<ul style="list-style-type: none"> • DHCP • DNS • SNAT • PortForwarding • EIP • SecurityGroup • Userdata • LoadBalancer • IPsec • CentralizedDNS • VRouterRoute • VipQos 	0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "l3NetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
      "networkServiceProviderUuid": "a903477ad67746e8a4f773c5e28b5884",
      "networkServiceType": "SecurityGroup"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "l3NetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
      "networkServiceProviderUuid": "a963ab4a76384a4ab3b88fb39ef627fc",
      "networkServiceType": "Userdata"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
      "networkServiceProviderUuid": "a963ab4a76384a4ab3b88fb39ef627fc",
      "networkServiceType": "DHCP"
    }
  ],
  "success": true
}

```

7.2.3 操作 (Operations)

7.2.3.1 创建三层网络 (CreateL3Network)

管理员可以使用`CreateL3Network`创建三层网络。例如：

```
CreateL3Network name=L3Network l2NetworkUuid=21fd3d1876594b79bab0f2f1dfa1d03c
dnsDomain="site.net"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	三层网络名称			0.6
description	三层网络的详细描述	是		0.6
type	三层网络类型	是		0.6
l2NetworkUuid	二层网络uuid			0.6
system	是否用于系统云主机	是		0.6
dnsDomain	DNS域	是		0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，三层网络会使用该字段值作为uuid	是		0.6
category	网络类型，需要与system标签搭配使用，system为false时可设置为Public、Private	是	<ul style="list-style-type: none"> Public Private System 	2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.2 删除三层网络 (DeleteL3Network)

管理员可以使用 `DeleteL3Network` 删除三层网络。例如：

```
DeleteL3Network uuid=18874dbd1f0c4e8abd399776ae914401
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	三层网络uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 L3NetworkVO			
timeout		是		

7.2.3.3 查询三层网络 (QueryL3Network)

管理员可以使用`QueryL3Network`查询三层网络。例如：

```
QueryL3Network uuid=9082f45fce9c46f19b2ab5ff117511d6
```

```
QueryL3Network vmNic.l3NetworkUuid=9082f45fce9c46f19b2ab5ff117511d6
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [L3 network inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
l2Network	L2 network inventory	这个L3网络所属的L2网络	0.6
ipRanges	ipRanges inventory		0.6
zone	zone inventory	父区域	0.6
networkServices	networkServices inventory		0.6
serviceProvider	serviceProvider inventory		0.6
vmNic	vmNic inventory		0.6
hostRoute	hostRoute inventory		2.3

7.2.3.4 更新三层网络 (UpdateL3Network)

管理员可以使用`UpdateL3Network`更新三层网络。例如：

```
UpdateL3Network name=test_L3Network uuid=3dbf30420a4b4da8bcd69f99df7fb631
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	三层网络uuid			0.6
name	三层网络名称	是		0.6
description	三层网络的详细描述	是		0.6
system	是否用于系统云主机	是		0.6
dnsDomain	DNS域	是		2.6.0
category	网络类型，需要与system标签搭配使用，system为true时可设置为Pubic、Private	是	<ul style="list-style-type: none"> Public Private System 	2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.5 获取三层网络类型 (GetL3NetworkTypes)

管理员可以使用`GetL3NetworkTypes`获取三层网络类型。返回示例：

```
{
  "l3NetworkTypes": [
    "L3BasicNetwork",
    "L3VpcNetwork"
  ]
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.6 改变三层网络状态 (ChangeL3NetworkState)

管理员可以使用`ChangeL3NetworkState`改变三层网络状态。例如：

```
ChangeL3NetworkState uuid=3dbf30420a4b4da8bcd69f99df7fb631 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	三层网络uuid			0.6
stateEvent	状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.7 获取网络DHCP服务所用地址 (GetL3NetworkDhcpIpAddress)

管理员可以使用 `GetL3NetworkDhcpIpAddress` 获取网络DHCP服务所用地址。例如：

```
GetL3NetworkDhcpIpAddress l3NetworkUuid=aa6ec2f40b93413aa843ee5d76ddf73e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.8 从三层网络移除DNS (RemoveDnsFromL3Network)

管理员可以使用`RemoveDnsFromL3Network`从三层网络移除DNS。例如：

```
RemoveDnsFromL3Network l3NetworkUuid=3dbf30420a4b4da8bcd69f99df7fb631 dns=114.114.114
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
dns	DNS地址			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.9 向三层网络添加DNS (AddDnsToL3Network)

管理员可以使用`AddDnsToL3Network`向三层网络添加DNS。例如：

```
AddDnsToL3Network l3NetworkUuid=3dbf30420a4b4da8bcd69f99df7fb631 dns=114.114.114.114
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
dns	DNS地址			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.10 向三层网络添加主机路由 (AddHostRouteToL3Network)

管理员可以使用 `AddHostRouteToL3Network` 向三层网络添加主机路由。例如：

```
AddHostRouteToL3Network l3NetworkUuid=7dfdf976ef1334fba5c3b475104011b2 nexthop=192.168.1.254 prefix=169.254.169.254/32
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
nexthop				2.3
prefix				2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.11 从三层网络移除主机路由 (RemoveHostRouteFromL3Network)

管理员可以使用`RemoveHostRouteFromL3Network`从三层网络移除主机路由。例如：

```
RemoveHostRouteFromL3Network l3NetworkUuid=7dfdf976ef1334fba5c3b475104011b2 prefix=169.254.169.254/32
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
prefix				2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.12 获取空闲IP (GetFreeIp)

管理员可以使用`GetFreeIp`获取空闲IP。例如：

```
GetFreeIp l3NetworkUuid=aa6ec2f40b93413aa843ee5d76ddf73e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid	是		0.6
ipRangeUuid	IP段uuid。 。 l3NetworkUuid	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	和ipRangeUuid至少一个不为空			
start	起始值	是		0.6
limit	数量限制	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.13 检查IP可用性 (CheckIpAvailability)

管理员可以使用 `CheckIpAvailability` 检查IP可用性。例如：

```
CheckIpAvailability ip=10.128.11.3 l3NetworkUuid=aa6ec2f40b93413aa843ee5d76ddf73e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid	是		0.6
ip	IP地址	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 L3NetworkVO			
timeout		是		

7.2.3.14 获取IP网络地址容量 (GetIpAddressCapacity)

管理员可以使用`GetIpAddressCapacity`获取IP网络地址容量。例如：

```
GetIpAddressCapacity ipRangeUuids=e6d4de6fe69a42b28363ffbc7b4a186f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuids	区域uuid	是		0.6
l3NetworkUuids	三层网络uuid	是		0.6
ipRangeUuids	IP地址范围uuid。 ipRangeUuids, L3NetworkUuids, zoneUuids至少一个不是为空列表，或者全部不为空	是		0.6
all	系统全局	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是L3NetworkVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

7.2.3.15 添加IP地址范围 (AddIpRange)

管理员可以使用AddIpRange添加IP地址范围。例如：

```
AddIpRange name=L3Network-1 l3NetworkUuid=ba076991c0f740be84ab7e9646dcfd56
startIp=10.128.33.10 endIp=10.128.33.20 netmask=255.0.0.0 gateway=10.0.0.1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	三层网络名称			0.6
description	三层网络详细描述	是		0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
startIp	起始IP			0.6
endIp	结束IP			0.6
gateway	网关			0.6
netmask	子网掩码			0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，三层网络会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

**注:**

- ZStack添加IP地址范围时支持添加IP地址段的时候指定DHCP server地址功能，**SystemTags**增加**affinityGroup**选项。
 - 选项格式为：`flatNetwork::DhcpServer::{%s}::ipUuid::{%s}`
 - 例如：`flatNetwork::DhcpServer::192.168.1.100::ipUuid::null`

7.2.3.16 删除IP地址范围 (DeletelpRange)

管理员可以使用`DeletelpRange`删除IP地址范围。例如：

```
DeletelpRange uuid=32556158a15b421db215d1d4b0e846a6
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	三层网络uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> • Permissive • Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
timeout		是		

7.2.3.17 查询IP地址范围 (QueryIpRange)

管理员可以使用`QueryIpRange`查询IP地址范围。例如：

```
QueryIpRange uuid=bcdb86a63cef415c843ab02e9534a21b
```

```
QueryIpRange l3Network.l2NetworkUuid=96a3915e8c1a4fb6a7e14078e61b69b0
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见IP Range inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
l3Network	L3 network inventory	这个IP地址范围所属的L3网络	0.6

7.2.3.18 更新IP地址范围 (UpdateIpRange)

管理员可以使用`UpdateIpRange`更新IP地址范围。例如：

```
UpdateIpRange uuid=b121aa49504749c39e541c434dff7303
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	三层网络uuid			0.6
name	三层网络名称	是		0.6
description	三层网络的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 L3NetworkVO			
timeout		是		

7.2.3.19 通过网络CIDR添加IP地址范围 (AddIpRangeByNetworkCidr)

管理员可以使用`AddIpRangeByNetworkCidr`通过网络CIDR添加IP地址范围。例如：

```
AddIpRangeByNetworkCidr name=L3Network-1 l3NetworkUuid=ba076991c0f740be84ab7
e9646dcfd56 \
networkCidr=10.128.33.1/24
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	三层网络名称			0.6
description	三层网络的详细描述	是		0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
networkCidr	网络CIDR			0.6
resourceUuid	资源uuid。若指定，三层网络会使用该字段值作为uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是L3NetworkVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是L3NetworkVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		



注:

- ZStack通过网络CIDR添加IP地址范围时支持添加IP地址段的时候指定DHCP server地址功能，**SystemTags**增加**affinityGroup**选项。
 - 选项格式为：`flatNetwork::DhcpServer::{%s}::ipUid::{%s}`
 - 例如：`flatNetwork::DhcpServer::192.168.1.100::ipUid::null`

7.2.3.20 获取三层网络Mtu值(GetL3NetworkMtu)

管理员可以使用`GetL3NetworkMtu`获取三层网络Mtu值。例如：

```
GetL3NetworkMtu l3NetworkUuid=87ce2c1d551f4fadb2f364d18af465a1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
timeout		是		

7.2.3.21 设置三层网络Mtu值(SetL3NetworkMtu)

管理员可以使用`SetL3NetworkMtu`设置三层网络Mtu值。例如：

```
SetL3NetworkMtu l3NetworkUuid=87ce2c1d551f4fadb2f364d18af465a1 mtu=1500
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			2.1
mtu				2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
timeout		是		

7.2.3.22 获取三层网络上路由器的接口地址 (GetL3NetworkRouterInterfaceIp)

管理员可以使用`GetL3NetworkRouterInterfaceIp`获取三层网络上路由器的接口地址。例如：

```
GetL3NetworkRouterInterfaceIp l3NetworkUuid=87ce2c1d551f4fadb2f364d18af465a1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	源类型是 L3NetworkVO			
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ； 资源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
timeout		是		

7.2.3.23 设置三层网络路由器接口IP(SetL3NetworkRouterInterfaceIp)

管理员可以使用 `SetL3NetworkRouterInterfaceIp` 设置三层网络路由器接口IP。例如：

```
SetL3NetworkRouterInterfaceIp l3NetworkUuid=87ce2c1d551f4fadb2f364d18af465a1 routerInterfaceIp=192.168.180.1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			2.1
routerInterfaceIp				2.1
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ；资 源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ； 资源类型是 L3NetworkVO	是		2.1
timeout		是		

7.2.3.24 添加IPv6地址范围(AddIpv6Range)

用户可以使用AddIpv6Range添加IPv6地址范围。 例如：

```
AddIpv6Range l3NetworkUuid=8bea912e333a440fb61d81c0c7670b52 name=L3-ipv6 startIp=234e:0:4567::2 endIp=234e:0:4567:0:ffff:ffff:ffff:ffff gateway=234e:0:4567::1 prefixLen=64 addressMode=Stateful-DHCP
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络UUID			3.1.0
name	三层网络的名称			3.1.0
description	三层网络的详细描述	是		3.1.0
startIp	起始地址			3.1.0
endIp	结束地址			3.1.0
gateway	网关			3.1.0
prefixLen	前缀长度			3.1.0
addressMode	IPv6地址分配模式		<ul style="list-style-type: none"> • SLAAC • Stateful-DHCP • Stateless-DHCP 	3.1.0
resourceUuid	资源UUID。若指定，三层网络会使用该字段值作为UUID	是		3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

**注:**

- ZStack添加IPv6地址范围时支持添加IP地址段的时候指定DHCP server地址功能，**SystemTags**增加**affinityGroup**选项。
 - 选项格式为：`flatNetwork::DhcpServer::{%s}::ipUuid::{%s}`
 - 例如：`flatNetwork::DhcpServer::192.168.1.100::ipUuid::null`

7.2.3.25 通过网络CIDR添加IPv6地址范围(AddIpv6RangeByNetworkCidr)

用户可以使用`AddIpv6RangeByNetworkCidr`通过网络CIDR添加IPv6地址范围。 例如：

```
AddIpv6RangeByNetworkCidr I3NetworkUuid=8bea912e333a440fb61d81c0c7670b52 name=L3-ipv6 networkCidr=234e:0:4567::/64 addressMode=Stateful-DHCP
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	三层网络的名称			3.1.0
description	三层网络的详细描述	是		3.1.0
I3NetworkUuid	三层网络UUID			3.1.0
networkCidr	网络CIDR			3.1.0
addressMode	IPv6地址分配模式		<ul style="list-style-type: none"> • SLAAC • Stateful-DHCP • Stateless-DHCP 	3.1.0
resourceUuid	资源UUID。若指定，三层网络会使用该字段值作为UUID	是		3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		



注:

- ZStack通过网络CIDR添加IPv6地址范围时支持添加IP地址段的时候指定DHCP server地址功能，**SystemTags**增加**affinityGroup**选项。
 - 选项格式为：flatNetwork::DhcpServer::{%s}::ipUuid::{%s}
 - 例如：flatNetwork::DhcpServer::192.168.1.100::ipUuid::null

7.2.3.26 查询IP地址(QueryIpAddress)

管理员可以使用[QueryIpAddress](#)查询IP地址。例如：

```
QueryIpAddress uuid=c0af96be01703fab84495059d3188230
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见IpAddress inventory。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
I3Network	L3 network inventory	这个IP地址范围所属的L3网络	3.1.0
vmNic	vmNic inventory		0.6

7.2.4 标签 (Tags)

L3网络标签 (L3 Network Tags)

用户可以使用[resourceType=L3NetworkVO](#)在L3网络上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=L3NetworkVO tag=web-tier-l3 \
resourceUuid=f6be73fa384a419986fc6d1b92f95be9
```

IP地址范围标签 (IP Range Tags)

用户可以使用[resourceType=IpRangeVO](#)在IP地址范围上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=IpRangeVO tag=web-tier-IP \
```

```
resourceUuid=8191d946954940428b7d003166fa641e
```

IP地址标签 (IP Address Tags)

用户可以使用`resourceType=IpAddressVO`在IP地址上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=IpAddressVO tag=web-tier-IPAddress \  
resourceUuid=c0af96be01703fab84495059d3188230
```

7.3 路由资源

7.3.1 概览

云路由网络：主要使用定制的Linux云主机作为路由设备，提供DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道、安全组等网络服务。

云路由主要包括云路由镜像、云路由规格和云路由器。

- 云路由镜像：封装多种网络服务，只为创建云路由提供服务。
- 云路由规格：定义云路由器使用的CPU、内存、云路由镜像、公有网络、管理网络等。
- 云路由器：作为定制的Linux云主机提供DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道、安全组等网络服务。

云路由网络拓扑

云路由主要涉及以下3个基本网络：

- 公有网络：

用于提供弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等网络服务需要提供虚拟IP的网络，公有网络一般要求可直接接入互联网。

- 管理网络：

用于管理控制对应的物理资源，例如物理机、镜像服务器、主存储等需提供IP进行访问的资源时使用的网络。

- 私有网络：


也称之为业务网络或接入网络，是云主机使用的内部网络。

云路由网络部署方式：

- 公有网络和管理网络合并，私有网络独立部署

如图 26: 部署方式-1所示 :


图 26: 部署方式-1



- 公有网络、管理网络、私有网络均独立部署

如图 27: 部署方式-2所示 :

图 27: 部署方式-2



云路由网络服务

云路由提供了DHCP、DNS、SNAT、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道、安全组等网络服务。

- DHCP :
 - 在云路由器中，默认由扁平网络服务模块提供分布式DHCP服务；

- DNS :
 - 云路由器可作为DNS服务器提供DNS服务；
 - 在云主机中看到的DNS地址默认为云路由器的IP地址，由用户设置的DNS地址由云路由器负责转发配置。
- SNAT :
 - 云路由器可作为路由器向云主机提供源网络地址转换；
 - 云主机使用SNAT可直接访问外部互联网。
- 安全组、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道，将在专门章节中介绍。

7.3.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
name	请参见 资源结构			0.6
description	请参见 资源结构	是		0.6
agentPort				0.6
allocatorStrategy	分配策略			0.6
applianceVmType	特殊云主机的类型			0.6
clusterUuid	集群uuid			0.6
zoneUuid	区域uuid			0.6
cpuNum	CPU数量			0.6
cpuSpeed				0.6
defaultL3NetworkUuid	默认三层网络uuid			0.6
defaultRouteL3NetworkUuid	云路由云主机提供默认路由（ default routing ）的L3网络的uuid			0.6
hostUuid	物理主机uuid			0.6
lastHostUuid	上次所在物理主机uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageUuid	镜像uuid			0.6
rootVolumeUuid	根云盘uuid			0.6
instanceOfferingUuid	计算规格uuid			0.6
managementNetworkUuid	管理网络uuid			0.6
publicNetworkUuid	公有网络uuid			0.6
memorySize	内存大小			0.6
hypervisorType	虚拟机管理程序类型			0.6
platform				0.6
state	可用状态		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
status	连接状态			0.6
groupBy				
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
type	类型		<ul style="list-style-type: none"> UserVm ApplianceVm 	0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "agentPort": 7272,
      "allVolumes": [
        {
          "actualSize": 293641216,
          "createDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
          "description": "Root volume for VM[uuid:f90177b78a3d4f399f32bf84af32afde]",
          "deviceId": 0,
          "format": "qcow2",
          "installPath": "/zstack_ps_nxs/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-47401aeef0b54ec\
f90b831f2e250c098/47401aeef0b54ecf90b831f2e250c098.qcow2",
          "isShareable": false,
          "lastOpDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
```

```

    "name": "ROOT-for-vrouter.l3.l3-云路由-2.e293d6",
    "primaryStorageUuid": "cae8726c90784ba0946f852952731268",
    "rootImageUuid": "ef614d2e1db7536a8fb8260a05074ae4",
    "size": 8589934592,
    "state": "Enabled",
    "status": "Ready",
    "type": "Root",
    "uuid": "47401aeef0b54ecf90b831f2e250c098",
    "vmInstanceUuid": "f90177b78a3d4f399f32bf84af32afde"
  }
],
"allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
"applianceVmType": "vrouter",
"clusterUuid": "967a353c2893409dab9312cf3033a98c",
"cpuNum": 1,
"cpuSpeed": 0,
"createDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
"defaultRouteL3NetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
"hostUuid": "aec5230c3eee40e4998bec50a1c2eae8",
"hypervisorType": "KVM",
"imageUuid": "ef614d2e1db7536a8fb8260a05074ae4",
"instanceOfferingUuid": "fa550cb9bdcc4fd397ae37f9ddf4c390",
"lastHostUuid": "aec5230c3eee40e4998bec50a1c2eae8",
"lastOpDate": "Nov 16, 2017 11:07:30 AM",
"managementNetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
"memorySize": 1073741824,
"name": "vrouter.l3.l3-云路由-2.e293d6",
"platform": "Linux",
"publicNetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
"rootVolumeUuid": "47401aeef0b54ecf90b831f2e250c098",
"state": "Running",
"status": "Connected",
"type": "ApplianceVm",
"uuid": "f90177b78a3d4f399f32bf84af32afde",
"vmNics": [
  {
    "createDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
    "deviceId": 1,
    "gateway": "192.168.23.1",
    "ip": "192.168.23.1",
    "l3NetworkUuid": "e293d67b0e4a4b438f15b768cacb6eaf",
    "lastOpDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
    "mac": "fa:63:dd:7a:56:01",
    "metaData": "4",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "uuid": "281f9ac039c44bb18337217543e551ea",
    "vmInstanceUuid": "f90177b78a3d4f399f32bf84af32afde"
  },
  {
    "createDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
    "deviceId": 0,
    "gateway": "10.0.0.1",
    "ip": "10.141.26.16",
    "l3NetworkUuid": "cdb7f3151c50453ba0e8c89356e250f6",
    "lastOpDate": "Nov 10, 2017 2:59:57 PM",
    "mac": "fa:31:50:c4:d3:00",
    "metaData": "3",
    "netmask": "255.0.0.0",
    "uuid": "402dc6bf37734753be3661be3d120652",
    "vmInstanceUuid": "f90177b78a3d4f399f32bf84af32afde"
  }
]
],

```

```

    "zoneUuid": "e59b71e99d8a4ea1952b578388b8cd1d"
  }
],
"success": true
}

```

7.3.3 操作 (Operations)

7.3.3.1 查询云路由 (QueryVirtualRouterVm)

管理员可以使用`QueryVirtualRouterVm`查询云路由。例如：

```
QueryVirtualRouterVm uuid=efb08e965ba4414fa7320e968178d442
```

```
QueryVirtualRouterVm host.uuid=1fc14d00738e468f9aeb791516e97c6a
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `appliance vm inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmNics	VM nic inventory	云路由设备的网卡	0.6
allVolumes	volume inventory	云路由设备的云盘	0.6
host	host inventory	运行云路由设备的物理主机	0.6
cluster	cluster inventory	云路由设备所属的集群	0.6
image	image inventory	用于创建云路由设备的镜像	0.6
zone	zone inventory	云路由设备所属的区域	0.6
rootVolume	volume inventory	云路由设备的根云盘	0.6
virtualRouterOffering	virtual router offering inventory	云路由设备的计算规格	0.6
eip	EIP inventory	云路由设备提供服务的EIP	0.6
vip	VIP inventory	云路由设备提供服务的VIP	0.6
portForwarding	port forwarding rule inventory	云路由设备提供服务的端口转发	0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
loadBalancer	loadbalancer inventory	云路由设备提供服务的负载均衡	0.6

7.3.3.2 重连云路由 (ReconnectVirtualRouter)

管理员可以使用`ReconnectVirtualRouter`重连云路由。例如：

```
ReconnectVirtualRouter vmInstanceUuid=698c538be5414ac7b04b19f4daa29f74
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云路由设备uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		0.6
timeout		是		

7.3.3.3 创建云路由规格 (CreateVirtualRouterOffering)

管理员可以使用`CreateVirtualRouterOffering`创建云路由规格。例如：

```
CreateVirtualRouterOffering name=VROffering zoneUuid=fad9475e374a471e8e95eca6177f7075 \
cpuNum=1 memorySize=1073741824 imageUuid=fd59830722741bf49d25398f34723cb8 \
managementNetworkUuid=10a60c0bc05b418c9f9f3d86ba65280a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
managementNetworkUuid	管理L3网络uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuid	区域uuid			0.6
imageUuid	镜像uuid			0.6
publicNetworkUuid	公有L3网络uuid	是		0.6
isDefault	默认	是		0.6
name	资源名称			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
cpuNum	CPU数量			0.6
memorySize	内存大小			0.6
allocatorStrategy	分配策略	是		0.6
sortKey	排序主键	是		0.6
type	类型	是	<ul style="list-style-type: none"> UserVm ApplianceVm 	0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterOfferingVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterOfferingVO	是		0.6
timeout		是		

7.3.3.4 查询云路由规格 (QueryVirtualRouterOffering)

管理员可以使用`QueryVirtualRouterOffering`查询云路由规格。例如：

```
QueryVirtualRouterOffering imageUuid=f354eb04fb7b3732a9a9de825d68eb5c
```

```
QueryVirtualRouterOffering managementL3Network.uuid=a3b2fce8f82b4422a575220a35d6ebbd
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `virtual router offering inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
image	image inventory	规格包含的镜像	0.6
managementL3Network	L3 network inventory	规格包含的管理L3网络	0.6
publicL3Network	L3 network inventory	规格包含的公有L3网络	0.6
zone	zone inventory	规格所属的区域	0.6

7.3.3.5 更新云路由规格 (UpdateVirtualRouterOffering)

管理员可以使用`UpdateVirtualRouterOffering`更新云路由规格。例如：

```
UpdateVirtualRouterOffering uuid=d8f2a1a9eb6146848943e78f7cca6a43
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
isDefault	默认	是		0.6
imageUuid	镜像UUID	是		0.6
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			0.6
name	资源名称	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
allocatorStrategy		是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VirtualRouterOfferingVO			
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VirtualRouterOfferingVO	是		0.6
timeout				

7.3.3.6 查询云路由设备 (QueryApplianceVm)

管理员可以使用 `QueryApplianceVm` 查询云路由设备。例如：

```
QueryApplianceVm uuid=efb08e965ba4414fa7320e968178d442
```

```
QueryApplianceVm vmNics.vmlInstanceUuid=efb08e965ba4414fa7320e968178d442
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `appliance vm inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmNics	VM nic inventory	云路由设备的网卡	0.6
allVolumes	volume inventory	云路由设备的云盘	0.6
host	host inventory	运行云路由设备的物理主机	0.6
cluster	cluster inventory	云路由设备所属的集群	0.6
image	image inventory	用于创建云路由设备的镜像	0.6
zone	zone inventory	云路由设备所属的区域	0.6
rootVolume	volume inventory	云路由设备的根云盘	0.6
virtualRouterOffering	virtual router offering inventory	云路由设备的计算规格	0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
eip	EIP inventory	云路由设备提供服务的EIP	0.6
vip	VIP inventory	云路由设备提供服务的VIP	0.6
portForwarding	port forwarding rule inventory	云路由设备提供服务的端口转发	0.6

7.3.3.7 获取云路由可加载外部网络 (GetAttachablePublicL3ForVRouter)

管理员可以使用 `GetAttachablePublicL3ForVRouter` 获取云路由可加载的公有网络和系统网络，将自动排除地址冲突的网络。例如：

```
GetAttachablePublicL3ForVRouter vmInstanceUuid=698c538be5414ac7b04b19f4daa29f74
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云路由设备uuid			2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.2
timeout		是		

7.3.3.8 云路由路由表

7.3.3.8.1 创建云路由路由表 (CreateVRouterRouteTable)

管理员可以使用`CreateVRouterRouteTable`创建云路由路由表。例如：

```
CreateVRouterRouteTable name=VRouterRouteTable1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.2 删除云路由路由表 (DeleteVRouterRouteTable)

管理员可以使用`DeleteVRouterRouteTable`删除云路由路由表。例如：

```
DeleteVRouterRouteTable uuid=c62422b8f644482ea930b84e3200ead9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云路由路由表uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag ; 资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.3 查询云路由路由表 (QueryVRouterRouteTable)

管理员可以使用 `QueryVRouterRouteTable` 查询云路由路由表。例如：

```
QueryVRouterRouteTable uuid=a15ee6c9eba744308f5c32b6f93069fb
```

```
QueryVRouterRouteTable attachedRouterRef.virtualRouterVmUuid=efb08e965ba4414fa7320e968178d442
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `vrouter route table inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
attachedRouterRef	attachedRouterRef inventory		
attachedRouterRefs	attachedRouterRefs inventory		
routeEntries	routeEntries inventory		

7.3.3.8.4 获取路由器实时路由表 (GetVRouterRouteTable)

管理员可以使用`GetVRouterRouteTable`获取路由器实时路由表。例如：

```
GetVRouterRouteTable virtualRouterVmUuid=698c538be5414ac7b04b19f4daa29f74
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
virtualRouterVmUuid	云路由设备uuid			2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.5 添加云路由路由条目 (AddVRouterRouteEntry)

管理员可以使用`AddVRouterRouteEntry`添加云路由路由条目。例如：

```
AddVRouterRouteEntry routeTableUuid=315d780fe5ea495394d59db9a2177b19 destination=192.168.19.0/24
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	资源的详细描述	是		2.1
type	类型，允许用户添加“静态路由”、“黑洞路由”两种类型，系统会根据是否填下一条地址自动判断类型	是	<ul style="list-style-type: none"> UserStatic UserBlackhole 	2.1
routeTableUuid	云路由路由表uuid			2.1
destination	目标网络地址，使用网络地址CIDR格式，如果用			2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	户填写的不是标准CIDR格式，系统会自动转换			
target	下一条地址，为一个云路由设备目前可以直接到达的IP地址，如果不可以直接到达，将会进行递归路由	是		2.1
distance	路由优先级，在最小匹配下如果有多条路由规则匹配，优先级数字小的规则将会被匹配			2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.6 删除云路由路由条目 (DeleteVRouterRouteEntry)

管理员可以使用 `DeleteVRouterRouteEntry` 删除云路由路由条目。例如：

```
DeleteVRouterRouteEntry uuid=92b15177f2a84ec39c962613e926c247 \
routeTableUuid=315d780fe5ea495394d59db9a2177b19
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	云路由路由条目uuid			2.1
routeTableUuid	云路由路由表uuid			2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.7 查询云路由路由条目 (QueryVRouterRouteEntry)

管理员可以使用 `QueryVRouterRouteEntry` 查询云路由路由条目。例如：

```
QueryVRouterRouteEntry uuid=3a9783d1da514c7983c56040bf6b04f2
```

```
QueryVRouterRouteEntry vrouterRouteTable.uuid=a15ee6c9eba744308f5c32b6f93069fb
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `vrouter route entry inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vrouterRouteTable	vrouterRouteTable inventory	路由条目所在的云路由路由表	2.1

7.3.3.8.8 绑定路由表到云路由设备 (AttachVRouterRouteTableToVRouter)

管理员可以使用`AttachVRouterRouteTableToVRouter`绑定云路由路由表到云路由设备。例如：

```
AttachVRouterRouteTableToVRouter virtualRouterVmUuid=698c538be5414ac7b04b19f4daa29f74 \
routeTableUuid=315d780fe5ea495394d59db9a2177b19
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
routeTableUuid	云路由路由表uuid			2.1
virtualRouterVmUuid	云路由设备uuid			2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.9 解绑云路由路由表 (DetachVRouterRouteTableFromVRouter)

管理员可以使用`DetachVRouterRouteTableFromVRouter`解绑云路由路由表。例如：

```
DetachVRouterRouteTableFromVRouter virtualRouterVmUuid=698c538be5414ac7b04b19f4daa29f74 \
routeTableUuid=315d780fe5ea495394d59db9a2177b19
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
routeTableUuid	云路由路由表uuid			2.1
virtualRouterVmUuid	云路由设备uuid			2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO	是		2.1
timeout		是		

7.3.3.8.10 查询绑定关系 (QueryVirtualRouterVRouterRouteTableRef)

管理员可以使用 `QueryVirtualRouterVRouterRouteTableRef` 查询绑定关系。例如：

```
QueryVirtualRouterVRouterRouteTableRef routeTableUuid=a15ee6c9eba744308f5c32b6f93069fb
```

```
QueryVirtualRouterVRouterRouteTableRef vrouterRouteTable.uuid=a15ee6c9eba744308f5c32b6f93069fb
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 virtual router vrouter route table ref inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vrouterRouteTable	vrouterRouteTable inventory		2.1
virtualRouterVm	virtualRouterVm inventory		2.1

7.3.4 标签 (Tags)

系统标签 (System Tags)

命令并行度 (Parallel Command Level)

管理可以限制在一个云路由云主机上并行执行命令的最大数量。

标签	描述	示例	起始支持版本
commandsParallelismDegree::{parallelismDegree}	在一个虚拟路由器虚拟机上并行执行命令的最大数量	commandsParallelismDegree::100	0.6

这个标签既可以在云路由规格上创建，也可以在云路由云主机上创建；如果是在云路由规格上创建的，从这个云路由规格创建的所有云路由云主机都将继承这个标签。

- 对于云路由规格请使用 `resourceType=InstanceOfferingVO` 创建标签；
- 对于云路由云主机请使用 `resourceType=VmInstanceVO` 创建标签。

客户L3网络 (Guest L3 Network)

管理员可以将云路由规格绑定到一个客户L3网络，以指定在该客户L3网络上创建云路由云主机的时候使用哪一个云路由规格。

标签	描述	示例	起始支持版本
guestL3Network::{guestL3NetworkUuid}	客户L3网络的uuid	guestL3Network::dd56c5c209a74b669b3fe6115a611d57	0.6

例如：

```
CreateSystemTag resourceType=InstanceOfferingVO resourceUuid=YOUR_VR_OFFERING_UUID \
tag=guestL3Network::YOUR_L3_NETWORK_UUID
```

7.4 VPC网络

7.4.1 概览

专有网络VPC (Virtual Private Cloud ，以下简称VPC) ，是基于VPC路由器和VPC网络共同组成的自定义私有云网络环境，帮助企业用户构建一个逻辑隔离的私有云。

VPC路由器和VPC网络

VPC由VPC路由器和VPC网络组成。

1. VPC路由器：基于云路由规格直接创建的云路由器，拥有公有网络和管理网络。

- VPC路由器是VPC的核心，可主动创建基于指定云路由规格的VPC路由器；
- 须提前创建云路由规格所需的公有网络和管理网络、云路由镜像资源；


- VPC路由器可灵活挂载或卸载VPC网络或其他公有网络；
- 云路由规格定义的公有网络和管理网络，不可卸载；
- 同一个云路由规格可以创建多个VPC路由器，这些VPC路由器共享使用同一个云路由规格里定义的公有网络段和管理网络段；
- 公有网络作为默认网络，用于提供网络服务。

2. VPC网络：作为VPC的私有网络，可挂载至VPC路由器。

- 须提前创建二层网络，用于创建三层的VPC网络；
- 可在创建VPC网络时指定待挂载的路由器，也可创建VPC网络后再挂载路由器；
- 如有云主机使用VPC网络，不支持从VPC路由器卸载；
- 新建的网络段不可与VPC路由器内任一网络的网络段重叠。

VPC网络拓扑如图 28: VPC网络拓扑示意图所示：

图 28: VPC网络拓扑示意图



VPC特点

VPC具有以下特点：

- 灵活的网络配置，不同的VPC网络可灵活挂载到VPC路由器，每个VPC网络可自定义独立的网络段和独立的网关，VPC路由器支持加载/卸载网卡，并支持动态配置路由表和路由条目。

- 安全可靠的隔离，不同VPC下的VPC网络互相逻辑隔离，支持VLAN和VXLAN进行二层逻辑隔离，不同账户的VPC互不影响。
- 多子网互通：同一VPC下的多个VPC网络互联互通。
- 网络流量优化：支持分布式路由功能，优化东西向网络流量，并有效降低网络延迟。

VPC网络服务

VPC网络作为VPC的私有网络，使用VPC路由器提供各种网络服务。

- DHCP：默认采用扁平网络服务模块提供分布式DHCP服务。
- DNS：VPC路由器作为DNS服务器提供DNS服务。在云主机中看到的DNS地址默认为VPC路由器的IP地址，用户设置的DNS地址由VPC路由器负责转发配置。
- SNAT：VPC路由器向云主机提供原网络地址转换，云主机使用SNAT可直接访问外部互联网。
- 安全组：由安全组网络服务模块提供安全组服务，使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。
- 弹性IP：可绑定弹性IP到VPC网络，实现公网到云主机私有网络的互联互通。
- 端口转发：提供公网IP到云主机私有网络IP的端口到端口的相关网络协议的互通。
- 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
- IPsec隧道：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的互联互通。

7.4.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			2.3
name	请参见 资源结构			2.3
description	请参见 资源结构	是		2.3
agentPort				2.3
allocatorStrategy	分配策略			2.3
applianceVmType	特殊云主机的类型			2.3
clusterUuid	集群uuid			2.3
zoneUuid	区域uuid			2.3
cpuNum	CPU数量			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
cpuSpeed				2.3
defaultL3NetworkUuid	默认三层网络uuid			2.3
defaultRouteL3NetworkUuid	云路由云主机提供默认路由 (default routing) 的L3网络的uuid			2.3
hostUuid	物理主机uuid			2.3
lastHostUuid	上次所在物理主机uuid			2.3
imageUuid	镜像uuid			2.3
rootVolumeUuid	根云盘uuid			2.3
instanceOfferingUuid	计算规格uuid			2.3
managementNetworkUuid	管理网络uuid			2.3
publicNetworkUuid	公有网络uuid			2.3
memorySize	内存大小			2.3
hypervisorType	虚拟机管理程序类型			2.3
platform				2.3
state	启用状态		<ul style="list-style-type: none"> Running Stopped 	2.3
status	连接状态			2.3
groupBy				
createDate	请参见 资源结构			2.3
lastOpDate	请参见 资源结构			2.3
type	类型			2.3

示例

```

{
  "inventories": [
    {
      "agentPort": 7272,
      "allVolumes": [
        {
          "actualSize": 308124672,
          "createDate": "Jan 29, 2018 2:50:36 PM",
          "description": "Root volume for VM[uuid:21fb8cf769804830b397b5ae1491f527]",
          "deviceId": 0,
          "format": "qcow2",
          "installPath": "/zstack_ps_1/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-f01fd90b7d6248f9b106d6beb6910459/f01fd90b7d6248f9b106d6beb6910459.qcow2",
          "isShareable": false,
          "lastOpDate": "Jan 29, 2018 2:50:37 PM",
          "name": "ROOT-for-TestVPC",
          "primaryStorageUuid": "c81fe76a96c74568bbc3f7d46ac67e22",
          "rootImageUuid": "f54bc778326842d8be3b6bd6a10ddf57",
          "size": 8589934592,
          "state": "Enabled",
          "status": "Ready",
          "type": "Root",
          "uuid": "f01fd90b7d6248f9b106d6beb6910459",
          "vmInstanceUuid": "21fb8cf769804830b397b5ae1491f527"
        }
      ],
      "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
      "applianceVmType": "vpcvrouter",
      "clusterUuid": "03e75816a0da42f998e2102d8286c27e",
      "cpuNum": 1,
      "cpuSpeed": 0,
      "createDate": "Jan 29, 2018 2:50:36 PM",
      "defaultL3NetworkUuid": "3533e0dcd01d4e2aa8697048e152c5d8",
      "defaultRouteL3NetworkUuid": "ac057539be3840b7ba62c26d88028d74",
      "description": "vpc vrouter",
      "hostUuid": "faa187eff2a24db087f7c999c6990dd5",
      "hypervisorType": "KVM",
      "imageUuid": "f54bc778326842d8be3b6bd6a10ddf57",
      "instanceOfferingUuid": "bea67a0669434d23ba4da7bf73f07255",
      "lastHostUuid": "faa187eff2a24db087f7c999c6990dd5",
      "lastOpDate": "Jan 30, 2018 10:12:42 AM",
      "managementNetworkUuid": "ac057539be3840b7ba62c26d88028d74",
      "memorySize": 1073741824,
      "name": "TestVPC",
      "platform": "Linux",
      "publicNetworkUuid": "ac057539be3840b7ba62c26d88028d74",
      "rootVolumeUuid": "f01fd90b7d6248f9b106d6beb6910459",
      "state": "Running",
      "status": "Connected",
      "type": "ApplianceVm",
      "uuid": "21fb8cf769804830b397b5ae1491f527",
      "virtualRouterVips": [
        "ff59daff8b6b4873b3f6dd9f100c753a"
      ],
      "vmNics": [
        {
          "createDate": "Jan 29, 2018 2:50:37 PM",
          "deviceId": 0,
          "gateway": "10.0.0.1",

```

```

    "ip": "10.128.22.161",
    "l3NetworkUuid": "ac057539be3840b7ba62c26d88028d74",
    "lastOpDate": "Jan 29, 2018 2:50:37 PM",
    "mac": "fa:34:d5:44:3c:00",
    "metaData": "3",
    "netmask": "255.0.0.0",
    "uuid": "2886bdb03c324feea04ac556cee9fe14",
    "vmInstanceUuid": "21fb8cf769804830b397b5ae1491f527"
  },
  {
    "createDate": "Jan 29, 2018 4:05:30 PM",
    "deviceId": 1,
    "gateway": "192.168.29.1",
    "ip": "192.168.29.1",
    "l3NetworkUuid": "3533e0dcd01d4e2aa8697048e152c5d8",
    "lastOpDate": "Jan 29, 2018 4:05:30 PM",
    "mac": "fa:34:0c:67:11:01",
    "metaData": "4",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "uuid": "748a1699b40044829d3cef7ec1c1b448",
    "vmInstanceUuid": "21fb8cf769804830b397b5ae1491f527"
  }
],
"zoneUuid": "96e7b45997f0419789d9f187500a3540"
}
],
"success": true
}

```

7.4.3 操作 (Operations)

7.4.3.1 创建VPC云路由 (CreateVpcVRouter)

管理员可以使用 `CreateVpcVRouter` 创建VPC云路由。例如：

```
CreateVpcVRouter name=TestVPC virtualRouterOfferingUuid=bea67a0669434d23ba4da7bf73f07255
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	VPC云路由名称			2.3
virtualRouterOfferingUuid	云路由规格			2.3
description	VPC云路由的详细描述	是		2.3
resourceUuid	资源uuid。若指定，VPC云路由会使用该字段值作为uuid	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
timeout		是		

7.4.3.2 查询VPC云路由 (QueryVpcRouter)

管理员可以使用 `QueryVpcRouter` 查询VPC云路由。

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源	是		2.3
name	资源名称	是		2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
dns		是		2.3
clusterUuid	集群UUID	是		2.3
defaultL3NetworkUuid		是		2.3
defaultRouteL3NetworkUuid		是		2.3
hostUuid	物理主机UUID	是		2.3
imageUuid	镜像UUID	是		2.3
lastHostUuid		是		2.3
zoneUuid	区域UUID	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
rootVolumeUuid		是		2.3
publicNetworkUuid		是		2.3
managementNetworkUuid		是		2.3
instanceOfferingUuid		是		2.3
agentPort		是		2.3
allVolumes		是		2.3
platform		是		2.3
memorySize		是		2.3
allocatorStrategy		是		2.3
applianceVmType		是		2.3
cpuSpeed		是		2.3
cpuNum		是		2.3
hypervisorType		是		2.3
virtualRouterVips		是		2.3
vmNics		是		2.3
createDate	创建时间	是		2.3
lastOpDate	最后一次修改时间	是		2.3
type		是		2.3
state		是		2.3
status		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

7.4.3.3 获取VPC云路由可加载的三层网络 (GetAttachableVpcL3Network)

管理员可以使用 `GetAttachableVpcL3Network` 获取VPC云路由可加载的三层网络。例如：

```
GetAttachableVpcL3Network uuid=21fb8cf769804830b397b5ae1491f527
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	VPC云路由uuid			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
timeout		是		

7.4.3.4 获取实时流量状态 (GetVpcVRouterDistributedRoutingConnections)

管理员可以使用 `GetVpcVRouterDistributedRoutingConnections` 获取VPC云路由实时流量状态。例如：

```
GetVpcVRouterDistributedRoutingConnections uuid=ae813073d37347098fd6d52b83bfbcd2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	VPC云路由uuid。 需要开启分布式路由，才能获取到VPC云路由实时流量状态。			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
timeout		是		

7.4.3.5 获取分布式路由是否打开 (GetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled)

管理员可以使用`GetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled`获取分布式路由是否打开。例如：

```
GetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled uuid=ae813073d37347098fd6d52b83bfbcd2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	VPC云路由uuid			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
timeout		是		

7.4.3.6 设置分布式路由开关 (SetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled)

管理员可以使用`SetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled`设置分布式路由开关。例如：

```
SetVpcVRouterDistributedRoutingEnabled uuid=ae813073d37347098fd6d52b83bfbcd2 \
stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	VPC云路由uuid			2.3
stateEvent	资源的可用状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
timeout		是		

7.4.3.7 向VPC云路由添加DNS (AddDnsToVpcRouter)

管理员可以使用 `AddDnsToVpcRouter` 向VPC云路由添加DNS。例如：

```
AddDnsToVpcRouter dns=1.1.1.1 uuid=ae813073d37347098fd6d52b83bfbcd2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	VPC云路由UUID			2.3
dns				2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VirtualRouterVmVO	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

7.4.3.8 从VPC云路由移除DNS (RemoveDnsFromVpcRouter)

管理员可以使用`RemoveDnsFromVpcRouter`从VPC云路由移除DNS。例如：

```
RemoveDnsFromVpcRouter dns=1.1.1.1 uuid=ae813073d37347098fd6d52b83bfbcd2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				2.3
dns				2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

7.4.4 标签 (Tags)

VPC网络标签 (VPC Network Tags)

用户可以使用`resourceType=L3NetworkVO`在VPC网络上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=L3NetworkVO tag=web-vpc-l3 \
resourceUuid=3533e0dcd01d4e2aa8697048e152c5d8
```

VPC 路由器标签 (VPC VRouter Tags)

用户可以使用`resourceType=VirtualRouterVmVO`在VPC路由器上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=VirtualRouterVmVO tag=web-vpc-vrouter \
resourceUuid=ae813073d37347098fd6d52b83bfbcd2
```

8 网络服务

8.1 概览

ZStack给云主机提供各种网络服务，主要包括安全组、虚拟IP、弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等。

支持以下三种网络架构模型：

- 扁平网络
- 云路由网络
- VPC

网络服务模块

网络服务模块：用于提供网络服务的模块。在UI界面已隐藏。

主要有以下四种：

1. VirtualRouter (虚拟路由器网络服务模块，不建议使用)

提供以下网络服务：DNS、SNAT、负载均衡、端口转发、弹性IP、DHCP

2. Flat Network Service Provider (扁平网络服务模块)

提供以下网络服务：

- Userdata：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
- 弹性IP：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
- DHCP：分布式DHCP实现动态获取IP地址。



注： DHCP服务包含了DNS的功能。

- VipQos：虚拟IP限速，限制上行及下行带宽。仅作用于弹性IP。

3. vrouter (云路由网络服务模块)

提供以下网络服务：

- IPsec：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络 (VPN) 的连接。
- VRouterRoute：通过云路由路由表，用户可管理自定义路由。
- CentralizedDNS：在启用分布式DHCP服务的场景下，提供DNS服务。
- VipQos：虚拟IP限速，限制上行及下行带宽。

- DNS：使用云路由器提供DNS服务。
- SNAT：云主机使用SNAT可以直接访问外部互联网。
- 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
- 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
- 弹性IP：使用云路由器可通过公有网络访问云主机的私有网络。
- DHCP：集中式DHCP服务

4. SecurityGroup (安全组网络服务模块)

提供以下网络服务：

- 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

扁平网络实践

生产环境中，一般建议使用以下网络服务的组合：

- 扁平网络服务模块：
 - Userdata：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
 - 弹性IP：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
 - DHCP：分布式DHCP实现的动态获取IP地址。



注： DHCP服务包含了DNS的功能。

- 安全组网络服务模块：
 - 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

云路由网络实践

生产环境中，一般建议使用以下网络服务的组合：

- 扁平网络服务模块：
 - Userdata：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
 - DHCP：分布式DHCP实现的动态获取IP地址。
- 云路由网络服务模块：
 - DNS：使用云路由器提供DNS服务。
 - SNAT：云主机使用SNAT可以直接访问外部互联网。

- 弹性IP：使用云路由器可通过公有网络访问云主机的私有网络。
- 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
- 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
- IPsec隧道：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的连接。
- 安全组网络服务模块：
 - 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

VPC网络实践

生产环境中，一般建议使用以下网络服务的组合：

- 扁平网络服务模块：
 - Userdata：使用cloud-init进行云主机开机加载并执行特定的用户数据，例如ssh-key注入。
 - DHCP：分布式DHCP实现的动态获取IP地址。
- 云路由网络服务模块：
 - DNS：使用VPC路由器提供DNS服务。
 - SNAT：云主机使用SNAT可以直接访问外部互联网。
 - 弹性IP：使用VPC路由器可通过公有网络访问云主机的私有网络。
 - 端口转发：提供将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。
 - 负载均衡：将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上，并自动检测并隔离不可用的云主机。
 - IPsec隧道：使用IPsec隧道协议实现虚拟私有网络（VPN）的连接。
- 安全组网络服务模块：
 - 安全组：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

8.1.1 安全组

安全组：给云主机提供三层网络防火墙控制，控制TCP/UDP/ICMP等数据包进行有效过滤，对指定网络的指定云主机按照指定的安全规则进行有效控制。

- 扁平网络、云路由网络和VPC均支持安全组服务，安全组服务均由安全组网络服务模块提供，使用方法均相同：使用iptables进行云主机防火墙的安全控制。

- 安全组实际上是一个分布式防火墙；每次规则变化、加入/删除网卡都会导致多个云主机上的防火墙规则被更新。

安全组规则：


- 安全组规则按数据包的流向分为两种类型：
 - 入方向（Ingress）：代表数据包从外部进入云主机。
 - 出方向（Egress）：代表数据包从云主机往外部发出。
- 安全组规则对通信协议支持以下类型：
 - ALL：表示涵盖所有协议类型，此时不能指定端口。
 - TCP：支持1-65535端口。
 - UDP：支持1-65535端口。
 - ICMP：默认起始结束端口均为-1，表示支持全部的ICMP协议。
- 安全组规则支持对数据源的限制，目前源可以设置为CIDR和安全组。
 - CIDR作为源：仅允许指定的CIDR才可通过
 - 安全组作为源：仅允许指定的安全组内的云主机才可通过



注：如果两者都设置，只取两者交集。

如图 29: 安全组所示：

图 29: 安全组



8.1.2 虚拟IP

虚拟IP (VIP) : 在桥接网络环境中, 使用虚拟IP地址来提供弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道等网络服务, 数据包会被发送到虚拟IP, 再路由至云主机网络。

- 虚拟IP一般是将可以访问互联网的公有IP地址, 路由到云主机的私有网络。
- 虚拟IP分为自定义虚拟IP和系统虚拟IP两类。

1. 自定义虚拟IP

- 创建 : 由用户手动创建。
- 提供网络服务 :
 - 扁平网络下的自定义虚拟IP仅用于弹性IP服务。
 - 云路由网络/VPC下的自定义虚拟IP可用于弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务。
 - 一个自定义虚拟IP仅用于一个弹性IP服务实例。
 - 一个自定义虚拟IP可同时用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务, 且支持一种服务的多个实例。



注: 不同类型服务不能使用相同的端口号。

- 自定义虚拟IP不支持跨普通云路由器/VPC路由器使用。
- 删除 :
 - 删除自定义虚拟IP, 将自动删除其上绑定的所有服务。
 - 删除自定义虚拟IP的某一服务, 并不影响其上绑定的其它服务运行。

2. 系统虚拟IP

- 创建 :

普通云路由器/VPC路由器成功创建后, 由系统自动创建, 该系统虚拟IP地址就是路由设备的默认公网IP地址。
- 提供网络服务 :
 - 云路由网络/VPC下的系统虚拟IP可用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务。
 - 一个系统虚拟IP可同时用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务, 且支持一种服务的多个实例。




注：不同类型服务不能使用相同的端口号。

- 系统虚拟IP与普通云路由器/VPC路由器一一对应。
- 删除：
 - 删除系统虚拟IP的某一服务，并不影响其上绑定的其它服务运行。
 - 删除普通云路由器/VPC路由器，将自动删除相应的系统虚拟IP以及其上绑定的所有服务。
- 虚拟IP支持QoS：通过设置端口、限制上行及下行带宽，实现虚拟IP的端口流量控制。
 - 扁平网络下的自定义虚拟IP仅用于弹性IP服务，因此虚拟IP的QoS功能仅作用于弹性IP。
 - 云路由网络/VPC下的自定义虚拟IP可用于弹性IP、端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务，因此提供这四种服务的自定义虚拟IP均支持QoS设置。
 - 云路由网络/VPC下的系统虚拟IP可用于端口转发、负载均衡、IPsec隧道服务，因此提供这三种服务的系统虚拟IP均支持QoS设置。
 - 若使用VirtualRouter类型的云路由镜像创建云路由网络，不支持虚拟IP的QoS设置。
 - 同一虚拟IP可设置多个QoS规则，不设置端口的QoS规则优先级最低；
 - 目前暂不支持IPv6类型的虚拟IP的QoS设置。

如图 30: 虚拟IP-负载均衡所示，云路由网络/VPC下虚拟IP提供负载均衡服务。

图 30: 虚拟IP-负载均衡




8.1.3 弹性IP

弹性IP (EIP) : 定义了通过公有网络访问内部私有网络的方法。

- 内部私有网络是隔离的网络空间，不能直接被外部网络访问。
- 弹性IP基于网络地址转换 (NAT)，将一个网络 (通常是公有网络) 的IP地址转换成另一个网络 (通常是私有网络) 的IP地址；通过弹性IP，可对公网的访问直接关联到内部私网的云主机IP。
- 弹性IP可动态绑定到一个云主机，或从一个云主机解绑。
- 云主机使用的扁平网络、云路由网络、VPC均可使用弹性IP服务：
 - 扁平网络：分布式EIP实现的弹性IP地址，可通过公有网络访问内部私有网络。
 - 云路由网络/VPC：使用云路由器/VPC路由器可通过公有网络访问云主机的私有网络。

扁平网络下弹性IP的应用场景，如图 31: 扁平网络下弹性IP的应用场景所示：


图 31: 扁平网络下弹性IP的应用场景



- 公有网络可通过防火墙连接到互联网。
- 私有网络为各个计算节点内云主机提供私有网络IP地址，此IP地址默认情况下无法连接到互联网。
- 每个计算节点分别部署分布式EIP，可分布独立实现公有网络与私有网络的绑定。

云路由网络/VPC下弹性IP的应用场景，如图 32: 云路由网络/VPC下弹性IP的应用场景所示：

图 32: 云路由网络/VPC下弹性IP的应用场景




8.1.4 端口转发

端口转发（PF）：基于云路由器/VPC路由器提供的三层转发服务，可将指定公有网络的IP地址端口流量转发到云主机对应协议的端口。在公网IP地址紧缺的情况下，通过端口转发可提供多个云主机对外服务，节省公网IP地址资源。


- 启用SNAT服务的私有网络中，云主机可访问外部网络但不能被外部网络所访问；使用端口转发规则，允许外部网络访问SNAT后面云主机的某些指定端口。
- 弹性端口转发规则可动态绑定到云主机，或从云主机解绑。
- 端口转发服务限于云路由器/VPC路由器提供。
 - 端口转发规则创建于云路由器/VPC路由器公有网络和云主机私有网络之间，如图 33: 端口转发所示：

图 33: 端口转发



- 通过虚拟IP提供端口转发服务。
 - 虚拟IP对应于公网IP地址资源池中的一个可用IP。
 - 端口转发使用虚拟IP有两种方法：新建虚拟IP、使用已有虚拟IP。
 - 端口转发指定端口映射有两种方法：单个端口到单个端口的映射、端口区间的映射。
 - 如图 34: 虚拟IP-端口转发所示：

图 34: 虚拟IP-端口转发




8.1.5 负载均衡

负载均衡 (LB) : 将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机 , 并支持自动检测并隔离不可用的云主机 , 从而提高业务的服务能力和可用性。

- 负载均衡自动把访问用户应用的流量分发到预先设置的多个后端云主机 , 以提供高并发高可靠的访问服务。
- 根据实际情况 , 动态调整负载均衡监听器中的云主机来调整服务能力 , 且不会影响业务的正常访问。
- 负载均衡监听器支持TCP/HTTP/HTTPS/UDP四种协议。
- 当监听协议为HTTPS , 需绑定证书使用 , 支持上传证书和证书链。
- 负载均衡器支持灵活配置多种转发策略 , 实现高级转发控制功能。

如图 35: 虚拟IP-负载均衡所示 , 云路由网络/VPC下虚拟IP提供负载均衡服务。

图 35: 虚拟IP-负载均衡



8.1.6 IPsec隧道

IPsec隧道 : 透过对IP协议的分组加密和认证来保护IP协议的网络传输数据 , 实现站点到站点 (site-to-site) 的虚拟私有网络 (VPN) 连接。

IPsec隧道的特性 :

- IPsec连接模式

基于安全考虑，只支持主动模式（ Main Mode ），不支持积极模式（ Aggressive Mode ）；仅支持ESP封装协议。

- **IPsec传输模式**

仅支持站点到站点的隧道模式，不支持PC点对点模式（基于云端网络模型考虑），不支持两端存在NAT网络。

- **IPsec路由模型**


仅支持基于对端网段配对模型，仅支持路由配对模式，不支持路由转发模式（不支持OSPF或BGP等动态路由协议）。

云路由网络下IPsec隧道的典型场景：

- 在两套隔离的ZStack私有云环境中，使用云路由网络；两套环境中云主机的私有网络无法直接通信，使用IPsec隧道可实现两套云主机的私有网络互相通信。

如图 36: 云路由网络下IPsec隧道应用场景所示：

图 36: 云路由网络下IPsec隧道应用场景



VPC IPsec隧道的典型场景：

- 在两套隔离的ZStack私有云环境中，分别搭建两套VPC环境，在两套VPC环境中，分别创建两套VPC网络（VPC子网），两套VPC环境的子网间无法直接通信，使用IPsec隧道后，就可实现两套VPC环境的子网间互相通信。

8.2 清单

8.2.1 安全组清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
state	请参见 资源属性		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
rules	请参见 Security Group Rule Inventory			0.6
attachedL3NetworkUuids	安全组挂载的 L3Network 的uuid列表			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "attachedL3NetworkUuids": [
    "0b48770e593e400c8f54e71fd4e7f514"
  ],
  "createDate": "Nov 16, 2015 1:02:22 AM",
  "lastOpDate": "Nov 16, 2015 1:02:22 AM",
  "name": "sg-in",
  "rules": [
    {
      "allowedCidr": "0.0.0.0/0",
      "createDate": "April 29, 2015 9:57:10 PM",
      "state": "Enabled",
      "endPort": 22,
      "lastOpDate": "Nov 29, 2015 9:57:10 PM",
      "protocol": "TCP",
      "securityGroupUuid": "9e0a72fe64814900baa22f78a1b9d235",
      "startPort": 22,
      "type": "Ingress",
      "uuid": "a338d11be18d4e288223597682964dc8"
    }
  ],
  "state": "Enabled",
  "uuid": "9e0a72fe64814900baa22f78a1b9d235"
}
```

```
}

```

安全组默认策略 (Security Group defaultPolicy)

- 空的安全组会有默认的策略控制进出的流量；
- 对于进入 (Ingress) 的流量，默认的策略是拒绝 (deny) ，也就是说对于这个空白安全组的网卡所有的流入流量 (inbound traffics) 都被阻止 (blocked) 了；
- 对于外出 (Egress) 的流量，默认的策略是允许 (allow) ，也就是说对于这个空白安全组的网卡所有的流出流量都被允许。

管理员可以通过修改全局配置 Ingress.defaultPolicy 和 Egress.defaultPolicy 来改变默认的策略。

安全组规则清单 (Security Group Rule Inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
securityGroupUuid	父安全组的uuid			0.6
remoteSecurityGroupUuid	源安全组，表示仅允许指定全组内的云主机才可通过	是		0.6
type	请参见 traffic type		<ul style="list-style-type: none"> • Ingress • Egress 	0.6
protocol	流量协议类型		<ul style="list-style-type: none"> • TCP • UDP • ICMP 	0.6
startPort	如果协议是TCP/UDP，它是端口范围 (port range) 的起始端口号；如果协议是ICMP，它是ICMP类型 (type)		<ul style="list-style-type: none"> • 对于TCP/UDP : 0 - 65535 • 对于ICMP: 请参见 ICMP type and code，使用 '-1' 来表示所有的类型 	0.6
endPort	如果协议是TCP/UDP，它是端口范围 (port		<ul style="list-style-type: none"> • 对于TCP/UDP : 0 - 65535 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	range) 的结束端口号；如果协议是ICMP，它是ICMP类型 (type)		<ul style="list-style-type: none"> 对于ICMP: 请参见 ICMP type and code，使用 '-1' 来表示所有的类型 	
allowedCidr	请参见 allowedCidr			0.6
state	规则的可用状态，当前版本未实现		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "allowedCidr": "0.0.0.0/0",
  "state": "Enabled",
  "startPort": 22,
  "endPort": 22,
  "protocol": "TCP",
  "type": "Ingress",
  "createDate": "Nov 29, 2015 9:57:10 PM",
  "lastOpDate": "Nov 29, 2015 9:57:10 PM",
  "uuid": "a338d11be18d4e288223597682964dc8"
  "securityGroupUuid": "9e0a72fe64814900baa22f78a1b9d235"
}
```

流量类型 (Traffic Type)

有两种流量类型：

- Ingress :
访问虚拟机网卡的流入的流量
- Egress :
离开虚拟机网卡的流出的流量

允许的CIDR (Allowed CIDR)

根据流量类型的不同，允许的CIDR有不同的含义。格式为：

```
ipv4地址/网络前缀 ( network_prefix )
例如: 12.12.12.12/24
```

如果流量类型是Ingress，允许的CIDR是允许访问虚拟机网卡的源CIDR (source CIDR)；例如，规则：

```
startPort: 22
endPort: 22
protocol: TCP
type: Ingress
allowedCidr: 12.12.12.12/32
```

表示只有从IP (12.12.12.12) 来的TCP流量允许访问端口22。

如果流量类型是Egress，允许的CIDR是允许从虚拟机网卡离开并到达的目的地CIDR (destination CIDR)；例如，规则：

```
startPort: 22
endPort: 22
protocol: TCP
type: Egress
allowedCidr: 12.12.12.12/32
```

表示只允许从目的地为IP为12.12.12.12端口为22的TCP的流量允许流出。

特别的是，CIDR 0.0.0.0/0表示所有IP地址。

8.2.2 虚拟IP清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
l3NetworkUuid	分配VIP的L3网络的uuid			0.6
ip	IPv4类型的IP地址			0.6
state	VIP可用状态		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
gateway	网关			0.6
netmask	子网掩码			0.6
serviceProvider	提供VIP服务的服 务提供者	是		0.6
peerL3NetworkU uids	L3私有网络 或VPC的L3网络 的UUID			0.6
useFor	用途，例如：端口 转发	是	<ul style="list-style-type: none"> • EIP • PortFor warding • LoadBalancer • IPsec 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "createDate": "Dec 1, 2017 8:24:43 PM",
  "description": "",
  "gateway": "10.0.0.1",
  "ip": "10.128.19.232",
  "l3NetworkUuid": "429f0e8a088b4ed688e64f42dab3c405",
  "lastOpDate": "Dec 1, 2017 8:25:00 PM",
  "name": "vip-for-lb-lb2",
  "netmask": "255.0.0.0",
  "peerL3NetworkUuids": [
    "62eeb35445144649acbbd72392cf2b40"
  ],
  "serviceProvider": "vrouter",
  "state": "Enabled",
  "useFor": "LoadBalancer",
  "uuid": "81806eb3a0034f529e80034e749b2a8a"
}
```

8.2.3 弹性IP清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
vmNicUuid	云主机网卡UUID	是		0.6
vipUuid	VIP UUID			0.6
state	EIP的可用状态		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
viplp	VIP的IP地址			0.6
guestlp	虚拟机网卡的IP地址	是		0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "createDate": "Dec 1, 2017 4:19:28 PM",
  "description": "",
  "guestlp": "192.168.235.165",
  "lastOpDate": "Dec 1, 2017 5:10:57 PM",
  "name": "eip",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "2d0373f98dc84dfea9bfe590ab40d3ba",
  "viplp": "10.128.19.125",
  "vipUuid": "78cb2bf960624b678cc135c303735cf3",
  "vmNicUuid": "b1982434c6a4438a9fc1d1a3c465c210"
}
```

8.2.4 端口转发规则清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
viplp	VIP的IP地址			0.6
guestlp	虚拟机网卡的IP地址	是		

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vipUuid	VIP UUID			0.6
vipPortStart	VIP的起始端口号		1 ~ 65535	0.6
vipPortEnd	VIP的结束端口号		1 ~ 65535	0.6
privatePortStart	客户IP的起始端口号		1 ~ 65535	0.6
privatePortEnd	客户IP的结束端口号		1 ~ 65535	0.6
vmNicUuid	云主机网卡UUID	是		0.6
protocolType	网络流量的协议类型		<ul style="list-style-type: none"> TCP UDP 	0.6
state	规则可用状态		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
allowedCidr	源CIDR ; 端口转发规则只作用于源CIDR的流量			0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "allowedCidr": "0.0.0.0/0",
  "createDate": "Dec 1, 2017 7:55:35 PM",
  "description": "",
  "guestIp": "192.168.235.245",
  "lastOpDate": "Dec 1, 2017 7:55:38 PM",
  "name": "pf1",
  "privatePortEnd": 23,
  "privatePortStart": 23,
  "protocolType": "TCP",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "474c3e0df7f64cdfbf9f921bcd4a92ab",
  "vipIp": "10.128.19.230",
  "vipPortEnd": 22,
  "vipPortStart": 22,
  "vipUuid": "0579cf3a57f84b99abbaa6c892acf873",
  "vmNicUuid": "e20efc6858ea4988950882934262b6d7"
```

}

8.2.5 负载均衡清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
state	可用状态，always Enabled			0.6
vipUuid	VIP UUID			0.6
listeners	请参见 listeners			0.6

示例

```
{
  "description": "",
  "listeners": [
    {
      "createDate": "Dec 1, 2017 8:24:44 PM",
      "instancePort": 22,
      "lastOpDate": "Dec 1, 2017 8:49:24 PM",
      "loadBalancerPort": 22,
      "loadBalancerUuid": "8a745a63e9f24e28af2d81e156d070bf",
      "name": "lb2-listener",
      "protocol": "tcp",
      "uuid": "19a454f0c461492b8228b4ebe185d8a4",
      "vmNicRefs": [
        {
          "createDate": "Dec 1, 2017 8:25:05 PM",
          "id": 1,
          "lastOpDate": "Dec 1, 2017 8:25:05 PM",
          "listenerUuid": "19a454f0c461492b8228b4ebe185d8a4",
          "status": "Active",
          "vmNicUuid": "e20efc6858ea4988950882934262b6d7"
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "name": "lb2",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "8a745a63e9f24e28af2d81e156d070bf",
  "vipUuid": "81806eb3a0034f529e80034e749b2a8a"
}
```

```
}

```

监听器 (Listener)

- Listener定义了负载均衡应该如何处理发往VIP的网络包，设定将发往VIP某个端口 (loadBalancerPort) 的数据包分发到不同的后端云主机的端口 (instancePort)。 Listener还定义了一些属性，例如连接超时、健康检查阈值等。
- 从用户的使用角度来说，Listener就是简单的定义了监听负载均衡IP的某个端口号，以及隐藏在私有网络上后端云主机用于接收的端口号。
- 负载均衡可以定义很多listeners，每个listener都可以设定不同的端口号。此外，ZStack通过系统标签 (System Tags) 定义了listener的额外属性：空闲连接超时，最大链接数，健康检查阈值，非健康监控阈值等。

LoadBalancerListener清单 (LoadBalancerListener Inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
loadBalancerUuid	load balancer uuid		1 ~ 65336	0.6
loadBalancerPort	前端端口号，数据到达VIP时的端口号		1 ~ 65336	0.6
instancePort	后端端口号，数据分发到云主机的端口号		<ul style="list-style-type: none"> • 对于TCP/UDP : 0 - 65535 • 对于ICMP: 请参见 ICMP type and code , 使用 '-1' 来表示所有的类型 	0.6
protocol	请参见 protocol		<ul style="list-style-type: none"> • http • tcp 	0.6
vmNicRefs	请参见 vmNicRefs			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "createDate": "Dec 1, 2017 8:24:44 PM",
  "instancePort": 22,
  "lastOpDate": "Dec 1, 2017 8:49:24 PM",
  "loadBalancerPort": 22,
  "loadBalancerUuid": "8a745a63e9f24e28af2d81e156d070bf",
  "name": "lb2-listener",
  "protocol": "tcp",
  "uuid": "19a454f0c461492b8228b4ebe185d8a4",
  "vmNicRefs": [
    {
      "createDate": "Dec 1, 2017 8:25:05 PM",
      "id": 1,
      "lastOpDate": "Dec 1, 2017 8:25:05 PM",
      "listenerUuid": "19a454f0c461492b8228b4ebe185d8a4",
      "status": "Inactive",
      "vmNicUuid": "e20efc6858ea4988950882934262b6d7"
    }
  ]
}
```

协议 (protocol)

协议定义了负载均衡应该处理的数据包的类型。目前支持两种模式：tcp（网络第四层）和http（网络第七层）。其中tcp是默认的模式，负载均衡会工作在纯粹的TCP模式，一个双向的连接会建立在客户端和服务端之间。当设置协议为http时，从客户端到负载均衡，以及负载均衡到服务器端都会建立对应的链接。

后端云主机网卡

用户可以把一个新的云主机添加到负载均衡的队列中来。一旦一个网卡的UUID被添加，就会遵循负载均衡对应的算法在合适的时间被调度。一块网卡可以添加到不同的负载均衡的不同的listener上。当然不论添加多少listener，该网卡所在的云主机应该配置有处理相应网络请求的能力。

负载均衡listener通过调用 nic reference 来添加对应的云主机：

vmNicRefs 清单 (vmNicRefs inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
id	vmNicRefs的uuid			0.6
listenerUuid	listener uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmNicUuid	VM nic uuid			0.6
status	当网卡所在云主机为运行的时候，状态是active，否则是inactive		<ul style="list-style-type: none"> Active Inactive 	0.6
createDate	请参见 资源属性			0.6

当一个网卡加入了负载均衡listener之后，停止云主机会把vmNicRefs 的状态改成 Inactive；启动云主机后会改变该状态为 Active；删除云主机会把对应的NIC从listener中移除。

8.2.6 IPsec清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			0.6
name	请参见 资源属性			0.6
description	请参见 资源属性	是		0.6
l3NetworkUuid	L3网络的uuid			0.6
peerAddress	对端地址			0.6
peerCidrs	对端CIDR			0.6
authMode	认证模式		pskcerts	0.6
authKey	认证密钥			0.6
vipUuid	VIP UUID			0.6
ikeAuthAlgorithm	IKE验证算法		<ul style="list-style-type: none"> md5 sha1 sha256 sha384 sha512 	0.6
ikeEncryptionAlgorithm	IKE加密算法		<ul style="list-style-type: none"> 3des aes-128 aes-192 aes-256 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ikeDhGroup	IKE完整前向保密			0.6
policyAuthAlgorithm	ESP认证算法		<ul style="list-style-type: none"> md5 sha1 sha256 sha384 sha512 	0.6
policyEncryptionAlgorithm	ESP加密算法		<ul style="list-style-type: none"> 3des aes-128 aes-192 aes-256 	0.6
pfs	完全正向保密		<ul style="list-style-type: none"> dh-group2 dh-group5 dh-group14 dh-group15 dh-group16 dh-group17 dh-group18 dh-group19 dh-group20 dh-group21 dh-group22 dh-group23 dh-group24 dh-group25 dh-group26 	0.6
policyMode	工作模式		<ul style="list-style-type: none"> tunnel transport 	0.6
transformProtocol	传输安全协议		<ul style="list-style-type: none"> esp ahah-esp 	0.6
state	可用状态		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
status				0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
createDate	请参见 资源属性			0.6
lastOpDate	请参见 资源属性			0.6

示例

```
{
  "authKey": "Test123",
  "authMode": "psk",
  "createDate": "Dec 2, 2017 1:39:56 PM",
  "description": "",
  "ikeAuthAlgorithm": "sha1",
  "ikeDhGroup": 2,
  "ikeEncryptionAlgorithm": "3des",
  "l3NetworkUuid": "62eeb35445144649acbbd72392cf2b40",
  "lastOpDate": "Dec 2, 2017 1:40:00 PM",
  "name": "IPsec1",
  "peerAddress": "172.20.235.5",
  "peerCidrs": [
    {
      "cidr": "172.20.235.1/24",
      "connectionUuid": "feea10e8ec0f41ffa1913911953df24c",
      "createDate": "Dec 2, 2017 1:39:56 PM",
      "lastOpDate": "Dec 2, 2017 1:39:56 PM",
      "uuid": "15babf007b7d4752ae558aadf8ab7dbc"
    }
  ],
  "pfs": "dh-group2",
  "policyAuthAlgorithm": "sha1",
  "policyEncryptionAlgorithm": "3des",
  "policyMode": "tunnel",
  "state": "Enabled",
  "status": "Ready",
  "transformProtocol": "esp",
  "uuid": "feea10e8ec0f41ffa1913911953df24c",
  "vipUuid": "ed389f95065f4e099f4c241a8c360717"
}
```

8.3 操作 (Operations)

8.3.1 获取网络服务类型 (GetNetworkServiceTypes)

管理员可以使用 `GetNetworkServiceTypes` 获取网络服务类型。返回示例：

```
{
  "serviceAndProviderTypes": {
    "CentralizedDNS": [
      "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b"
    ],
    "DHCP": [
      "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b",
      "4cb187b732e8487e9016ec04e987f220",
      "fc2a7c1542ad497b840b0a0f8d294ac8"
    ],
    "DNS": [
```

```

    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b",
    "4cb187b732e8487e9016ec04e987f220"
  ],
  "Eip": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b",
    "4cb187b732e8487e9016ec04e987f220",
    "fc2a7c1542ad497b840b0a0f8d294ac8"
  ],
  "IPsec": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b"
  ],
  "LoadBalancer": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b",
    "4cb187b732e8487e9016ec04e987f220"
  ],
  "PortForwarding": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b",
    "4cb187b732e8487e9016ec04e987f220"
  ],
  "SNAT": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b",
    "4cb187b732e8487e9016ec04e987f220"
  ],
  "SecurityGroup": [
    "a1fe1b15156246df93667e7981fc9535"
  ],
  "Userdata": [
    "fc2a7c1542ad497b840b0a0f8d294ac8"
  ],
  "VRouterRoute": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b"
  ],
  "VipQos": [
    "3ac7627766f54d3e885614e16859b37b"
  ]
},
"success": true
}

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 NetworkServiceTypeVO	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 NetworkServiceTypeVO			
timeout		是		

8.3.2 查询网络服务模块 (QueryNetworkServiceProvider)

管理员可以使用`QueryNetworkServiceProvider`查询网络服务模块。例如：

```
QueryNetworkServiceProvider name="Flat Network Service Provider"
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 network service provider inventory

8.3.3 查询网络服务与三层网络引用 (QueryNetworkServiceL3NetworkRef)

管理员可以使用`QueryNetworkServiceL3NetworkRef`查询网络服务与三层网络引用。例如：

```
QueryNetworkServiceL3NetworkRef l3NetworkUuid=9082f45fce9c46f19b2ab5ff117511d6
```

```
QueryNetworkServiceL3NetworkRef serviceProvider.type=Flat
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 network service ref inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
l3Network	l3network inventory		0.6
serviceProvider	erviceProvider inventory		0.6

8.3.4 挂载网络服务到三层网络 (AttachNetworkServiceToL3Network)

管理员可以使用`AttachNetworkServiceToL3Network`挂载网络服务到三层网络。例如：

```
AttachNetworkServiceToL3Network l3NetworkUuid=e6fa7d7b49834ab2a67bb4f5be873381 \
```

```
networkServices="{\"3ac7627766f54d3e885614e16859b37b\":[\"DHCP\",\"SNAT\"]}"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
networkServices	网络服务			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

8.3.5 从三层网络卸载网络服务 (DetachNetworkServiceFromL3Network)

管理员可以使用 `DetachNetworkServiceFromL3Network` 从三层网络卸载网络服务。例如：

```
DetachNetworkServiceFromL3Network l3NetworkUuid=e6fa7d7b49834ab2a67bb4f5be873381 \
networkServices="{\"3ac7627766f54d3e885614e16859b37b\":[\"DHCP\",\"SNAT\"]}"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
networkServices	网络服务			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

8.3.6 安全组

8.3.6.1 创建安全组 (CreateSecurityGroup)

管理员可以使用 `CreateSecurityGroup` 创建安全组。例如：

```
CreateSecurityGroup name=SecurityGroup1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	安全组名称			0.6
description	安全组的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.2 删除安全组 (DeleteSecurityGroup)

管理员可以使用`DeleteSecurityGroup`删除安全组。例如：

```
DeleteSecurityGroup uuid=4b6b54354448429db419cdb9ca2b17ff
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	安全组uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.3 查询安全组 (QuerySecurityGroup)

管理员可以使用`QuerySecurityGroup`查询安全组。例如：

```
QuerySecurityGroup uuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80
```

```
QuerySecurityGroup rules.uuid=c6173478f10347f0be3398b9ccaed1cb
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [security group inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
I3Network	L3network inventory		0.6
rules	rules inventory		0.6
vmNics	vm nic inventory		0.6

8.3.6.4 更新安全组 (UpdateSecurityGroup)

管理员可以使用`UpdateSecurityGroup`更新安全组。例如：

```
UpdateSecurityGroup uuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	安全组uuid			0.6
name	安全组名称			0.6
description	安全组的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.5 改变安全组状态 (ChangeSecurityGroupState)

管理员可以使用 `ChangeSecurityGroupState` 改变安全组状态。例如：

```
ChangeSecurityGroupState uuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80 stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	安全组uuid			0.6
stateEvent	安全组状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.6 挂载安全组到L3网络 (AttachSecurityGroupToL3Network)

管理员可以使用 `AttachSecurityGroupToL3Network` 挂载安全组到L3网络。例如：

```
AttachSecurityGroupToL3Network securityGroupUuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80 \
l3NetworkUuid=9082f45fce9c46f19b2ab5ff117511d6
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
securityGroupUuid	安全组uuid			0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.7 从L3网络卸载安全组 (DetachSecurityGroupFromL3Network)

管理员可以使用 `DetachSecurityGroupFromL3Network` 从L3网络卸载安全组。例如：

```
DetachSecurityGroupFromL3Network securityGroupId=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80 \
l3NetworkUuid=9082f45fce9c46f19b2ab5ff117511d6
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
securityGroupId	安全组uuid			0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 SecurityGroupVO			
timeout		是		

8.3.6.8 获取网卡列表清单 (GetCandidateVmNicForSecurityGroup)

管理员可以使用 `GetCandidateVmNicForSecurityGroup` 获取可应用安全组的网卡列表清单。例如：

```
GetCandidateVmNicForSecurityGroup securityGroupUuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
securityGroupUuid	安全组uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.9 添加虚拟机网卡到安全组 (AddVmNicToSecurityGroup)

管理员可以使用 `AddVmNicToSecurityGroup` 添加虚拟机网卡到安全组。例如：

```
AddVmNicToSecurityGroup securityGroupUuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80 \
```

```
vmNicUuids=3e6a4cc2eb0941edbac7af24e2ff932f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
securityGroupU uid	安全组uuid			0.6
vmNicUuids	云主机网卡uuid列表			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.10 从安全组删除虚拟机网卡 (DeleteVmNicFromSecurityGroup)

管理员可以使用 `DeleteVmNicFromSecurityGroup` 从安全组删除虚拟机网卡。例如：

```
DeleteVmNicFromSecurityGroup securityGroupUuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80 \
vmNicUuids=3e6a4cc2eb0941edbac7af24e2ff932f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
securityGroupU uid	安全组uuid			0.6
vmNicUuids	云主机网卡uuid列表			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 SecurityGroupVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.11 查询应用了安全组的网卡列表 (QueryVmNicInSecurityGroup)

管理员可以使用 `QuerySecurityGroup` 查询应用了安全组的网卡列表。例如：

```
QueryVmNicInSecurityGroup securityGroupUuid=5a008ae4db7b4a7aa1010083f641cc80
```

```
QueryVmNicInSecurityGroup vmNic.uuid=3e6a4cc2eb0941edbac7af24e2ff932f
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `security group inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
securityGroup	securitygroup inventory		0.6
vmNic	vm nic inventory	应用了该安全组的网卡	0.6

8.3.6.12 添加规则到安全组 (AddSecurityGroupRule)

管理员可以使用 `AddSecurityGroupRule` 添加规则到安全组。例如：

```
AddSecurityGroupRule rules="{['type':'Ingress', 'protocol':'TCP', 'startPort':'22', \
```

```
'endPort':'22', 'allowedCidr':'0.0.0.0/0'}]" securityGroupUuid=090990371a5e4949a2a129628ba91275
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
securityGroupUuid	安全组uuid			0.6
rules	安全组中的规则			0.6
remoteSecurityGroupUuids	规则生效的源安全组	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 SecurityGroupVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.6.13 查询安全组规则 (QuerySecurityGroupRule)

管理员可以使用 `QuerySecurityGroupRule` 查询安全组规则。例如：

```
QuerySecurityGroupRule uuid=b59a266d49374b729cbcafbe2cc23f73
```

```
QuerySecurityGroupRule securityGroup.uuid=090990371a5e4949a2a129628ba91275
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [security group rule inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
securityGroup	securitygroup inventory		0.6

8.3.6.14 删除安全组规则 (DeleteSecurityGroupRule)

管理员可以使用`DeleteSecurityGroupRule`删除安全组规则。例如：

```
DeleteSecurityGroupRule ruleUuids=b59a266d49374b729cbcafbe2cc23f73
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ruleUuids	安全组规则的uuid列表	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SecurityGroupRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SecurityGroupRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.7 虚拟IP

8.3.7.1 创建虚拟IP (CreateVip)

管理员可以使用`CreateVip`创建虚拟IP。例如：

```
CreateVip name=vip1 l3NetworkUuid=a3b2fce8f82b4422a575220a35d6ebbd
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	虚拟IP名称			0.6
description	虚拟IP的详细描述	是		0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
allocatorStrategy	分配策略	是		0.6
requiredIp	请求的IP	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.7.2 删除虚拟IP (DeleteVip)

管理员可以使用`DeleteVip`删除虚拟IP。例如：

```
DeleteVip uuid=a9cca051d90348a7b7acdabba96865e9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	虚拟IP的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VipVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.7.3 查询虚拟IP (QueryVip)

管理员可以使用 `QueryVip` 查询虚拟IP。例如：

```
QueryVip I3NetworkUuid=a3b2fce8f82b4422a575220a35d6ebbd
```

```
QueryVip I3Network.uuid=a3b2fce8f82b4422a575220a35d6ebbd
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [vip inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
I3Network	I3network inventory		0.6
eip	eip inventory		0.6
loadBalancer	load balancer inventory		0.6
peerL3Network	I3network inventory		0.6
portForwarding	port forwarding inventory		0.6

8.3.7.4 更新虚拟IP (UpdateVip)

管理员可以使用 `UpdateVip` 更新虚拟IP。例如：

```
UpdateVip uuid=bc6277e31a904c46a506e8031b1cef65
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	虚拟IP的uuid			0.6
name	虚拟IP的名称	是		0.6
description	虚拟IP的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.7.5 更改虚拟IP启用状态 (ChangeVipState)

管理员可以使用 `ChangeVipState` 更新虚拟IP启用状态。例如：

```
ChangeVipState uuid=bc6277e31a904c46a506e8031b1cef65 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	虚拟IP的uuid			0.6
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag ; 资源类型是 VipVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.7.6 获取虚拟IP所有业务端口列表 (GetVipUsedPorts)

管理员可以使用 `GetVipUsedPorts` 获取虚拟IP所有业务端口列表。例如：

```
GetVipUsedPorts protocol=TCP uuid=8bf4d57854ec42dbbdcc5b1424a243d9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	虚拟IP的uuid			2.2
protocol	网络协议		<ul style="list-style-type: none"> TCP UDP 	2.2
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VipVO	是		2.2
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VipVO	是		2.2
timeout		是		

8.3.7.7 设置虚拟IP限速 (SetVipQos)

管理员可以使用 `SetVipQos` 设置虚拟IP限速。例如：

```
SetVipQos uuid=0ba6619eaede41d1ab506e33f6125b34 \
```

```
outboundBandwidth=1048576 inboundBandwidth=1048576
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.3
port	端口	是		2.3
outboundBandwidth	出流量带宽限制	是		2.3
inboundBandwidth	入流量带宽限制。对于参数 inboundBandwidth 和 outboundBandwidth ，两者至少要设置一个。	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 VipVO	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 VipVO	是		2.3
timeout		是		

8.3.7.8 获取虚拟IP限速 (GetVipQos)

管理员可以使用 `GetVipQos` 获取虚拟IP限速。例如：

```
GetVipQos uuid=5ffea72b469549a1bcb2ce0788cccb26
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VipVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VipVO	是		2.3
timeout		是		

8.3.7.9 取消虚拟IP限速 (DeleteVipQos)

管理员可以使用`DeleteVipQos`取消虚拟IP限速。例如：

```
DeleteVipQos uuid=1dbb011e3fc24dba8831cc7d7cc702ce port=80
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.3
port	端口	是		2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 VipVO	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 VipVO	是		2.3
timeout		是		



注:

- 对于 vipqos 规则设置了 port 的，格式为：

```
DeleteVipQos uuid=xx port=xx
```

8.3.8 弹性IP

8.3.8.1 创建弹性IP (CreateEip)

管理员可以使用 `CreateEip` 创建弹性IP。例如：

```
CreateEip name=eip1 vipUuid=3d782603854549398859e62e918f6757
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	弹性IP名称			0.6
description	弹性IP的详细描述	是		0.6
vipUuid	VIP的uuid			0.6
vmNicUuid	云主机网卡uuid	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.8.2 删除弹性IP (DeleteEip)

管理员可以使用`DeleteEip`删除弹性IP。例如：

```
DeleteEip uuid=65b402f0f03443239cb5014e6859cd38
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	弹性IP的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.8.3 查询弹性IP (QueryEip)

管理员可以使用`QueryEip`查询弹性IP。例如：

```
QueryEip uuid=83b6bba232a44038bd13f5ced9693f92
```

```
QueryEip vip.uuid=3d782603854549398859e62e918f6757
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [eip inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmNic	vm nic inventory		0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vip	vip inventory		0.6

8.3.8.4 更新弹性IP (UpdateEip)

管理员可以使用`UpdateEip`更新弹性IP。例如：

```
UpdateEip uuid=83b6bba232a44038bd13f5ced9693f92
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	弹性IP的uuid			0.6
name	弹性IP的名称	是		0.6
description	弹性IP的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.8.5 更改弹性IP启用状态 (ChangeEipState)

管理员可以使用`ChangeEipState`更新弹性IP启用状态。例如：

```
ChangeEipState uuid=83b6bba232a44038bd13f5ced9693f92 stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	弹性IP的uuid			0.6
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.8.6 获取可绑定指定弹性IP的云主机网卡 (GetEipAttachableVmNics)

管理员可以使用 `GetEipAttachableVmNics` 获取可绑定指定弹性IP的云主机网卡。例如：

```
GetEipAttachableVmNics eipUuid=83b6bba232a44038bd13f5ced9693f92
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
eipUuid	弹性IP的uuid	是		0.6
vipUuid	虚拟IP的uuid；eipUuid和vipUuid至少选填一个	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.8.7 绑定弹性IP (AttachEip)

管理员可以使用`AttachEip`绑定弹性IP。例如：

```
AttachEip eipUuid=83b6bba232a44038bd13f5ced9693f92 vmNicUuid=3e6a4cc2eb0941
edbac7af24e2ff932f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
eipUuid	弹性IP的uuid			0.6
vmNicUuid	云主机网卡uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.8.8 解绑弹性IP (DetachEip)

管理员可以使用`DetachEip`解绑弹性IP。例如：

```
DetachEip uuid=83b6bba232a44038bd13f5ced9693f9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	弹性IP的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EipVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.9 端口转发

8.3.9.1 创建端口转发规则 (CreatePortForwardingRule)

管理员可以使用 `CreatePortForwardingRule` 创建端口转发规则。例如：

```
CreatePortForwardingRule name=pf1 protocolType=TCP vipUuid=818351340f534190b37df
ead4d17341c \
vipPortStart=22 privatePortStart=23 privatePortEnd=23
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vipUuid	VIP的uuid			0.6
vipPortStart	VIP的起始端口号			0.6
vipPortEnd	VIP的结束端口号；如果忽略不设置，会默认设置为vipPortStart	是		0.6
privatePortStart	客户IP (虚拟机网卡的IP地址) 的起始端口号；如果忽略不设置，会默认设置为vipPortStart	是		0.6
privatePortEnd	客户IP (虚拟机网卡的IP地址) 的结束端口号；如果忽略不设置，会默认设置为vipPortEnd	是		0.6
protocolType	网络流量协议类型		• TCP	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			• UDP	
vmNicUuid	云主机网卡uuid	是		0.6
allowedCidr	源CIDR；端口转发规则只作用于源CIDR的流量；如果忽略不设置，会默认设置为to 0.0.0.0/0	是		0.6
name	端口转发规则名称			0.6
description	端口转发规则的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.9.2 删除端口转发规则 (DeletePortForwardingRule)

管理员可以使用`DeletePortForwardingRule`删除端口转发规则。例如：

```
DeletePortForwardingRule uuid=1855707e0a4f4894bcdfaa455d213ecb
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	端口转发规则的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PortForwardingRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.9.3 查询端口转发规则 (QueryPortForwardingRule)

管理员可以使用 `QueryPortForwardingRule` 查询端口转发规则。例如：

```
QueryPortForwardingRule uuid=8c3c4c7864c54010a09dbd77e2bfeedd
```

```
QueryPortForwardingRule vip.name=vip-for-pf1
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [port forwarding rule inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
vmNic	vm nic inventory		0.6
vip	vip inventory		0.6

8.3.9.4 更新端口转发规则 (UpdatePortForwardingRule)

管理员可以使用`UpdatePortForwardingRule`更新端口转发规则。例如：

```
UpdatePortForwardingRule uuid=8c3c4c7864c54010a09dbd77e2bfeed
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	端口转发规则的uuid			0.6
name	端口转发规则的名称	是		0.6
description	端口转发规则的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.9.5 改变端口转发规则的状态 (ChangePortForwardingRuleState)

管理员可以使用`ChangePortForwardingRuleState`改变端口转发规则的状态。例如：

```
ChangePortForwardingRuleState uuid=8c3c4c7864c54010a09dbd77e2bfeedd stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	端口转发规则的uuid			0.6
stateEvent	端口转发规则的状态		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.9.6 获取云主机网卡列表表 (GetPortForwardingAttachableVmNics)

管理员可以使用`GetPortForwardingAttachableVmNics`获取云主机网卡列表。例如：

```
GetPortForwardingAttachableVmNics ruleUuid=8c3c4c7864c54010a09dbd77e2bfeedd
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ruleUuid	规则的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PortForwardingRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.9.7 挂载规则到虚拟机网卡上 (AttachPortForwardingRule)

管理员可以使用 `AttachPortForwardingRule` 挂载规则到虚拟机网卡上。例如：

```
AttachPortForwardingRule ruleUuid=8c3c4c7864c54010a09dbd77e2bfeedd \
vmNicUuid=3e6a4cc2eb0941edbac7af24e2ff932f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ruleUuid	规则的uuid			0.6
vmNicUuid	云主机网卡uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PortForwardingRuleVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

8.3.9.8 从虚拟机网卡卸载规则 (DetachPortForwardingRule)

管理员可以使用`DetachPortForwardingRule`从虚拟机网卡卸载规则。例如：

```
DetachPortForwardingRule uuid=8c3c4c7864c54010a09dbd77e2bfeedd
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	规则的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是PortForwardingRuleVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10 负载均衡

8.3.10.1 创建负载均衡器 (CreateLoadBalancer)

管理员可以使用`CreateLoadBalancer`创建负载均衡器。例如：

```
CreateLoadBalancer name=LB1 vipUuid=dc0ee73ed875423aa6778fc091e3ce70
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	负载均衡器名称			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	负载均衡器的详细描述	是		0.6
vipUuid	VIP的uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.2 更新负载均衡器 (UpdateLoadBalancer)

管理员可以使用 `UpdateLoadBalancer` 更新负载均衡器。例如：

```
UpdateLoadBalancer uuid=901ddf386552467298685d08949911f8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			0.6
name	负载均衡器名称	是		0.6
description	负载均衡器的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag); 资源类型是LoadBalancerVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是LoadBalancerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.3 删除负载均衡器 (DeleteLoadBalancerListener)

管理员可以使用`DeleteLoadBalancerListener`删除负载均衡器。例如：

```
DeleteLoadBalancer uuid=18fa017f308342f5a580edcbb63dbeb3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	负载均衡器的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是LoadBalancerVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是LoadBalancerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.4 查询负载均衡器 (QueryLoadBalancerListener)

管理员可以使用`QueryLoadBalancerListener`查询负载均衡器。例如：

```
QueryLoadBalancer vipUuid=dc0ee73ed875423aa6778fc091e3ce70
```

```
QueryLoadBalancer listeners.uuid=ba50b5cd2e09461e9aea80df779c425d
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [load balancer inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
loadBalancer	loadBalancer inventory		0.6
vmNic	vmNic inventory		0.6
vmNicRefs	vmNicRefs inventory		0.6

8.3.10.5 刷新负载均衡器 (RefreshLoadBalancer)

管理员可以使用`RefreshLoadBalancer`刷新负载均衡器。例如：

```
RefreshLoadBalancer uuid=bad56001c1f24cefa085fa9cf83f6424
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	负载均衡器uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是LoadBalancerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是LoadBalancerVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

8.3.10.6 创建负载均衡监听器 (CreateLoadBalancerListener)

管理员可以使用`CreateLoadBalancerListener`创建负载均衡监听器。例如：

```
CreateLoadBalancerListener name=lblistener loadBalancerUuid=bad56001c1f24cefa085f
a9cf83f6424\
loadBalancerPort=22 instancePort=23
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
loadBalancerUuid	负载均衡器uuid			0.6
certificateUuid				2.3
name	负载均衡监听器的名称			0.6
description	负载均衡监听器的详细描述	是		0.6
instancePort	云主机端口	是		0.6
loadBalancerPort	负载均衡器端口			0.6
protocol	协议	是	<ul style="list-style-type: none"> • tcp • http • https • udp 	0.6
resourceUuid	资源UUID	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 LoadBalancerListenerVO			
timeout		是		

8.3.10.7 删除负载均衡监听器 (DeleteLoadBalancerListener)

管理员可以使用`DeleteLoadBalancerListener`删除负载均衡监听器。例如：

```
DeleteLoadBalancerListener uuid=03b7ad0224774dbab3dc4dbce74df4
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	负载均衡监听器uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.8 查询负载均衡监听器 (QueryLoadBalancerListener)

管理员可以使用`QueryLoadBalancerListener`查询负载均衡监听器。例如：

```
QueryLoadBalancerListener uuid=7e331a2f61ed4c65b96d521115bc9f16
```

```
QueryLoadBalancerListener loadBalancer.uuid=bad56001c1f24cefa085fa9cf83f6424
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [LoadBalancerListener inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
loadBalancer	loadBalancer inventory		0.6
vmNic	vm nic inventory		0.6
vmNicRefs	vmNicRefs inventory		0.6

8.3.10.9 更新负载均衡监听器(UpdateLoadBalancerListener)

管理员可以使用[UpdateLoadBalancerListener](#)更新负载均衡监听器。例如：

```
UpdateLoadBalancerListener uuid=897b8f83e7b44fc785023ae8b8338edd
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			0.6
name	资源名称	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout				

8.3.10.10 获取云主机网卡 (GetCandidateVmNicsForLoadBalancer)

管理员可以使用 `GetCandidateVmNicsForLoadBalancer` 获取云主机网卡。例如：

```
GetCandidateVmNicsForLoadBalancer listenerUuid=7e331a2f61ed4c65b96d521115bc9f16
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
listenerUuid	负载均衡监听器的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.11 添加云主机网卡到负载均衡器 (AddVmNicToLoadBalancer)

管理员可以使用 `AddVmNicToLoadBalancer` 添加云主机网卡到负载均衡器。例如：

```
AddVmNicToLoadBalancer listenerUuid=7e331a2f61ed4c65b96d521115bc9f16 \
vmNicUuids=93dea4f116654754ac4d40e50b3c8cad
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmNicUuids	云主机网卡uuid			0.6
listenerUuid	负载均衡监听器的uuid			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.12 移除云主机网卡 (RemoveVmNicFromLoadBalancer)

管理员可以使用 `RemoveVmNicFromLoadBalancer` 从负载均衡器移除云主机网卡。例如：

```
RemoveVmNicFromLoadBalancer listenerUuid=7e331a2f61ed4c65b96d521115bc9f16 \
vmNicUids=93dea4f116654754ac4d40e50b3c8cad
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmNicUids	云主机网卡uuid			0.6
listenerUuid	负载均衡监听器的uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	资源类型是 LoadBalancerListenerVO			
timeout		是		

8.3.10.13 创建证书 (CreateCertificate)

管理员可以使用 `CreateCertificate` 创建证书。例如：

```
CreateCertificate name=www.domain.com certificate=MIIDlzCCAn+gAwIBAgIJAPdiQszRKI/
MMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGlxCzAJBgNVBAYTAkNOMQ8wDQYDVQQIDAZaU1RBQ0
sxCzAJBgNVBACMAINIMQ0wCwYDVQQKDARaU1kIMQwwCgYDVQQQLDANKZXYxGDAWB
gNVBAMMD2Rldi56c3Rhawhjy5pbzAeFw0xODAzMjkxMjQ5NDVaFw0xOTAzMjkxMjQ5NDV
aMGlxCzAJBgNVBAYTAkNOMQ8wDQYDVQQIDAZaU1RBQ0sxCzAJBgNVBACMAINIMQ
0wCwYDVQQKDARaU1kIMQwwCgYDVQQQLDANKZXYxGDAWBgNVBAMMD2Rldi56c3Rha
whjay5pbzCCASlwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANc3Q15Wq9IH
JyUtMuB+G17WLP3AoVoJTEHbD2xO2RQ0sp+eaOVD3Kj8TkPw+t4ZXIIIcMbsJk4+DQP1ix3
gnGvIAqThxS6mA3RsUQooHwvYBI8ETePjmurDmz7HEll6XTGHxj7Hp57BnLGQgoJmGqfA8
zmtK1Le/zJK6xjpl6GYpfov2h5dU+h9qzv9IBNViUleW3yn6VY47smtaPCQ5pJT35A7GyqF
oTbAlpXca+XS2LTUnNZBgXEmG/d8JBdvvJDSZSQVtVslK0Wx2lsroqkMgyX1EFxjZrll
nQsGb1bEYURgM4oF2deveFjpCUZgl6MOOA6ZuVh1rJxk9XxoZ+0CAwEAANQME4w
HQYDVR0OBByEFCLaAR9gaKBopzVqzBu3pUrKm027MB8GA1UdIwQYMBaAFCLaAR9
gaKBopzVqzBu3pUrKm027MAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADgg
EBAAuGNv9qZud6UEDfypuHUKGHZECKItEv+S/CgZPXcs1W8zumQjXE7lpFfrAsM9wf51R8d
BLaldnAn6YMuANdrH5L/IALzhfOwuT6hvEDWznrN7Ea7XANICBactyEpXFxg6eTuFNgW
b41IXFJmD225jN82OcFVSQO5/zFfqvnAB6Rz47HV4qKJxs0ZuuAvnbAUf0++pqhxFfjD0TelPG
CB5gNdipprPRJCBiTMFKUN+IJPjjRWcSy1FH8rAZhzNUYtDtwFX4dVoS+CKPalEurUMCxPz
Flgy3VLQU99Mhnn3lxDt9N4OOFVpLyohfkXLmU5mJGPbs/HT3gl2k+mjt8u003d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			0.6
description	资源描述	是		0.6
certificate	证书			2.3
resourceUuid	资源Uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ；资 源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	ystemTag) ; 资源类型是 LoadBalancerListenerVO			
timeout		是		

8.3.10.14 更新证书 (UpdateCertificate)

管理员可以使用`UpdateCertificate`更新证书信息。例如：

```
UpdateCertificate uuid=98c7a9b92e9c4015a66dd930f82337b8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				0.6
name	资源名称	是		0.6
description	资源描述	是		0.6
resourceUuid	资源Uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag) ; 资 源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag) ; 资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.15 删除证书 (DeleteCertificate)

管理员可以使用 `DeleteCertificate` 删除证书。例如：

```
DeleteCertificate uuid=b7f97d1fb45f4c8785e1b607f671651b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				0.6
deleteMode		是		0.6
resourceUuid	资源Uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.16 查询证书 (QueryCertificate)

管理员可以使用 `QueryCertificate` 查询证书。例如：

```
QueryCertificate uuid=98c7a9b92e9c4015a66dd930f82337b8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid		是		0.6
name	资源名称	是		0.6
createDate	创建日期	是		0.6
lastOpDate	上次操作日期	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupBy		是		0.6
description	资源描述	是		0.6
resourceUuid	资源Uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.17 添加证书到负载均衡监听器 (AddCertificateToLoadBalancerListener)

管理员可以使用 `AddCertificateToLoadBalancerListener` 添加证书到负载均衡监听器。例如：

```
AddCertificateToLoadBalancerListener listenerUuid=a0c2wva8b45f4c8785e1b607f6716013
certificateUuid=b7f97d1fb45f4c8785e1b607f671651b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
certificateUuid				2.3
listenerUuid				0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.10.18 移除证书 (RemoveCertificateFromLoadBalancerListener)

管理员可以使用 `RemoveCertificateFromLoadBalancerListener` 从负载均衡移除证书。例如：

```
RemoveCertificateFromLoadBalancerListener listenerUuid=a0c2wva8b45f4c8785e1b607f6716013 certificateUuid=98c7a9b92e9c4015a66dd930f82337b8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
certificateUuid				2.3
listenerUuid				0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 LoadBalancerListenerVO	是		0.6
timeout		是		

8.3.11 IPsec

8.3.11.1 创建IPsec连接 (CreateIPsecConnection)

管理员可以使用 `CreateIPsecConnection` 创建IPsec连接。例如：

```
CreateIPsecConnection name=ipsec1 vipUuid=c023e287a3fa4503b259f893aaf2d33d \
l3NetworkUuid=9082f45fce9c46f19b2ab5ff117511d6 peerAddress=10.128.19.5 peerCidrs=172
.20.222.1/24 \
authKey=123456
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	IPsec连接名称			0.6
description	IPsec连接的详细描述	是		0.6
l3NetworkUuid	三层网络uuid			0.6
peerAddress	对端地址			0.6
authMode	认证模式	是	<ul style="list-style-type: none"> psk certs 	0.6
authKey	认证密钥			0.6
vipUuid	VIP的uuid			0.6
peerCidrs	对端CIDR			0.6
ikeAuthAlgorithm	IKE验证算法	是	<ul style="list-style-type: none"> md5 sha1 sha256 sha384 sha512 	0.6
ikeEncryptionAlgorithm	IKE加密算法	是	<ul style="list-style-type: none"> 3des aes-128 aes-192 aes-256 	0.6
ikeDhGroup	IKE完整前向保密	是		0.6
policyAuthAlgorithm	ESP认证算法	是	<ul style="list-style-type: none"> md5 sha1 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> sha256 sha384 sha512 	
policyEncryptionAlgorithm	ESP加密算法	是	<ul style="list-style-type: none"> 3des aes-128 aes-192 aes-256 	0.6
pfs	完全正向保密	是	<ul style="list-style-type: none"> dh-group2 dh-group5 dh-group14 dh-group15 dh-group16 dh-group17 dh-group18 dh-group19 dh-group20 dh-group21 dh-group22 dh-group23 dh-group24 dh-group25 dh-group26 	0.6
policyMode	工作模式	是	<ul style="list-style-type: none"> tunnel transport 	0.6
transformProtocol	传输安全协议	是	<ul style="list-style-type: none"> esp ah-esp 	0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

8.3.11.2 删除IPsec连接 (DeleteIPsecConnection)

管理员可以使用`DeleteIPsecConnection`删除IPsec连接。例如：

```
DeleteIPsecConnection uuid=05caec6ebc234b2a899f7eb362ada51b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签>CreateUserTag	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签>CreateSystemTag	是		0.6
timeout		是		

8.3.11.3 更新IPsec连接 (UpdateIPsecConnection)

管理员可以使用`UpdateIPsecConnection`更新IPsec连接。例如：

```
UpdateIPsecConnection uuid=5a56262681154dbdab1ded93613d7666
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			0.6
name	IPsec连接的名称	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	IPsec连接的详细描述	是		0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> • Permissive • Enforcing 	0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

8.3.11.4 查询IPsec连接 (QueryIPSecConnection)

管理员可以使用 `QueryIPSecConnection` 查询IPsec连接。例如：

```
QueryIPSecConnection uuid=5a56262681154dbdab1ded93613d7666
```

```
QueryIPSecConnection l3Network.uuid=cef5d1b507204c78b285d7074679818e
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [IPsec inventory](#)

嵌套和扩展域查询 (Nested and Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
l3Network	l3network inventory		0.6
peerCidrs	peerCidrs inventory	对端CIDR	0.6
vip	vip inventory		0.6

8.3.11.5 更改IPsec连接状态 (ChangelIPSecConnectionState)

管理员可以使用`ChangelIPSecConnectionState`更改IPsec连接状态。例如：

```
ChangelIPSecConnectionState uuid=5a56262681154dbdab1ded93613d7666 stateEvent
-disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			2.3
stateEvent	状态事件	是	<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

8.3.11.6 添加三层网络到IPsec连接 (AttachL3NetworksToIPsecConnection)

管理员可以使用`AttachL3NetworksToIPsecConnection`添加三层网络到IPsec连接。例如：

```
AttachL3NetworksToIPsecConnection uuid=8430a82e1293406fb10de06567af6f1d \
l3NetworkUuids=3533e0dcd01d4e2aa8697048e152c5d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			2.3
l3NetworkUuids	本地子网，需要是VPC网络			2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

8.3.11.7 删除三层网络 (DetachL3NetworksFromIPsecConnection)

管理员可以使用 `DetachL3NetworksFromIPsecConnection` 从IPsec连接删除三层网络。例如：

```
DetachL3NetworksFromIPsecConnection uuid=8430a82e1293406fb10de06567af6f1d \
l3NetworkUuids=3533e0dcd01d4e2aa8697048e152c5d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			2.3
l3NetworkUuids	本地子网，需要是VPC网络			2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

8.3.11.8 添加远端CIDR到IPsec连接 (AddRemoteCidrsToIPsecConnection)

管理员可以使用`AddRemoteCidrsToIPsecConnection`添加远端CIDR到IPsec连接。例如：

```
AddRemoteCidrsToIPsecConnection uuid=8430a82e1293406fb10de06567af6f1d \
peerCidrs=192.168.127.1/24
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			2.3
peerCidrs	远端网络CIDR			2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

8.3.11.9 删除远端CIDR (RemoveRemoteCidrsFromIPsecConnection)

管理员可以使用`RemoveRemoteCidrsFromIPsecConnection`删除远端CIDR。例如：

```
RemoveRemoteCidrsFromIPsecConnection uuid=8430a82e1293406fb10de06567af6f1d \
peerCidrs=192.168.127.1/24
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	IPsec连接的uuid			2.3
peerCidrs	远端网络CIDR			2.3
resourceUuid		是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

8.4 标签 (Tags)

安全组

用户可以使用`resourceType=SecurityGroupVO`在安全组上创建标签。例如：

```
CreateUserTag tag=web-tier-security-group resourceType=SecurityGroupVO \
resourceUuid=f25a28fdb21147f8b183296550a98799
```

虚拟IP

用户可以使用`resourceType=VipVO`在VIP上创建一个用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=web-tier-vip resourceType=VipVO \
resourceUuid=c3206d0e29074e21984c584074c63920
```

弹性IP

用户可以使用`resourceType=EipVO`在EIP上创建一个用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=EipVO tag=web-public-ip \
resourceUuid=29fa6c2830c441aaa388d8165b80c24c
```

端口转发

用户可以使用`resourceType=PortForwardingRuleVO`在端口转发上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=PortForwardingRuleVO tag=ssh-rule \
resourceType=e960a93b7f974690bb779808f3c12a33
```

负载均衡

用户可以使用`resourceType=LoadBalancerVO`给一个负载均衡器创建一个用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=web-lb resourceUuid=0a9f95a659444848846b5118e15bff32 \
```

```
resourceType=LoadBalancerVO
```

用户可以使用`resourceType=LoadBalancerListenerVO`给一个负载均衡的listener创建一个用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=web-lb-80 resourceUuid=0a9f95a659444848846b5118e15bff32 \  
resourceType=LoadBalancerListenerVO
```

IPsec

用户可以使用`resourceType=IPsecConnectionVO`给IPsec连接创建一个用户标签。例如：

```
CreateUserTag tag=ipsec resourceUuid=681b0511a5ee488ca47845620e4d2a2c \  
resourceType=IPsecConnectionVO
```

9 平台运维

9.1 ZWatch/SNS

9.1.1 简介

ZWatch

ZWatch主要提供如下几个功能：

1. 时序化监控。目前ZStack包含两种时序化数据类型：
 - 资源负载数据：例如虚拟机CPU使用率，物理机内存使用率等。
 - 资源容量数据：例如可用IP数量，总的运行中虚拟机数量。时序化数据time series data指以固定时间间隔采集的数据，每个数据都有一个timestamp字段与之关联。
2. 事件收集。收集系统中发生的预定义事件，例如物理机失联，虚拟机高可用功能启动等。
3. 报警功能。目前包含两种报警功能：
 - 对时序化数据报警。例如对虚拟机CPU使用率设定一个报警器，当使用率连续5分钟超过80%以邮件方式报警。
 - 对事件报警。事件报警又称为事件订阅。例如订阅物理机失联事件，在某个物理机失联后以邮件方式通知管理员。
4. 审计功能。记录所有API操作，提供搜索功能。
5. 自定义时序化数据。用户可以调用ZWatch API写入时序化数据。写入后的数据可以进行查询，设置报警器等操作。
6. 用户可自定义报警消息模板。

SNS

SNS主要提供一个功能：**推送消息给订阅的客户端**，客户端目前包括**邮件/HTTP WEBHOOK/钉钉**三种类型。ZWatch直接使用SNS推送报警消息给用户。

9.1.2 监控报警总流程

1. 创建SNS Topic用于接收报警消息
2. 如果使用Email endpoint，创建一个EmailPlatform；使用HTTP/钉钉 endpoint，跳过此步
3. 创建Email/HTTP/钉钉 endpoint，并订阅第一步中的topic



注: 以上SNS相关资源可以为多个报警器复用

4. 创建报警器，创建时Action指定为步骤1中的Topic

9.1.3 ZWatch

ZWatch相关术语：

1. 时序数据 (Metric)：代表一个时序数据的监控指标，例如虚拟机CPU的使用率。
2. 事件 (Event)：代表某一个事件，例如物理机失联



注:

- 时序数据是时间连续数据，例如以10s间隔采样的虚拟机CPU使用率
 - 事件是离散数据，例如在网络断开后发生的物理机失联的事件
3. 报警器 (Alarm)：针对时序数据的报警器，例如在虚拟机CPU使用率连续5分钟超过80%时以邮件的方式向用户报警
 4. 事件订阅 (Event Subscription)：作用类似于Alarm，只是针对事件报警。例如在物理机失联事件发生时，用邮件的方式向用户报警
 5. 报警文本模板 (Text Template)：在报警时 (Alarm/Event Subscription)，用于格式化报警文本

9.1.3.1 时序数据 (Metric)

9.1.3.1.1 获取所有metric元数据 (GetAllMetricMetadata)

Metric由系统定义也可以由用户创建，用户可以用GetAllMetricMetadata获取系统中已定义的metric以及它们的metadata。

```
GetAllMetricMetadata
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

该API返回类似如下结构：

```
[
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "SnapshotCount",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "DataVolumeCount",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  }
]
```

- namespace：metric所属的名字空间，用于将相同类型的metric归类
- name：metric名称
- labelNames：标签名。标签用于过滤metric数据，例如metric DataVolumeCount表示主存储上的云盘数量，如果想知道某个主存储上的云盘数量，则可以指定PrimaryStorageUuid标签进行过滤

9.1.3.1.2 获取metric的标签值 (GetMetricLabelValue)

多数Metric包含一个或多个标签用于描述该metric的元数据。例如namespace ZStack/Host的metric CPUIdleUtilization包含HostUuid和CPUNum用于描述CPU的Idle值是属于哪个物理机的哪个CPU。用户可以通过GetMetricLabelValue获得某个metric的标签的可能值。例如系统中由两个物理机，则HostUuid的可能值有两个分别为这两个物理机的UUID。

```
GetMetricLabelValue namespace=ZStack/Host metricName=CPUIdleUtilization labelNames
=CPUNum,HostUuid
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
namespace	名字空间名称			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
metricName				2.3
labelNames	要获取值得标签名列表			2.3
filterLabels	标签过滤器列表，例如可以指定标签HostUuid=e47f7145f4cd4fca8e2856038ecd f3e1来选择特定物理主机的，labelNames中指定标签的值	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

返回：

```
{
  "labels": [
    {
      "CPUNum": "0",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    },
    {
      "CPUNum": "1",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    },
    {
      "CPUNum": "2",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    },
    {
      "CPUNum": "3",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    },
    {
      "CPUNum": "4",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "CPUNum": "5",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    },
    {
      "CPUNum": "6",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    },
    {
      "CPUNum": "7",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    }
  ],
  "success": true
}

```

- 用户可以用filterLabels指定过滤条件，例如只返

回HostUuid=a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11所有CPUNum的可能值：

```
GetMetricLabelValue namespace=ZStack/Host metricName=CPUIdeUtilization labelNames=CPUNum filterLabels=HostUuid=a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11
```

- filterLabels可以指定多个。

```
GetMetricLabelValue namespace=ZStack/Host metricName=CPUIdeUtilization labelNames=CPUNum filterLabels=HostUuid=a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11,CPUNum=1
```

```

{
  "labels": [
    {
      "CPUNum": "1",
      "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
    }
  ],
  "success": true
}

```

9.1.3.1.3 获取metric数据 (GetMetricData)

GetMetricData用于获得metric的数据：

```
GetMetricData namespace=ZStack/Host metricName=NetworkAllOutBytes
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
namespace	名字空间			2.3
metricName	监控项			2.3
startTime	起始时间	是		2.3
endTime	结束时间	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
period	数据精度	是		2.3
labels	过滤标签	是		2.3
functions	函数列表	是		2.3
offsetAheadOfCurrentTime		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

返回metric的时序数据：

```
{
  "data": [
    {
      "labels": {
        "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
      },
      "time": 1516363957,
      "value": 1678.9
    },
    {
      "labels": {
        "HostUuid": "a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11"
      },
      "time": 1516364017,
      "value": 1920.1000000000001
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

- 其中value为double型的数据值，time是epoch time（单位秒），labels为标签组，可以用于过滤返回值。例如只获取UUID为a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11物理机的数据：

```
GetMetricData namespace=ZStack/Host metricName=NetworkAllOutByte labels=HostUuid=a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11
```

- 标签支持=（等于）和=~正则两种匹配方式，可以用正则匹配多个标签值。例如返回UUID为a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11和506bd3b46a6543718488b5ba5850aaaa两个物理机的metric值，可以用：

```
GetMetricData namespace=ZStack/Host metricName=NetworkAllOutByte labels=HostUuid=~a133cbcfdc1d462c9b51d7bce6ac6b11|506bd3b46a6543718488b5ba5850aaaa
```

- 可以传入多个标签作为过滤条件，例如：

```
GetMetricData namespace=ZStack/PrimaryStorage metricName=SnapshotCount labels=PrimaryStorageUuid=b632652cc16044cdb6b4f516ed93a118,PrimaryStorageType=Ceph
```

- 可以通过startTime和endTime指定查询的时间范围：

```
GetMetricData namespace=ZStack/PrimaryStorage metricName=SnapshotCount labels=PrimaryStorageUuid=b632652cc16044cdb6b4f516ed93a118,PrimaryStorageType=Ceph startTime=1516364017 endTime=1516365000
```



注： startTime/endTime均为epoch time。若都省略，默认返回最近1分钟内的数据。

若endTime省略，则其值默认为当前时间。

- period用于指定返回数据的时间精度 TODO
- 可以通过functions传入一组函数对数据进行后处理，例如：

```
GetMetricData namespace=ZStack/PrimaryStorage metricName=SnapshotCount labels=PrimaryStorageUuid=b632652cc16044cdb6b4f516ed93a118,PrimaryStorageType=Ceph startTime=1516364017 endTime=1516365000 functions=sort(by="value"\,direction="desc")
```

- 这里使用sort函数对返回结果的value进行降序排序。传入多个函数时按顺序执行，例如：

```
GetMetricData namespace=ZStack/PrimaryStorage metricName=SnapshotCount labels=PrimaryStorageUuid=b632652cc16044cdb6b4f516ed93a118,PrimaryStorageType=Ceph startTime=1516364017 endTime=1516365000 functions=sort(by="value"\,direction="desc"),limit(limit=1)
```



注： 在CLI中需要对函数中的"用\转移，用于分隔函数参数的,需要用\\转译

- 先对数据排序，然后返回第一个数据。



注： 函数具体支持列表见附录

9.1.3.1.4 存入自定义metric数据 (PutMetricData)



注: 该API与UI无关, UI设计无需考虑

用户可以使用PutMetricData将时序数据存入ZStack的后端时序数据库中, 并使用ZWatch提供的API对时序数据进行操作, 方便用户实现自定义metric。例如用户希望将一个MySQL也纳入ZWatch的监控中, 则可以通过脚本获得MySQL的并发连接数, 周期性的调用PutMetricData API将数据导入, 然后就可以使用ZWatch的报警器对该MySQL实例的最大连接数进行报警。

```
PutMetricData namespace=MyNamespace data='[{"metricName":"MySQLMaxConnections",
"value":1000, "labels":{"ip":"10.0.0.10"}]'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
namespace	自定义名字空间名称			2.3
data	数据			2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

PutMetricData的data字段接收一个数据列表

```
{
  {
    "metricName": "MySQLMaxConnections",
    "value": 1000,
    "labels": {
      "ip": "10.0.0.10"
    }
  }
}
```

- metricName: metric名称
- value: 整数或浮点数的数据值
- labels : 自定义标签

可以同时push多个属于一个namespace的多个metric：

```

[[
  {
    "metricName": "MySQLMaxConnections",
    "value": 1000,
    "labels": {
      "ip": "10.0.0.10"
    }
  },
  {
    "metricName": "MySQLMemory",
    "value": 1999999999999,
    "labels": {
      "ip": "10.0.0.10"
    }
  }
]]

```



注： namespace和metric在存入数据时自动创建。没有API删除namespace和metric，数据会在其TTL超时后自动删除

9.1.3.2 事件 (Event)

跟metric不同，event只能由系统定义。事件由系统产生，通常是由某种条件出发，例如物理机网络中断会引发一个HostDisconnected事件，用户可以通过订阅改事件在物理机失联时收到通知，例如邮件通知。

9.1.3.2.1 获取所有event元数据 (GetAllEventMetadata)

用户可以用GetAllEventMetadata获得系统所有已定义事件及其元数据：

```
GetAllEventMetadata
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		
timeout		是		

其返回类似：

```
{
  "events": [{
    "labelNames": [
      "OldState",
      "NewState",
      "SourceHostUuid",
      "DestinationHostUuid"
    ],
    "name": "VMStateChangedOnHost",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "Error"
    ],
    "name": "VRouterDisconnected",
    "namespace": "ZStack/VRouter"
  }
  ],
  "success": true
}
```

元数据结构包含如下字段：

- namespace: 事件所在的namespace
- name: 事件名
- labelNames: 事件的标签名

9.1.3.2.2 获取事件 (GetEventData)

用户可以用GetEventData获取系统已发生的事件：

GetEventData

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
startTime	起始时间	是		2.3
endTime	结束时间	是		2.3
limit	最大返回条数	是		2.3
labels	过滤标签列表	是		2.3
latest	是否只返回最近一条记录	是		2.3
offsetAheadOfCurrentTime	早于当前时间的毫秒数，例	是		3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	如：查询最近一小时的 <code>消息</code> ，则传入 <code>3600000</code>			
<code>conditions</code>	查询条件	是		3.3.0
<code>count</code>	是否查询事件数量	是		3.3.0
<code>userTags</code>	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
<code>systemTags</code>	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
<code>timeout</code>		是		

返回包含一组事件：

```
{
  "events": [
    {
      "emergencyLevel": "Normal",
      "labels": {
        "NewStatus": "Connecting",
        "OldStatus": "Connected"
      },
      "name": "HostStatusChanged",
      "namespace": "ZStack/Host",
      "resourceId": "184eae9058f9477a91975f549b54f59f",
      "resourceName": "Host-1",
      "time": 1510984704006
    },
    {
      "emergencyLevel": "Normal",
      "labels": {
        "NewStatus": "Disconnected",
        "OldStatus": "Connecting"
      },
      "name": "HostStatusChanged",
      "namespace": "ZStack/Host",
      "resourceId": "184eae9058f9477a91975f549b54f59f",
      "resourceName": "Host-1",
      "time": 1510984704633
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

其中：

- emergencyLevel：紧急程度，包含Normal和Emergent两种
- name：事件名称
- namespace：事件所在namespace
- resourceId：事件所发生资源的ID，如果为ZStack资源该ID为资源的UUID
- resourceName：事件所发生资源的名称
- time：事件发生的时间

GetEventData支持以下字段：

- startTime: 起始时间
- endTime：结束时间。用户可以通过设置startTime和endTime来获得指定事件段内发生的事件
- limit：返回事件的数量。若不指定，默认返回最多100个事件
- conditions：过滤条件。用户可以emergencyLevel,name,namespace,resourceName作为过滤条件，例如获得所有跟物理机有关的紧急事件可以用：

```
GetEventData conditions=namespace=ZStack/Host,emergencyLevel=Emergent

```

过滤条件支持=（等于）和=~（正则）两种操作符。

9.1.3.2.3 更新事件消息(UpdateEventData)

用户可以使用UpdateEventData更新事件消息。例如：

```
UpdateEventData updateMode=All

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
dataUuid	资源的UUID，唯一标示该资源	是		3.3.0
dataStartTime	选择目标消息的起始时间，updateMode需要传入InRange	是		3.3.0
dataEndTime	选择目标消息的结束时间，updateM	是		3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	ode需要传入InRange			
updateMode	选择更新目标消息的范围，OnlyOne表示只更新指定的消息，InRange表示更新某个时间范围产生的消息，All表示更新所有消息		<ul style="list-style-type: none"> • OnlyOne • InRange • All 	3.3.0
readStatus	更新消息已读状态	是	<ul style="list-style-type: none"> • Read • Unread 	3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		

9.1.3.3 报警器 (Alarm)

用户可以对metric设置报警器，当报警条件达到时，通过邮件/钉钉/HTTP HOOK等方式接收报警信息。

9.1.3.3.1 创建报警器 (CreateAlarm)

用户可以用CreateAlarm创建针对metric的报警器，例如：

```
CreateAlarm namespace=ZStack/VM metricName=CPUAllUsedUtilization comparisonOperator=GreaterThanOrEqualTo period=300 \
repeatInterval=600 threshold=90 actions='[{"actionUuid":"2447db65cb46495e87b53d9afbad6936","actionType":"sns"}]' labels=[{"key":"VMUuid", "op":"Equal", \
```

```
"value":"1a1d7395cf74474ca52deb80c41214a1"}]" name=my-vm-alarm
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
comparisonOperator	阈值比较符		<ul style="list-style-type: none"> Greater ThanOrEqualTo GreaterThan LessThan LessThanOrEqualTo 	2.3
period	阈值持续时间			2.3
namespace	名字空间			2.3
metricName	监控项名			2.3
threshold	阈值			2.3
repeatInterval	报警重复时间			2.3
labels	标签列表	是		2.3
actions	报警动作列表	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
repeatCount	报警重复次数	是		3.3.0
type	报警器类型	是		3.3.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

```
{
```

```

"inventory": {
  "uuid": "a6bed2b7c5154371a384f0f90dcd227e",
  "name": "VM CPU Alarm",
  "comparisonOperator": "LessThanOrEqualTo",
  "period": 60.0,
  "namespace": "ZStack/VM",
  "metricName": "org.zstack.zwatch.datatype.Metric@22c0dd63",
  "threshold": 30.0,
  "repeatInterval": 1800.0,
  "repeatCount": -1.0,
  "status": "Alarm",
  "state": "Enabled",
  "createDate": "Jan 8, 2019 4:08:43 PM",
  "lastOpDate": "Jan 8, 2019 4:08:43 PM",
  "labels": [
    {
      "uuid": "c74cb057092243ea8f838a1b4caec128",
      "key": "VMUuid",
      "operator": "\u003d",
      "value": "b5defee7d82f44c692d31e9a9d9e8e7f"
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "alarmUuid": "433a94c9da494565a28dc4736e159297",
      "actionType": "sns",
      "actionUuid": "6d5583e8210445e3963c3784d550b8c2"
    }
  ]
}
}

```

这里我们对UUID为2c6a070b97d648c080284d395cadb855虚拟机的CPUAllUsedUtilization (所有CPU的总使用率) metric创建了一个报警器, 当CPU利用率(threshold)超过(comparisonOperator)90%, 并且持续时间(period)超过300秒时, 发送报警信息(actions)到SNS主题2447db65cb46495e87b53d9afbad6936。如果在600秒(repeatInterval)内该虚拟机CPU使用率一直超过90%, 并且已经报警过了, 则不要重复报警。

CreateAlarm包含如下字段:

- namespace: metric所在namespace
- metricName: metric名称
- comparisonOperator: 阈值比较符号, 包括GreaterThanOrEqualTo(大于等于), GreaterThan(大于), LessThan(小于), LessThanOrEqualTo(小于等于)四种。
- period: 持续时间, 单位秒
- repeatInterval: 不重复报警时间, 单位秒。用于在一段时间内重复报警。例如报警条件是1分钟内CPU利用率超过90%报警, 但该虚拟机CPU利用率超过90%持续了10分钟, 则用户会连续收到10条报警。若将repeatInterval设置成10分钟, 则只会收到一条报警, 设置成5分钟则收到

两条报警。以此来避免`alarm flooding`。如该字段未设置，则默认为30分钟。用户可以通过设置`zwatch.alarm.repeatInterval`全局配置来调整该默认值。

- `threshold`：阈值，浮点数
- `actions`：报警动作。报警发生时系统执行的动作。当前版本（2.3.1）只支持向SNS主题发送报警消息。报警动作结构为：

```
{
  "actionUuid": "2447db65cb46495e87b53d9afbad6936",
  "actionType": "sns"
}
```

`actionUuid`为SNS主题的UUID，`actionType`为固定值`sns`。可以指定多个报警动作。

- `labels`：metric过滤标签。通过标签匹配特定的metric，例如对指定虚拟机报警需要设置VMUuid标签：

```
{
  "key": "VMUuid",
  "operator": "Equal",
  "value": "1a1d7395cf74474ca52deb80c41214a1"
}
```

`key`为标签名；`operator`为标签比较符，支持`Equal`（等于）和`Regex`（正则）两种；`value`为标签值。可以指定多个标签。用户可以通过`GetAllMetricMetadata`获得每个metric支持的标签。

报警器状态：

报警器包含`OK`,`Alarm`,`InsufficientData`三种状态：

- `OK`：正常状态，metric数据没有触发报警
- `Alarm`：报警状态，metric数据已触发报警器
- `InsufficientData`：数据不足状态，metric还未采集到足够数据

通常报警器处于`OK`或`Alarm`状态。

9.1.3.3.2 删除报警器 (DeleteAlarm)

用户可以使用DeleteAlarm删除一个报警器：

```
DeleteAlarm uuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.3.3 修改报警器 (UpdateAlarm)

用户可以使用UpdateAlarm修改一个报警：

```
UpdateAlarm name=my-new-alarm threshold=99 uuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
name	资源名称	是		2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
comparisonOperator	阈值比较符	是	<ul style="list-style-type: none"> Greater ThanOrEqualTo GreaterThan 	2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> LessThan LessThanOrEqualTo 	
period	阈值持续时间	是		2.3
threshold	阈值	是		2.3
repeatInterval	报警重复时间	是		2.3
repeatCount	报警重复次数	是		3.3.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		



注:

除namespace,metricName,actions,labels四个字段外,其它字段均可以修改。

9.1.3.3.4 增加报警动作 (AddActionToAlarm)

用户可以使用AddActionToAlarm对一个报警器增加一个报警动作。actionType和actionUuid字段意义跟CreateAlarm中actions字段相同。

```
AddActionToAlarm alarmUuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef actionType=sns actionUuid=2c6a070b97d648c080284d395cadb855
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
alarmUuid	报警器UUID			2.3
actionUuid	报警动作UUID			2.3
actionType	报警动作类型			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.3.5 删除报警动作 (RemoveActionFromAlarm)

用户可以使用RemoveActionFromAlarm删除一个报警器的报警动作：

```
RemoveActionFromAlarm alarmUuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef actionUuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
alarmUuid	报警器UUID			2.3
actionUuid	报警动作UUID			2.3
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.3.6 增加标签到报警器 (AddLabelToAlarm)

用户可以使用AddLabelToAlarm对一个报警器增加一个标签。

```
AddLabelToAlarm key=VMUUid operator=Regex value=e3206dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef|1a1d7395cf74474ca52deb80c41214a1 uuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef
```



注： 这里key, opeartor, value意义跟CreateAlarm中labels字段相同。

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
alarmUuid	报警器UUID			2.3
key	标签键			2.3
value	标签值			2.3
operator	操作符		<ul style="list-style-type: none"> Regex Equal 	2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.3.7 修改报警器标签(UpdateAlarmLabel)

用户可以使用`UpdateAlarmLabel`修改报警器标签。 例如：

```
UpdateAlarmLabel key=VMUUid operator=Regex value=e3206dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef|1a1d7395cf74474ca52deb80c41214a1 uuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.3.0
key	标签键			3.3.0
value	标签值			3.3.0
operator	标签操作符		<ul style="list-style-type: none"> Regex Equal 	3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		3.3.0

9.1.3.3.8 从报警器上删除标签 (RemoveLabelFromAlarm)

用户可以使用`RemoveLabelFromAlarm`从报警器上删除一个标签：

```
RemoveLabelFromAlarm uuid=f8906dd1ce5d4534b4c6b58900e795ef
```



注：注意这里的UUID是标签的UUID

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.3.9 更改报警器状态 (ChangeAlarmState)

用户可以使用ChangeAlarmState更改报警器状态：

```
ChangeAlarmState uuid=2447db65cb46495e87b53d9afbad6936 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enabled disabled 	2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

- stateEvent: enable启动报警器，disable停用报警器

当报警器被停用后，用户不会收到报警信息，但报警器的报警状态(status)仍然会有相应的变化。

9.1.3.3.10 查询报警器 (QueryAlarm)

用户可以使用QueryAlarm查询报警器：

```
QueryAlarm namespace=ZStack/VM metricName~=%CPU%
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3
name	请参见 资源属性			2.3
description	请参见 资源属性	是		2.3
period	阈值持续时间			2.3
namespace	名字空间			2.3
metricName	监控项名称			2.3
threshold	阈值			2.3
repeatInterval	报警重复时间			2.3
createDate	创建时间			2.3
lastOpDate	最后一次修改时间			2.3
comparisonOperator				2.3
status				2.3
labels				2.3
actions				2.3
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3
createDate	请参见 资源属性			2.3
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "actions": [
        {
          "actionType": "sns",
          "actionUuid": "e7d6f5e23bb74e99a2777126078b551c",
          "alarmUuid": "b632652cc16044cdb6b4f516ed93a118"
        }
      ],
      "comparisonOperator": "GreaterThanOrEqualTo",
      "createDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
      "labels": [
        {
          "key": "DirPath",
          "operator": "Equal",
          "uuid": "dfed592b822f46439195d7ce7728cdeb",
          "value": "/var/lib/zstack/"
        }
      ],
      "lastOpDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
      "metricName": "ManagementServerDirUsedCapacityInPercent",
      "name": "ZStack Data Directory Capacity Alarm",
      "namespace": "ZStack/System",
      "period": 60,
      "repeatInterval": 1800,
      "state": "Enabled",
      "status": "OK",
      "threshold": 70.0,
      "uuid": "b632652cc16044cdb6b4f516ed93a118"
    }
  ],
  "success": true
}
```

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
actions	actions Inventory	报警状态	2.3
labels	labels Inventory	报警标签	2.3

9.1.3.3.11 获取器报警历史 (GetAlarmData)

用户可以用GetAlarmData来获取报警历史记录：

```
GetAlarmData conditions=alarmUuid=~"772be6e6dba843018c71dac33555da12|36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
startTime	起始时间	是		2.3
endTime	结束时间	是		2.3
limit	返回记录条数数量	是		2.3
conditions	条件列表，用于过滤结果	是		2.3
count	是否查询消息数量	是		3.3.0
excludeOtherAccount	是否排除非当前账号的消息（只对SystemAdmin生效）	是		3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

```
{
  "histories": [
    {
      "accountUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
      "alarmName": "image_count_alarm",
      "alarmStatus": "Alarm",
      "alarmUuid": "772be6e6dba843018c71dac33555da12",
      "labels": "",
      "metricName": "ISOCCount",
      "metricValue": 0.0,
      "namespace": "ZStack/Image",
      "period": 1,
      "resourceType": "ImageVO",
    }
  ]
}
```

```

    "resourceUuid": "",
    "threshold": -3.0,
    "time": 1520075493572
  }
},
"success": true
}

```

- startTime：起始时间，Epoch Time，单位毫秒
- endTime：结束时间，Epoch Time，单位毫秒。用户可以通过指定startTime和endTime获取某段时间内的审计记录
- limit：最大返回记录数。若不指定，默认100条。如果limit大于最大记录数，则返回所有记录。
- conditions：过滤条件数组。用户可以指定过滤条件返回特定的记录。过滤条件以**条件 操作符 值**方式出现，例如alarmUuid=~".+ "(注意操作符两边没有空格)。操作符支持=（等于）和=~（正则）两种。过滤条件包括：
 - alarmUuid：报警器UUID
 - namespace：名字空间名称
 - metricName：metric名称
 - accountUuid：报警器所属账号UUID
 - resourceUuid：报警器关联资源UUID
 - resourceType：报警器关联资源类型
 - alarmStatus：报警器报警状态

报警器历史数据结构包含如下字段：

- alarmUuid：报警器UUID
- namespace：名字空间名称
- metricName：metric名称
- accountUuid：报警器所属账号UUID
- resourceUuid：报警器关联资源UUID
- resourceType：报警器关联资源类型
- alarmStatus：报警器报警状态
- alarmName：报警器名称
- threshold：报警器阈值
- period：报警持续时间
- labels：报警器标签列表字符串，以"label1=value1,label2=value2"方式表示

- metricValue : 报警器报警时metric值
- time : 报警发生时间

9.1.3.3.12 更新报警器历史消息(UpdateAlarmData)

用户可以使用`UpdateAlarmData`更新报警器历史消息。 例如：

```
UpdateAlarmData updateMode=All
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
dataUuid	资源的UUID，唯一标示该资源	是		3.3.0
dataStartTime	选择目标消息的起始时间，updateMode需要传入InRange	是		3.3.0
dataEndTime	选择目标消息的结束时间，updateMode需要传入InRange	是		3.3.0
updateMode	选择更新目标消息的范围，OnlyOne表示只更新指定的消息，InRange表示更新某个时间范围产生的消息，All表示更新所有消息		<ul style="list-style-type: none"> • OnlyOne • InRange • All 	3.3.0
readStatus	更新消息已读状态	是	<ul style="list-style-type: none"> • Read • Unread 	3.3.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

9.1.3.4 事件订阅 (Event Subscription)

用户可以订阅事件，在某个事件发生时（例如虚拟机意外宕机，高可用(HA)将其重新启动了），通过邮件/钉钉/HTTP WEBHOOK的方式收到通知。事件订阅可以看作针对事件的报警器。

9.1.3.4.1 订阅事件 (SubscribeEvent)

用户可以用SubscribeEvent订阅一个事件：

```
SubscribeEvent namespace=ZStack/Host eventName=HostStatusChanged actions=[{"actionType":"sns", "actionUuid":"2447db65cb46495e87b53d9afbad6936"}] labels=[{"key":"NewStatus", "op":"Equal", "value":"Disconnected"}]
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
namespace	名字空间			2.3
eventName	事件名			2.3
actions	事件动作	是		2.3
labels	事件标签	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

```
{
  "inventory": {
    "actions": [
      {
        "actionType": "sns",
```

```

    "actionUuid": "2447db65cb46495e87b53d9afbad6936",
    "subscriptionUuid": "88c064e2f0004597b0a7161fbe9bcd0c"
  }},
  "createDate": "Jan 24, 2018 1:16:38 PM",
  "eventName": "HostStatusChanged",
  "labels": [{
    "key": "NewStatus",
    "operator": "Equal",
    "value": "Disconnected"
  }],
  "lastOpDate": "Jan 24, 2018 1:16:38 PM",
  "namespace": "ZStack/Host",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "88c064e2f0004597b0a7161fbe9bcd0c"
},
"success": true
}

```

参数如下：

- namespace: 事件所在的namespace
- eventName : 事件名称



注：用户可以通过GetAllEventMetadata获得系统定义的事件

- actions : 事件动作。跟创建报警器动作类似，目前只支持向SNS主题发送通知

```

{
  "actionUuid": "2447db65cb46495e87b53d9afbad6936",
  "actionType": "sns"
}

```

actionUuid为SNS主题的UUID，actionType为固定值sns。可以指定多个动作。

- labels : 事件过滤标签。通过标签匹配特定的事件，例如例子中通过NewStatus标签订阅物理机状态变为Disconnected(失联)时的事件：

```

{
  "key": "NewStatus",
  "operator": "Equal",
  "value": "Disconnected"
}

```

标签字段跟创建报警器时字段相同。

9.1.3.4.2 退订事件 (UnsubscribeEvent)

用户可以使用UnsubscribeEvent退订一个事件：

```
UnsubscribeEvent uuid=88c064e2f0004597b0a7161fbe9bcd0c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.4.3 查询事件订阅 (QueryEventSubscription)

用户可以使用QueryEventSubscription查询事件订阅：

```
QueryEventSubscription eventName=HostStatusChanged
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3.1
namespace	名字空间			2.3.1
eventName	事件名			2.3.1
state				2.3.1
actions	报警状态			2.3.1
labels	报警标签			2.3.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3.1
createDate	请参见 资源属性			2.3.1
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3.1

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
actions	actions Inventory	报警状态	2.3
labels	labels Inventory	报警标签	2.3

9.1.3.5 报警文本模板 (Text Template)

在报警器触发或订阅事件发生时，用户指定的SNS主题会收到相应的报警信息或事件信息，用户可以自定义报警文本模板对信息进行格式化。

默认的邮件报警文本模板如下：

```
报警器 ${ALARM_NAME} 状态改变成 ${ALARM_CURRENT_STATUS}

报警器详情:
UUID: ${ALARM_UUID}
资源名字空间: ${ALARM_NAMESPACE}
触发条件: ${ALARM_METRIC} ${ALARM_COMPARISON_OPERATOR} ${ALARM_THRESHOLD}
触发条件持续时间: ${ALARM_DURATION} seconds
先前状态: ${ALARM_PREVIOUS_STATUS}
当前值: ${ALARM_CURRENT_VALUE}
```

```
标签: ${ALARM_LABELS.join(",")}
```

如果用户没有设置报警文本模板，收到的报警邮件内容跟上面类似。文本中对应的变量会被替换成相应的报警器内容，如`${ALARM_NAME}`可能会变成Web服务器CPU。用户可以使用这些变量自定义自己的报警文本模板。

目前邮件和钉钉都可以自定义报警模板，HTTP使用JSON格式不能自定义。HTTP报警文本实例如下：

```
{
  "ALARM_UUID": "27f8791237ed45b4815be744a2b2fd8a",
  "ALARM_NAMESPACE": "ZStack/VM",
  "ALARM_LABELS": ["VMUuidEqual26643ce4b5604b128e3f7bb3d61ef779"],
  "ALARM_PREVIOUS_STATUS": "InsufficientData",
  "ALARM_THRESHOLD": 10.0,
  "ALARM_METRIC": "CPUUsedUtilization",
  "ALARM_DURATION": 1,
  "ALARM_CURRENT_VALUE": 101.0,
  "ALARM_COMPARISON_OPERATOR": "GreaterThan",
  "ALARM_CURRENT_STATUS": "Alarm",
  "ALARM_NAME": "alarm"
}
```

模板变量

ZWatch对于报警器和事件订阅了一组模板变量供报警模板引用，在生成报警文本时，ZWatch使用报警器或事件相应的值替换这些变量。报警文本模板使用的语法基于[Groovy GString Template](#)。大多数用户只需要使用`${}`这种最基本的方式引用变量值即可。

报警器和事件订阅支持不同的变量：

• 报警器变量

- ALARM_NAME：报警器名称
- ALARM_UUID：报警器UUID
- ALARMCOMPARISONOPERATOR：报警器操作符
- ALARM_METRIC：报警器metric名称
- ALARM_NAMESPACE：报警器namespace名称
- ALARM_THRESHOLD：报警器阈值
- ALARMLABELS#报警器标签数组#用户可以使用`*${ALARMLABELS.join(",")}`将标签组成一个以逗号分隔的字符串
- ALARM_DURATION：metric值超过阈值持续时间
- ALARMPREVIOUSSTATUS：报警器触发前的报警状态

- ALARMCURRENTSTATUS : 报警器当前状态
- ALARMCURRENTVALUE : 报警器触发时的metric值
- 订阅事件变量
 - EVENT_NAMESPACE : 事件namespace名称
 - EVENT_NAME : 事件名称
 - EVENTLABELS#事件标签数组#用户可以使用*\${EVENTLABELS.join(",")}*将标签组成一个以逗号分隔的字符串
 - EVENTEMERGENCYLEVEL : 事件紧急程度
 - EVENTRESOURCEID : 发生事件的资源ID
 - EVENTRESOURCENAME : 发生事件的资源的名称
 - EVENT_ERROR : 如果事件跟一个错误相关, 例如引发物理机失联事件的错误 (如网络错误), 该字段包含错误的字符串表述。如果没有错误, 该字段为 "" 空字符串
 - EVENT_TIME : 事件发生的时间, 字符串
 - PARAMEVENTSUBSCRIPTION_UUID : 订阅事件的UUID

9.1.3.5.1 创建报警文本模板 (CreateSNSTextTemplate)

用户可以用CreateSNSTextTemplate创建一个报警文本模板:

```
CreateSNSTextTemplate name=my-template defaultTemplate=true applicationPlatformType=Email template="${ALARM_NAME} 状态改变成 ${ALARM_CURRENT_STATUS}"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
applicationPlatformType	SNS应用平台类型			2.3
template	模板文本			2.3
defaultTemplate	是否作为默认模板	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

```
{
  "inventory": {
    "applicationPlatformType": "Email",
    "createDate": "Jan 24, 2018 7:40:02 PM",
    "defaultTemplate": true,
    "lastOpDate": "Jan 24, 2018 7:40:02 PM",
    "name": "my-template",
    "template": "${ALARM_NAME} 状态改变成 ${ALARM_CURRENT_STATUS}",
    "uuid": "0ce9954a578b4795b02ff6b737aa86df"
  },
  "success": true
}
```

- applicationPlatformType : SNS应用平台类型，包含Email/HTTP/DingTalk三种类型
- defaultTemplate : 是否为默认模板，设置成true后，ZWatch使用该模板向对应SNS接收终端发送报警消息。例如applicationPlatformType=Email，defaultTemplate=true，则所有通过Email发送的报警信息都用该报警模板。使用该字段，用户可以创建多个模板，要使用某种模板时，将对应模板的defaultTemplate字段设为true即可。
- template : 报警模板文本

9.1.3.5.2 删除报警文本模板 (DeleteSNSTextTemplate)

用户可以用DeleteSNSTextTemplate删除一个报警模板：

```
DeleteSNSTextTemplate uuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
deleteMode		是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.5.3 更新报警文本模板 (UpdateSNSTextTemplate)

用户可以用UpdateSNSTextTemplate更新一个报警模板：

```
UpdateSNSTextTemplate uuid=0ce9954a578b4795b02ff6b737aa86df defaultTemplate=false
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
name	资源名称	是		2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
template	模板文本	是		2.3
defaultTemplate	是否为默认模板	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.3.5.4 查询报警文本模板 (QuerySNSTextTemplate)

用户可以用QuerySNSTextTemplate查询报警模板：

```
QuerySNSTextTemplate template~="%这是报警模板%
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3
name	请参见 资源属性			2.3
description	请参见 资源属性	是		2.3
applicationPlatformType	应用平台类型			2.3
template	模板文本			2.3
defaultTemplate	是否为默认模板			2.3
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3
createDate	请参见 资源属性			2.3
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3

9.1.3.6 审计

ZWatch提供对API的审计功能，用户可以查看对某个资源或所有资源的API操作。一条API审计记录类似如下：

```
{
  "apiName": "org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceMsg",
```

```

    "duration": 3260,
    "operatorAccountUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
    "requestDump": "{\"description\":\"\",\"l3NetworkUuids\":[\"d914360d1b2a42a68f91df0c8863f716\"],\"dataDiskOfferingUuids\":[],\"name\":\"vm\",\"systemTags\":{\"usbRedirect\":false,\"vmConsoleMode\":\"vnc\"},\"instanceOfferingUuid\":\"5c5720c9feba4196a9a9d3cb844a77b7\",\"strategy\":\"InstantStart\",\"imageUuid\":\"1194b7d10d3345e08b21847165f0b349\"}\",
    "requestUuid": "30a3cebb29173fa7a60f4e96d397ef1d",
    "resourceType": "VmInstanceVO",
    "responseDump": "{\"inventory\":{\"uuid\":\"ec54f53da5204a63954beea0a7782804\"},\"name\":\"vm\",\"description\":\"\",\"zoneUuid\":\"fad25e2987a746f186896e3234469263\",\"clusterUuid\":\"6da3fd94b7c5412088e722a773f17796\",\"imageUuid\":\"1194b7d10d3345e08b21847165f0b349\",\"hostUuid\":\"9778a9bc6db84ea9847c2023f13cbc1e\",\"lastHostUuid\":\"9778a9bc6db84ea9847c2023f13cbc1e\",\"instanceOfferingUuid\":\"5c5720c9feba4196a9a9d3cb844a77b7\",\"rootVolumeUuid\":\"726f19724a3e4783801d86a7021d2be1\",\"platform\":\"Linux\",\"defaultL3NetworkUuid\":\"d914360d1b2a42a68f91df0c8863f716\",\"type\":\"UserVm\",\"hypervisorType\":\"KVM\",\"memorySize\":1073741824,\"cpuNum\":1,\"cpuSpeed\":0,\"allocatorStrategy\":\"LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy\",\"createDate\":\"Dec 21, 2017 1:14:02 PM\",\"lastOpDate\":\"Dec 21, 2017 1:14:05 PM\",\"state\":\"Running\",\"vmNics\":[{\"uuid\":\"6ddc4064387c4f0f88d5d1e422a4f22a\",\"vmInstanceUuid\":\"ec54f53da5204a63954beea0a7782804\",\"l3NetworkUuid\":\"d914360d1b2a42a68f91df0c8863f716\",\"ip\":\"10.0.0.47\",\"mac\":\"fa:8e:06:53:90:00\",\"netmask\":\"255.255.255.0\",\"gateway\":\"10.0.0.1\",\"deviceId\":0,\"createDate\":\"Dec 21, 2017 1:14:02 PM\",\"lastOpDate\":\"Dec 21, 2017 1:14:02 PM\"}],\"allVolumes\":[{\"uuid\":\"726f19724a3e4783801d86a7021d2be1\",\"name\":\"ROOT-for-vm\",\"description\":\"Root volume for VM[uuid:ec54f53da5204a63954beea0a7782804]\",\"primaryStorageUuid\":\"4966a9f63d274ad0bfc2f59367bf7459\",\"vmInstanceUuid\":\"ec54f53da5204a63954beea0a7782804\",\"rootImageUuid\":\"1194b7d10d3345e08b21847165f0b349\",\"installPath\":\"/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-726f19724a3e4783801d86a7021d2be1/726f19724a3e4783801d86a7021d2be1.qcow2\",\"type\":\"Root\",\"format\":\"qcow2\",\"size\":12682240,\"actualSize\":7995392,\"deviceId\":0,\"state\":\"Enabled\",\"status\":\"Ready\",\"createDate\":\"Dec 21, 2017 1:14:02 PM\",\"lastOpDate\":\"Dec 21, 2017 1:14:02 PM\",\"isShareable\":false}],\"success\":true}}\",
    "responseUuid": "d6c29c03c894439983f1afd06cb862a9",
    "sessionUuid": "68e54d9719ef42f0807a66eef5483bed",
    "time": 1513833245301
  }

```

- apiName: API名称
- duration : 执行API消耗的时间，单位毫秒
- operatorAccountUuid : 执行API的账号UUID
- requestDump : API请求。不包含敏感字段（如密码）
- responseDump : API返回
- requestUuid : API请求UUID
- resourceType : 资源类型。如果API不是对某个具体资源的操作，该字段不存在
- responseUuid : API返回UUID
- sessionUuid : 账号会话UUID
- time : 收到API请求的时间，Epoch Time，单位毫秒
- error : 如果API执行失败，该字段包括错误的字符串描述。API成功则不包括该字段。

审计功能只记录操作相关API，包括创建/修改/删除等，读API（所有Query,Get类API）不记录。如果一个API操作关联多个资源，例如加载主存储到集群，会分别对各个资源生成审计记录。

9.1.3.6.1 获取审计记录 (GetAuditData)

用户可以使用GetAuditData获取审计记录，返回的记录以time字段做降序排列：

```
GetAuditData conditions=error=~".+"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
startTime	起始时间	是		2.3
endTime	结束时间	是		2.3
limit	最大返回条数	是		2.3
labels	过滤标签列表	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

- startTime：起始时间，Epoch Time，单位毫秒
- endTime：结束时间，Epoch Time，单位毫秒。用户可以通过指定startTime和endTime获取某段时间内的审计记录
- limit：最大返回记录数。若不指定，默认100条。如果limit大于最大记录数，则返回所有记录。
- conditions：过滤条件数组。用户可以指定过滤条件返回特定的记录。过滤条件以**条件 操作符 值**方式出现，例如error=~".+"(注意操作符两边没有空格)。操作符支持= (等于) 和=~(正则)两种。过滤条件包括：
 - resourceUuid：资源UUID
 - resourceType：资源类型
 - apiName：API名称
 - error：错误
 - operatorAccountUuid：账号UUID

**注:**

可以使用`error=~".+"`来匹配所有error字段不为空的API，也就是返回所有失败的API。
。`error=""`返回所有成功的API。

9.1.4 通知系统 (SNS - Simple Notification System)

通知系统SNS核心分为三部分，主题 (Topic) ，平台 (Application Platform) ，接收端 (Application Endpoint)

- 主题 (Topic) : 用于接收信息的通道。例如ZWatch可以将报警消息发送到某个主题，由主题分发给订阅的接收端。
- 平台 (Application Platform) : 某些接收端需要通过平台发送信息，例如邮件接收端需要邮件服务器发送邮件，邮件服务器就被抽象成平台。目前只有邮件服务器和系统平台两种平台。系统平台用于给不需要平台的接收端 (如钉钉和HTTP HOOK) 发送信息
- 接收端 (Application Endpoint) : 用于接收信息的终端，目前包含邮箱/钉钉机器人/HTTP HOOK三种。接收端只有订阅了主题后，才能接收到发送到该主题的信息。



注: 主题跟接收端是多对多关系，一个主题可以被多个接收端订阅，一个接收端也可以订阅多个主题

当外部系统 (如ZWatch) 发送信息到主题后，主题会查找所有订阅该主题的接收端，然后通过该接收端所属的平台将信息发送出去。例如某个邮件接收端 (邮箱地址) 订阅了某个报警主题，当该报警主题接收到一条报警信息后，会通过该邮件接收端所属的平台 (邮件服务器) ，发送报警邮件到该接收端代表的邮箱地址。

使用流程

通常的使用流程是：

1. 用户创建一个主题，用于接收外部系统 (如ZWatch) 发来的信息
2. 如果要使用邮件接收端，则先创建一个平台 (邮件服务器)
3. 创建接收端，并订阅步骤1中的主题

9.1.4.1 创建主题 (CreateSNSTopic)

用户可以用`CreateSNSTopic`创建一个主题：

```
CreateSNSTopic name=alarm-topic
```

```
{
```

```

"inventory": {
  "createDate": "Jan 25, 2018 8:28:01 PM",
  "lastOpDate": "Jan 25, 2018 8:28:01 PM",
  "name": "alarm-topic",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "e034cef9ad3d43e0b3f9c0a316a0f25a"
},
"success": true
}

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.2 删除主题 (DeleteSNSTopic)

用户可以使用DeleteSNSTopic删除一个主题。删除主题时，接收端和主题的订阅关系自动解除。

```
DeleteSNSTopic uuid=e034cef9ad3d43e0b3f9c0a316a0f25a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.3 更改主题状态 (ChangeSNSTopicState)

用户可以使用ChangeSNSTopicState启用/停用一个主题，主题停用后，发送到该主题的消息自动忽略，不会分发到订阅的接收端。

```
ChangeSNSTopicState uuid=e034cef9ad3d43e0b3f9c0a316a0f25a stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.4 更新主题 (UpdateSNSTopic)

用户可以使用UpdateSNSTopic更新一个主题的名字或描述 (description)字段：

```
UpdateSNSTopic name=new-topic-name uuid=e034cef9ad3d43e0b3f9c0a316a0f25a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
name	资源名称	是		2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.5 查询主题(QuerySNSTopic)

用户可以使用QuerySNSTopic查询报警器：

```
QuerySNSTopic uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3
name	请参见 资源属性			2.3
description	请参见 资源属性	是		2.3
state	状态			2.3
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	字。例如groupBy =type			
createDate	请参见 资源属性			2.3
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
endpoints	endpoints Inventory		2.3

9.1.4.6 创建邮件服务器 (CreateSNSEmailPlatform)

用户可以使用CreateSNSEmailPlatform创建一个邮件服务器 (平台) :

```
CreateSNSEmailPlatform name=my-sftp-server smtpServer=mail.zstack.org smtpPort=25
username=support@zstack.io password=password
```

```
{
  "inventory": {
    "createDate": "Jan 25, 2018 8:43:32 PM",
    "lastOpDate": "Jan 25, 2018 8:43:32 PM",
    "name": "my-sftp-server",
    "smtpPort": 25,
    "smtpServer": "mail.zstack.org",
    "state": "Enabled",
    "type": "Email",
    "username": "support@zstack.io",
    "uuid": "bec03e2d93224c7381782833e8b685ca"
  },
  "success": true
}
```

}

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
smtpServer	SMTP服务器地址			2.3
smtpPort	SMTP端口			2.3
username	用户名	是		2.3
password	密码	是		2.3
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
encryptType		是	<ul style="list-style-type: none"> • SSL • STARTTLS • NONE 	2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		



注:

- 添加邮箱服务器时, 系统会自动检测用户名、密码、邮箱服务器、邮箱服务器端口、加密类型是否正确, 等待时间不超过5秒。

9.1.4.7 测试邮件服务器 (ValidateSNSEmailPlatform)

用户可以使用ValidateSNSEmailPlatform测试邮件服务器是否可用

```
ValidateSNSEmailPlatform uuid=bec03e2d93224c7381782833e8b685ca
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.8 删除邮件服务器 (DeleteSNSApplicationPlatform)

用户可以使用DeleteSNSApplicationPlatform删除邮件服务器：

```
DeleteSNSApplicationPlatform uuid=bec03e2d93224c7381782833e8b685ca
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

9.1.4.9 查询邮件服务器 (QuerySNSEmailPlatform)

用户可以使用QuerySNSEmailPlatform查询一个邮件服务器：

```
QuerySNSEmailPlatform smtpServer=mail.zstack.org
```

9.1.4.10 更新邮箱服务器(UpdateSNSApplicationPlatform)

用户可以使用UpdateSNSApplicationPlatform更新邮箱服务器。 例如：

```
UpdateSNSApplicationPlatform uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
name	资源名称	是		2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.11 查询邮箱服务器(QuerySNSApplicationPlatform)

用户可以使用QuerySNSApplicationPlatform查询报警器：

```
QuerySNSApplicationPlatform uuid=b3454k6ll687h23345jh24hk5
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3
name	请参见 资源属性			2.3
description	请参见 资源属性	是		2.3
type	类型			2.3
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3
createDate	请参见 资源属性			2.3
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
endpoints	endpoints Inventory		2.3

9.1.4.12 更改邮箱服务器状态 (ChangeSNSApplicationPlatformState)

用户可以使用ChangeSNSApplicationPlatformState启用/停用邮件服务器。当邮件服务器停用后，不能再通过该服务器发送邮件给接收端。

```
ChangeSNSApplicationPlatformState uuid=bec03e2d93224c7381782833e8b685ca stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.13 创建邮件接收端 (CreateSNSEmailEndpoint)

用户可以使用CreateSNSEmailEndpoint创建一个邮件接收端：

```
CreateSNSEmailEndpoint platformUuid=bec03e2d93224c7381782833e8b685ca name=operator email=operator@zstack.org
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
email	email地址			2.3
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
platformUuid	应用平台UUID	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

```
{
  "inventory": {
    "createDate": "Jan 25, 2018 8:57:14 PM",
    "email": "operator@zstack.org",
    "lastOpDate": "Jan 25, 2018 8:57:14 PM",
    "name": "operator",
    "platformUuid": "bec03e2d93224c7381782833e8b685ca",
    "state": "Enabled",
    "type": "Email",
    "uuid": "b03b125230b0406ea198919954ae3928"
  },
  "success": true
}
```

- email: 接收邮件的email地址
- platformUuid : 邮件服务器UUID

9.1.4.14 查询邮件接收端 (QuerySNSEmailEndpoint)

用户可以使用QuerySNSEmailEndpoint查询邮件接收端：

```
QuerySNSEmailEndpoint email~="%@zstack.org"
```

9.1.4.15 创建HTTP接收端 (CreateSNSHttpEndpoint)

用户可以使用CreateSNSHttpEndpoint创建HTTP WEBHOOK接收端

```
CreateSNSHttpEndpoint name=http url=http://localhost:8080/webhook-url username=url-username password=url-password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	HTTP URL			2.3
username	用户名	是		2.3
password	密码	是		2.3
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
platformUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

```
{
  "inventory": {
    "createDate": "Jan 25, 2018 9:01:30 PM",
    "lastOpDate": "Jan 25, 2018 9:01:30 PM",
    "name": "http",
    "platformUuid": "02d24b9b0a7f4ee1846f15cda248ceb7",
    "state": "Enabled",
    "type": "HTTP",
    "url": "http://localhost:8080/webhook-url",
```

```

    "username": "url-username",
    "uuid": "d9d8186eed245e0b18ec8deef185fb7"
  },
  "success": true
}

```

- url: web hook URL
- username: 可选，url的用户名，采用HTTP基本授权模式（basic authentication）
- password：可选，url的密码，采用HTTP基本授权模式

9.1.4.16 查询HTTP接收端（QuerySNSHttpEndpoint）

用户可以使用QuerySNSHttpEndpoint查询HTTP接收端

```
QuerySNSHttpEndpoint url~=http%
```

9.1.4.17 创建钉钉接收端（CreateSNSDingTalkEndpoint）

钉钉接收端采用[钉钉机器人](#)，用户可以使用CreateSNSDingTalkEndpoint创建钉钉接收端：

```

CreateSNSDingTalkEndpoint name=dingding url=https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=128f268950234c6c2f065fe88be6cc26d780e9d9863d63eae12be831605345 atPersonPhoneNumbers=+86-12900010002,+86-13977889933

```

参数（Parameters）

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	钉钉机器人URL			2.3
atAll	是否消息@所有人	是		2.3
atPersonPhoneNumbers	要@用户的电话号码	是		2.3
name	资源名称			2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
resourceUuid		是		2.3
platformUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

```
{
  "inventory": {
    "atAll": false,
    "atPersonPhoneNumbers": [
      "+86-12900010002",
      "+86-13977889933"
    ],
    "createDate": "Jan 25, 2018 9:11:00 PM",
    "lastOpDate": "Jan 25, 2018 9:11:00 PM",
    "name": "dingding",
    "platformUuid": "02d24b9b0a7f4ee1846f15cda248ceb7",
    "state": "Enabled",
    "type": "DingTalk",
    "url": "https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=128f268950234c6c2f065fe88be6cc26d780e9d9863d63eae12be831605345",
    "uuid": "2663ecb5356a4fb6eb6cde202b2e6eaf1"
  },
  "success": true
}
```

- url: 钉钉机器人的webhook URL
- atAll : 如果为true，则发送给钉钉的消息会@所有人，并且忽略atPersonPhoneNumbers字段
- atPersonPhoneNumbers : 消息要@人员的电话号码。钉钉用电话号码注册，通过这种方式@群中的成员



注: 钉钉电话号码会补全国际区号，请点击钉钉头像查看电话号码的完整表示，例如 +86-18977550789

9.1.4.18 添加钉钉用户 (AddSNSDingTalkAtPerson)

用户可以使用AddSNSDingTalkAtPerson向一个钉钉接收端增加一个要@成员的电话：

```
AddSNSDingTalkAtPerson endpointUuid=2663ecb5356a4fb6eb6cde202b2e6eaf1 phoneNumbrer=+86-18977550789
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
phoneNumber	用户电话号码 (钉钉用户以电话注册)			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
endpointUuid	钉钉终端UUID			2.3
resourceUuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.19 删除钉钉用户 (RemoveSNSDingTalkAtPerson)

用户可以使用RemoveSNSDingTalkAtPerson从一个钉钉接收端中删除一个要@成员的电话：

```
RemoveSNSDingTalkAtPerson endpointUuid=2663ecb5356a4fbeb6cde202b2e6eaf1 phoneNumber=1897755078
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
endpointUuid	钉钉接收端UUID			2.3
phoneNumber	要删除的atPerson的电话			2.3
deleteMode				2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.20 查询钉钉接收端 (QuerySNSDingTalkEndpoint)

用户可以使用QuerySNSDingTalkEndpoint查询钉钉接收端：

```
QuerySNSDingTalkEndpoint atAll=false
```

9.1.4.21 删除接收端 (DeleteSNSApplicationEndpoint)

用户可以使用DeleteSNSApplicationEndpoint删除接收端（邮件/钉钉/HTTP）：

```
DeleteSNSApplicationEndpoint uuid=2663ecb5356a4fbeb6cde202b2e6eaf1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3
deleteMode		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.22 更新接收端 (UpdateSNSApplicationEndpoint)

用户可以使用UpdateSNSApplicationEndpoint更新一个接收端的名字和描述信息。如果要更新接收端的特定字段（如url,email），删除再重建该接收端。

```
UpdateSNSApplicationEndpoint uuid=2663ecb5356a4fbeb6cde202b2e6eaf1 name=my-endpoint
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称	是		2.3
description	资源的详细描述	是		2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.23 查询接收端(QuerySNSApplicationEndpoint)

用户可以使用QuerySNSApplicationEndpoint查询报警器：

```
QuerySNSApplicationEndpoint
```

9.1.4.24 更改接收端(ChangeSNSApplicationEndpointState)

用户可以使用ChangeSNSApplicationEndpointState更改接收端。例如：

```
ChangeSNSApplicationEndpointState uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID, 唯一标示该资源			2.3
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.3
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

9.1.4.25 订阅主题 (SubscribeSNSTopic)

用户可以使用SubscribeSNSTopic将一个接收端订阅到一个主题。订阅完成后，发送到该主题的消息会自动发送给接收端。

```
SubscribeSNSTopic endpointUuid=b03b125230b0406ea198919954ae3928 topicUuid=e034cef9ad3d43e0b3f9c0a316a0f25a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
topicUuid	应用主题UUID			2.3
endpointUuid	终端UUID			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.26 查询订阅主题的终端 (QuerySNSTopicSubscriber)

用户可以用QuerySNSTopicSubscriber查看有哪些endpoint订阅了某个主题：

```
QuerySNSTopicSubscriber topicUuid=71efab26b4f84a62b001ec9b222efe47
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
topicUuid	主题UUID			2.3.1
endpointUuid	终端UUID			2.3.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.3.1
createDate	请参见 资源属性			2.3.1
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3.1

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
endpoints	endpoints Inventory		2.3.1
topics	topics Inventory		2.3.1

9.1.4.27 退订主题 (UnsubscribeSNSTopic)

用户可以使用UnsubscribeSNSTopic退订一个主题：

```
UnsubscribeSNSTopic endpointUuid=b03b125230b0406ea198919954ae3928 topicUuid=e034cef9ad3d43e0b3f9c0a316a0f25a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
topicUuid	主题UUID			2.3
endpointUuid	终端UUID			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

9.1.4.28 系统主题

SNS内置一些系统主题，一些预定义的消息会发送到系统主题，用户可以直接订阅这些主题以获得感兴趣的信息。



注:

- 系统主题不能被删除和更改，UUID均为预定义的常量值
- 可直接hard code使用

9.1.4.28.1 系统报警主题 (System Alarm)

```
QuerySNSTopic name=system-alarm
```

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Jan 10, 2018 12:11:09 AM",
      "description": "topic for reporting system defined alarms",
      "lastOpDate": "Jan 10, 2018 12:11:09 AM",
      "name": "system-alarm",
      "state": "Enabled",
      "uuid": "e7d6f5e23bb74e99a2777126078b551c"
    }
  ],
  "success": true
}
```

ZWatch预定义的报警器会将报警信息发送到该主题。用户也可以直接使用该主题作为自定义报警器的主题。

使用系统HTTP endpoint接收系统报警主题消息

内部系统（通常是UI），需要一个方式接收来自系统报警主题消息。系统HTTP endpoint可以完成这个工作，只需要在zstack.properties中配置如下字段即可：

```
sns.systemTopic.endpoints.http.url = 接收POST消息的HTTP URL
```

```
sns.systemTopic.endpoints.http.url.username = HTTP请求用户名 ( 可选 )
sns.systemTopic.endpoints.http.url.password = HTTP请求密码 ( 可选 )
```

如果需要设置用户名/密码，两个字段都需要同时设置，否则不生效。收到HTTP消息JSON格式跟HTTP endpoint一样。无论系统报警主题状态如何（Enabled/Disabled），该endpoint都会接收到消息，不受消息主题状态影响。



注:

可以用zstack-configure命令配置上述字段

9.1.4.28.2 API主题 (API Topic)

```
QuerySNSTopic name=system-alarm
```

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Jan 10, 2018 12:11:09 AM",
      "description": "the topic to publish API requests and responses",
      "lastOpDate": "Jan 10, 2018 12:11:09 AM",
      "name": "api",
      "state": "Enabled",
      "uuid": "7bfa0eb8555b3528ace936edfd1d74f1"
    }
  ],
  "success": true
}
```

ZStack会将**所有**API请求和返回发送到该主题，用户可以订阅该主题获得API的调用情况。该主题只能被HTTP接收端订阅，接收端收到的消息将会是API的JSON格式文本。



注:

该主题收到的为API裸请求，如果请求中有password字段（如添加物理机的API），该字段也会发送到接收端。为了安全，该主题只能被管理员创建的接收端订阅。管理员也应该只将该主题用作内部集成或调试用途。

9.1.5 附录

9.1.5.1 函数



注:

CLI中需要对函数中的"用\转移，用于分隔函数参数的,需要用\\转译

函数的调用方式为：

```
函数名(参数1="字符串",参数2=数字)
```

例如 `sort(by="value",direction="desc")`。目前支持如下函数：

- **sort(by="value|time",direction="asc|desc")** 排序函数
 - by: 排序的字段，可以是value或time
 - direction: 排序方向，asc(升序)/desc (降序)
- **limit(limit=number greater than zero)** 只返回limit指定的数据个数。如果数据总数小于limit，则返回所有数据
 - limit: 返回的数据个数，必须为大于0的整数
- **sum()** 对所有数据求和，返回求和后的数据



注:

返回的数据只包含一个value字段，time和labels字段都忽略

- **average(groupBy="label name to group by")**

通过groupBy参数指定的label将数据分组并求平均，例如：

```
average(groupBy="VMUuid")
```

返回的数据中的labels里面只有groupBy指定的label字段

- **top(num=number of top to return)**

返回value值最大的N个数据

- **low(num=number of low to return)**

返回value值最小的N个数据

9.1.5.2 所有Metric元数据

```
{
  "metrics": [
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalImageCount",
      "namespace": "ZStack/Image"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "ReadyImageCount",
      "namespace": "ZStack/Image"
    }
  ]
}
```

```

    "labelNames": [],
    "name": "ReadyImageInPercent",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "RootVolumeTemplateCount",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "RootVolumeTemplateInPercent",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "DataVolumeTemplateCount",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "DataVolumeTemplateInPercent",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "ISOCCount",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "ISOInPercent",
    "namespace": "ZStack/Image"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUUid",
      "CPUNum"
    ],
    "name": "CPUUsedUtilization",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUUid",
      "CPUNum"
    ],
    "name": "CPUIdleUtilization",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUUid"
    ],
    "name": "CPUAllUsedUtilization",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUUid"
    ],
    "name": "CPUAllIdleUtilization",

```

```
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskReadOps",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid"
    ],
    "name": "DiskAllReadOps",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskWriteOps",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid"
    ],
    "name": "DiskAllWriteOps",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskReadBytes",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid"
    ],
    "name": "DiskAllReadBytes",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskWriteBytes",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "VMUuid"
    ],
    "name": "DiskAllWriteBytes",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
}
```

```

{
  "labelNames": [
    "VMUuid",
    "NetworkDeviceLetter"
  ],
  "name": "NetworkInBytes",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "NetworkAllInBytes",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid",
    "NetworkDeviceLetter"
  ],
  "name": "NetworkInPackets",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "NetworkAllInPackets",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid",
    "NetworkDeviceLetter"
  ],
  "name": "NetworkInErrors",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "NetworkAllInErrors",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid",
    "NetworkDeviceLetter"
  ],
  "name": "NetworkOutBytes",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "NetworkAllOutBytes",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [

```

```

    "VMUuid",
    "NetworkDeviceLetter"
  ],
  "name": "NetworkOutPackets",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "NetworkAllOutPackets",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid",
    "NetworkDeviceLetter"
  ],
  "name": "NetworkOutErrors",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "NetworkAllOutErrors",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "MemoryFreeBytes",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "MemoryFreeInPercent",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "MemoryUsedBytes",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [
    "VMUuid"
  ],
  "name": "MemoryUsedInPercent",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "TotalVMCount",
  "namespace": "ZStack/VM"
},
}

```

```

    "labelNames": [],
    "name": "RunningVMCount",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "RunningVMInPercent",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "StoppedVMCount",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "StoppedVMInPercent",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "OtherStateVMCount",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "OtherStateVMInPercent",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "TotalAvailableCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "TotalAvailableCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "BackupStorageUuid",
      "BackupStorageType"
    ],
    "name": "AvailableCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "BackupStorageUuid",
      "BackupStorageType"
    ],
    "name": "AvailableCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "TotalUsedCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [],

```

```

    "name": "TotalUsedCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "BackupStorageUuid",
      "BackupStorageType"
    ],
    "name": "UsedCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "BackupStorageUuid",
      "BackupStorageType"
    ],
    "name": "UsedCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "TotalLockedCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [],
    "name": "TotalLockedCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "ManagementNodeIP",
      "DirPath"
    ],
    "name": "ManagementServerDirFreeCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/System"
  },
  {
    "labelNames": [
      "ManagementNodeIP",
      "DirPath"
    ],
    "name": "ManagementServerDirFreeCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/System"
  },
  {
    "labelNames": [
      "ManagementNodeIP",
      "DirPath"
    ],
    "name": "ManagementServerDirUsedCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/System"
  },
  {
    "labelNames": [
      "ManagementNodeIP",
      "DirPath"
    ],
    "name": "ManagementServerDirUsedCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/System"
  },
  {

```

```
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "CPUNum"
    ],
    "name": "CPUIdleUtilization",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "CPUAllIdleUtilization",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "CPUNum"
    ],
    "name": "CPUUsedUtilization",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "CPUAllUsedUtilization",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "MemoryFreeBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "MemoryFreeInPercent",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "MemoryUsedBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "MemoryUsedInPercent",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
  },
```

```
    "name": "DiskReadOps",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllReadOps",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskWriteOps",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllWriteOps",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskReadBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllReadBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "DiskDeviceLetter"
    ],
    "name": "DiskWriteBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllWriteBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "NetworkDeviceLetter"
    ],
    "name": "NetworkInBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  }
}
```

```

    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid"
      ],
      "name": "NetworkAllInBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "NetworkDeviceLetter"
      ],
      "name": "NetworkInPackets",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid"
      ],
      "name": "NetworkAllInPackets",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "NetworkDeviceLetter"
      ],
      "name": "NetworkInErrors",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid"
      ],
      "name": "NetworkAllInErrors",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "NetworkDeviceLetter"
      ],
      "name": "NetworkOutBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid"
      ],
      "name": "NetworkAllOutBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "NetworkDeviceLetter"
      ],
      "name": "NetworkOutPackets",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {

```

```

    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "NetworkAllOutPackets",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "NetworkDeviceLetter"
    ],
    "name": "NetworkOutErrors",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "NetworkAllOutErrors",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllFreeCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllFreeCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllUsedCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid"
    ],
    "name": "DiskAllUsedCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "DiskDeviceLetter",
      "MountPoint"
    ],
    "name": "DiskCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "HostUuid",
      "DiskDeviceLetter",

```

```

    "MountPoint"
  ],
  "name": "DiskFreeCapacityInPercent",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [
    "HostUuid",
    "DiskDeviceLetter",
    "MountPoint"
  ],
  "name": "DiskUsedCapacityInBytes",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [
    "HostUuid",
    "DiskDeviceLetter",
    "MountPoint"
  ],
  "name": "DiskUsedCapacityInPercent",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "HostTotal",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "ConnectedHostCount",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "ConnectedHostInPercent",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "DisconnectedHostCount",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "DisconnectedHostInPercent",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "CPUCapacityTotal",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "CPUUsedCapacityCount",
  "namespace": "ZStack/Host"
},
{
  "labelNames": [],
  "name": "CPULockedCapacityCount",
  "namespace": "ZStack/Host"
}

```

```
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "CPUUsedCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "CPULockedCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "CPUAvailableCapacityCount",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "CPUAvailableCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "CPUUsedCapacityPerHostCount",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "CPUUsedCapacityPerHostInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "CPUAvailableCapacityPerHostCount",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "CPUAvailableCapacityPerHostInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryCapacityTotal",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryUsedCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryUsedCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryLockedCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryLockedCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryAvailableCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "MemoryAvailableCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "MemoryUsedCapacityPerHostInBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "MemoryUsedCapacityPerHostInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "MemoryAvailableCapacityPerHostInBytes",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [
        "HostUuid",
        "HypervisorType"
      ],
      "name": "MemoryAvailableCapacityPerHostInPercent",
      "namespace": "ZStack/Host"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalAvailableIPCount",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalAvailableIPInPercent",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalUsedIPCount",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalUsedIPInPercent",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalLockedIPCount",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalLockedIPInPercent",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [
        "L3NetworkUuid",
        "L3NetworkType"
      ],
      "name": "AvailableIPCount",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [
        "L3NetworkUuid",
        "L3NetworkType"
      ],
      "name": "AvailableIPInPercent",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [
        "L3NetworkUuid",
        "L3NetworkType"
      ],
      "name": "UsedIPCount",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [
        "L3NetworkUuid",
        "L3NetworkType"
      ],
      "name": "UsedIPInPercent",
      "namespace": "ZStack/L3Network"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalVolumeCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "RootVolumeCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "RootVolumeInPercent",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "DataVolumeCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "DataVolumeInPercent",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "ReadyDataVolumeCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "ReadyDataVolumeInPercent",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalVolumeSnapshotCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "RootVolumeSnapshotCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "RootVolumeSnapshotInPercent",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "DataVolumeSnapshotCount",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "DataVolumeSnapshotInPercent",
      "namespace": "ZStack/Volume"
    },
    {
      "labelNames": [
        "VipUUID"
      ],
      "name": "VIPInBoundTrafficInBytes",
      "namespace": "ZStack/VIP"
    }
  ],
  "name": "VIPInBoundTrafficInBytes",
  "namespace": "ZStack/VIP"
}

```

```

    },
    {
      "labelNames": [
        "VipUUID"
      ],
      "name": "VIPInBoundTrafficInPackages",
      "namespace": "ZStack/VIP"
    },
    {
      "labelNames": [
        "VipUUID"
      ],
      "name": "VIPOutBoundTrafficInBytes",
      "namespace": "ZStack/VIP"
    },
    {
      "labelNames": [
        "VipUUID"
      ],
      "name": "VIPOutBoundTrafficInPackages",
      "namespace": "ZStack/VIP"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalAvailableCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalAvailableCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalUsedCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalUsedCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalLockedCapacityInBytes",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [],
      "name": "TotalLockedCapacityInPercent",
      "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
    },
    {
      "labelNames": [
        "PrimaryStorageUuid",
        "PrimaryStorageType"
      ],
    },
  ],

```

```

    "name": "AvailableCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "AvailableCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "UsedCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "UsedCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "AvailablePhysicalCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "AvailablePhysicalCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "UsedPhysicalCapacityInBytes",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",
      "PrimaryStorageType"
    ],
    "name": "UsedPhysicalCapacityInPercent",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "PrimaryStorageUuid",

```

```

    "PrimaryStorageType"
  ],
  "name": "RootVolumeCount",
  "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
},
{
  "labelNames": [
    "PrimaryStorageUuid",
    "PrimaryStorageType"
  ],
  "name": "DataVolumeCount",
  "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
},
{
  "labelNames": [
    "PrimaryStorageUuid",
    "PrimaryStorageType"
  ],
  "name": "SnapshotCount",
  "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
},
{
  "labelNames": [
    "AccountUUID",
    "ip"
  ],
  "name": "MySQLMaxConnections",
  "namespace": "MyNamespace"
},
{
  "labelNames": [
    "AccountUUID",
    "name"
  ],
  "name": "test",
  "namespace": "test"
},
{
  "labelNames": [
    "AccountUUID"
  ],
  "name": "test",
  "namespace": "test"
}
},
"success": true
}

```

9.1.5.3 所有事件元数据

```

{
  "events": [
    {
      "labelNames": [
        "HAProcess",
        "Error"
      ],
      "name": "VMHAProcess",
      "namespace": "ZStack/VM"
    },
    {

```

```

    "labelNames": [
      "DestinationHostUuid"
    ],
    "name": "VMStarted",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "DestinationHostUuid"
    ],
    "name": "VMHABStarted",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "OldState",
      "NewState",
      "SourceHostUuid",
      "DestinationHostUuid"
    ],
    "name": "VMStateChangedOnHost",
    "namespace": "ZStack/VM"
  },
  {
    "labelNames": [
      "Error"
    ],
    "name": "VRouterDisconnected",
    "namespace": "ZStack/VRouter"
  },
  {
    "labelNames": [
      "Error"
    ],
    "name": "BackupStorageDisconnected",
    "namespace": "ZStack/BackupStorage"
  },
  {
    "labelNames": [
      "OldStatus",
      "NewStatus"
    ],
    "name": "HostStatusChanged",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "UnknownVMIdentity"
    ],
    "name": "HostUnknownVMDetected",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "Error"
    ],
    "name": "HostDisconnected",
    "namespace": "ZStack/Host"
  },
  {
    "labelNames": [
      "Error"
    ]
  }

```

```

    ],
    "name": "PrimaryStorageDisconnected",
    "namespace": "ZStack/PrimaryStorage"
  }
  ],
  "success": true
}

```

- **VMHASStarted (虚拟机在另一台物理机HA启动)**
 - DestinationHostUuid : VM HA启动的物理机UUID
- **VMStateChangedOnHost (虚拟机在物理机上的状态发生变化)**
 - OldState: 之前的状态 , Started,Stopped ...
 - NewState : 新状态
 - SourceHostUuid : 之前所在物理机UUID
 - DestinationHostUuid : 当前所在物理机UUID

**注:**

SourceHostUuid和DestinationHostUuid可能相同

- **VRRouterDisconnected (VR失联)**
 - Error : 导致失联错误的字符串
- **BackupStorageDisconnected (镜像服务器失联)**
 - Error : 导致失联错误的字符串
- **HostStatusChanged (物理机状态改变)**
 - OldStatus : 之前状态
 - NewStatus : 当前状态

**注:**

用户操作，例如执行重连，导致的状态变化不会触发该事件

- **HostUnknownVMDetected (物理机上发现了未受ZStack管控的虚拟机)**
 - UnknownVMIdentity : 未知虚拟机的ID (virsh list看到的VM ID)
- **HostDisconnected (物理机失联)**
 - Error : 导致失联错误的字符串
- **PrimaryStorageDisconnected (主存储失联)**
 - Error : 导致失联错误的字符串

9.1.5.4 外部组件

ZWatch依赖Prometheus和InfluxDB两个外部组件，前者存储时序监控数据（metric），后者存储事件类数据（event, audit）。

• Prometheus内存使用

可以通过zstack.properties中的Prometheus.heapSize配置项控制prometheus的内存使用，默认值为AUTO，由系统选定内存。可以指定512m, 1g这样的值，或直接指定字节数（后面部跟m,g,t这样的容量修饰符）。Prometheus最小需要512M内存，小于该值会导致管理节点启动失败。

当Prometheus.heapSize=AUTO时，管理节点会根据物理内存大小选定内存值，选择算法为：

```
long total = 物理内存字节数
if (total <= SizeUnit.GIGABYTE.toByte(6)) {
    return SizeUnit.MEGABYTE.toByte(512);
} else if (total <= SizeUnit.GIGABYTE.toByte(8)) {
    return SizeUnit.GIGABYTE.toByte(1);
} else if (total <= SizeUnit.GIGABYTE.toByte(16)) {
    return SizeUnit.GIGABYTE.toByte(3);
} else if (total <= SizeUnit.GIGABYTE.toByte(32)) {
    return SizeUnit.GIGABYTE.toByte(6);
} else {
    return SizeUnit.GIGABYTE.toByte(8);
}
```



注:

Prometheus.heapSize只控制prometheus使用内存的相对值，无法控制绝对值。Prometheus可能使用的内存可以达到Prometheus.heapSize值的1.5倍

• Prometheus监控数据保存时间

可以通过zstack.properties中的Prometheus.retention来设置监控数据的最大保留时间。默认值是一年：

```
Prometheus.retention=8760h0m0s
```

• InfluxDB的内存使用和数据保存时间

InfluxDB暂时无内存控制参数。数据目前设置成永不删除。



注:

InfluxDB记录的事件数据总量很小，只有API操作（更改操作）和特殊事件（例如物理机失联）才会产生influxDB数据

9.2 资源编排

9.2.1 概述

资源编排服务是一款帮助云计算用户简化云资源管理和自动化部署运维的服务。通过资源栈模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，可实现自动化批量部署和配置资源，轻松管理云资源生命周期，通过API和SDK集成自动化运维能力。

如图 37: 资源编排所示：

图 37: 资源编排



资源编排具有以下功能优势：

1. 用户只需创建资源栈模板或修改已有模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，资源编排将通过编排引擎自动完成所有资源的创建和配置；
2. 云平台提供示例模板，也可使用可视化编辑器，快速创建资源栈模板；

3. 可根据业务需要，动态调整资源栈模板，从而调整资源栈以灵活应对业务发展需要；
4. 如果不再需要某资源栈，可一键删除该栈及栈内所有资源；
5. 可重复使用已创建的资源栈模板快速复制整套资源，无需重复配置；
6. 可根据业务场景灵活组合云服务，以满足自动化运维的需求。

9.2.2 清单

资源栈清单 (ResourceStack inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.5.0
name	请参见 资源属性			2.5.0
description	请参见 资源属性	是		2.5.0
version	堆栈版本			2.5.0
type	堆栈类型，默认为zstack		<ul style="list-style-type: none"> • zstack 	2.5.0
templateContent	资源堆栈内容，json字符串	是		2.5.0
paramContent	堆栈对应的参数列表，json字符串			2.5.0
status	堆栈状态			2.5.0
reason	堆栈创建失败的原因	是		2.5.0
enableRollback	堆栈创建失败时是否回滚			2.5.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.5.0
createDate	请参见 资源属性			2.5.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Jun 28, 2018 1:44:13 PM",
      "enableRollback": true,
      "lastOpDate": "Jun 28, 2018 1:44:22 PM",
      "name": "EIP",
      "paramContent": "{\"InstanceOfferingUuid\":\"87dd7bae500f4273a9241751d0542a65\", \"ImageUuid\":\"4f04a5e91d075a9cb72131da51eeb62b\", \"PrivateNetworkUuid\":\"f88ccf4ece2a46e793b2d55b9c07b905\", \"PublicNetworkUuid\":\"4373fceca7334974aeaac17007e17ec3\", \"RootDiskOfferingUuid\":\"aee7c2ce77754134809caa8d8bea49ecf\"}",
      "status": "Created",
      "Ref": "VmInstance",
      "Fn::Select": [0, {"Fn::GetAtt": ["VmInstance", "vmNics"]}],
      "uid": ""
    },
    {
      "type": "zstack",
      "uuid": "36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898",
      "version": "2018-06-18"
    }
  ],
  "success": true
}
```

资源栈模板清单 (StackTemplate inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.5.0
name	请参见 资源属性			2.5.0
description	请参见 资源属性	是		2.5.0
type	模板类型，默认zstack		<ul style="list-style-type: none"> zstack 	2.5.0
version	模板版本号			2.5.0
state	模板是否启用			2.5.0
content	模板内容，json字符串			2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.5.0
createDate	请参见 资源属性			2.5.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "content": "{ \"ZStackTemplateFormatVersion\" : \"2018-06-18\", \"Description\": \"Example for create a group vm instance in zstack.\", \"Parameters\": { \"imageUuid\": { \"Type\" : \"String\", \"Description\": \"Image Uuid, represents the image resource to startup one vm instance\\ntest enter\" }, \"instanceOfferingUuid\": { \"Type\": \"String\", \"Description\": \"The instance offering uuid\" }, \"I3NetworkUuid\": { \"Type\": \"String\", \"Description\": \"The I3 network uuid\" } }, \"Resources\" : { \"WebServer1\": { \"Type\": \"Zstack::Resource::VmInstance\", \"Properties\": { \"name\" : \"vm\", \"description\": \"test\\nenter\", \"imageUuid\" : {\"Ref\": \"imageUuid\"}, \"instanceOfferingUuid\": {\"Ref\": \"instanceOfferingUuid\"}, \"I3NetworkUuids\": [{\"Ref\": \"I3NetworkUuid\"}], \"systemTags\": [\"userdata::I2Nsb3VklWNvbmZpZwp1c2VyczoKIC0gbmFtZTogcm9vdAogICBzaGVsbDogL2Jpbi9iYXNoCiAgIGdyb3Vwczogcm9vdAogICBzdWRvOiBbJ0FMTD0oQUxMKSBOT1BBU1NXRDpBTEwnXQogICBzc2gtYXV0aG9yaXplZC1rZXlzOgogICAgICAgLSBzc2gtcnNhIEFBQUFCM056YU MxeWMyRUFBUFEQVFBQkFBQUJBUURmZ2dMQVRRM0prVW5uazczT1F6b1dOdZn4U Fdtb1FNvJv6bUZWekEwYVFyWHZoT00xakk3bXJiLzdKVTJTK0t3Nm1xUFp5QVUvTWg3WEc 5Smw4REh3NzJEZWlzOEVWYm8yanA5dkU1dHRmdXY0K3Rvb1o2Sm9STVND0EdvcG lkd2RZYWw3Y3o2Vk9TYzgyWkFyR3VlUxzMzFqWEUzcIixNk96V0tTrzFVL1RsbXA5V0RI amxyd1dZMCtPZzA4WHBORWVjMnFkUnpvV3IHMhJ5WEpDbUQrdmxCSXErWnVMQVR MZwZQUk1uNGZOVIROM1JmZ0Q0aVEvR2Jaa3RJK1BwZ1ppRkdMVW0zVnJwMjNjck VzSTdjUkszV01IZ2RNSiVrQmFzR05StjB1d082OXNvM3lBbi9NZTZ0b1hmd2JOaC9MWEpP Rkh2RF05bmtscWwydnA0MyByb290QDEwLjAuMTIxLjE3NQp3cmI0ZV9maWxlcz0KIC0gcG F0aDogL3RtcC9aU3RhY2tfY29uZmlnCiAgIGNvbnRlbnQ6IHwKICAgICAgIEhlbGxvLHdv cmxklQpob3N0bmFtZToga292ZW4tdGVzdApkaXNhYmxlX3Jvb3Q6IGZhbHNlcmNocGFzc3 dkOgogIGxpc3Q6IHwKICAgICAgcm9vdDpwYXNzd29yZAogIGV4cGlyZTogRmFsc2UKcnVu Y21kOgogLSBjdXJslGh0dHA6Ly9zb2Z0LnZwc2VyLm5ldC9sbm1wL2xubXAxljQuGfYlmd6lC1vlgxubXAxljQuGfYlmd6lCYmIHRhciB6eGYgbG5tcDEuNC50YXluZ3ogJiYgY2Qg bG5tcDEuNCAmJiBIY2hvcilifC4vaW5zdGFsbC5zaCBsbm1w\" } } }, \"Outputs\": {
```

```

"VmInstance": { "Description": "print vm instance", "Value": {"Ref": "WebServer1"} },
  },
  "createDate": "Jun 27, 2018 7:59:07 PM",
  "lastOpDate": "Jun 27, 2018 7:59:07 PM",
  "name": "userdata",
  "state": true,
  "type": "zstack",
  "uuid": "94cd225aa6c348edbfd2fb1ca7ec50f7",
  "version": "2018-06-18"
},
{
  "Ref": "VmInstance", "Fn::Select": [0, {"Fn::GetAtt": ["VmInstance", "vmNics"]}], "uuid":
  ""
  "createDate": "Jun 27, 2018 5:21:19 PM",
  "lastOpDate": "Jun 27, 2018 7:15:48 PM",
  "name": "ć»şEIP",
  "state": true,
  "type": "zstack",
  "uuid": "a427e49177a7426eadeef2e10b89efaf",
  "version": "2018-06-18"
}
],
"success": true
}

```

资源栈中的事件清单 (ventFromResourceStack inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
id	事件id			2.5.0
description	资源的详细描述	是		2.5.0
action	事件名称			2.5.0
content	事件参数列表			2.5.0
resourceName	资源名称			2.5.0
actionStatus	执行状态			2.5.0
stackUuid	堆栈UUID			2.5.0
duration	事件持续时间	是		2.5.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.5.0
createDate	请参见 资源属性			2.5.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "action": "CreateVmInstanceAction",
      "actionStatus": "Start",
      "content": "{\n  \"I3NetworkUuids\": [\n    \"f88ccf4ece2a46e793b2d55b9c07b905\"\n  ],\n  \"name\": \"EIP-VM\",\n  \"instanceOfferingUuid\": \"87dd7bae500f4273a9241751d0542a65\",\n  \"imageUuid\": \"4f04a5e91d075a9cb72131da51eeb62b\",\n  \"rootDiskOfferingUuid\": \"aee7c2ce77754134809caa8dbea49ecf\"\n}",
      "createDate": "Jun 28, 2018 1:44:13 PM",
      "id": 11,
      "lastOpDate": "Jun 28, 2018 1:44:13 PM",
      "resourceName": "VmInstance",
      "stackUuid": "36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898"
    },
  ],
  "success": true
}
```

9.2.3 操作 (Operations)

9.2.3.1 添加资源栈模板(AddStackTemplate)

用户可以使用 `AddStackTemplate` 添加资源栈模板。 例如：

```
AddStackTemplate name=userdata
templateContent="{ \"ZStackTemplateFormatVersion\" : \"2018-06-18\", \"Description\":
  \"Example for create a group vm instance in zstack.\",
  \"Parameters\" : { \"imageUuid\" : { \"Type\" : \"String\", \"Description\": \"Image Uuid,
  represents the image resource to startup one vm instance\ntest enter\" }, \"instanceOfferingUuid\":
  { \"Type\" : \"String\", \"Description\": \"The instance offering uuid\" }, \"I3NetworkUuid
  \": { \"Type\" : \"String\",
  \"Description\": \"The I3 network uuid\" } }, \"Resources\" : { \"WebServer1\" : { \"Type\":
  \"ZStack::Resource::VmInstance\",
  \"Properties\" : { \"name\" : \"vm\", \"description\" : \"test\\nenter\", \"imageUuid\" :
  {\"Ref\": \"imageUuid\"},
  \"instanceOfferingUuid\" : {\"Ref\": \"instanceOfferingUuid\"}, \"I3NetworkUuids\" : [{\"Ref\":
  \"I3NetworkUuid\"}],
```

```

\systemTags\": [{"userdata::l2Nsb3VklWNvbmZpZwp1c2VyczoKIC0gbmFtZTogcm9vdAogl
CBzaGVsbDogL2Jpbi9iYXNoCiAgIGdyb3Vvczogcm9vdAoglCBzdWRvOiBbJ0FMTD0oQUx
MKSBOT1BBU1NXRDPBTEwnXQogICBzc2gtYXV0aG9yaXplZC1rZXIzOgogICAgICAgLSBzc
2gtcnNhIEFBQUFCM056YUMxeWMyRUFBQUFEQVFBQkFBQUJBUURmZ2dMQVRrM0pr
VW5uazczT1F6b1dOdzN4UFdtb1FNVjV6bUZWekEwYVFyWHZ0T00xakk3bXJiLzdKVTJTK0
t3Nm1xUFp5QVUvTWg3WEc5Smw4REh3NzJEZWlzoEVWYm8yanA5dkU1dHRmdXY0K
3Rvb1o2Sm9STVNDOEdvcGIkd2RZYWw3Y3o2Vk9TYzgyWkFyR3VlUxzMzFqWEUz
cllxNk96V0tTRzFVL1RsbXA5V0Rlamxyd1dZMCIpZzA4WHBORWVjMnFkUnpvV3IHMHJ5WE
pDbUQrdmxCSEXrWnVMQVRMZWZQUk1uNGZOVIROM1JmZ0Q0aVEvR2Jaa3RJK1BwZ
1ppRkdMVW0zVnJwMjNjckVzSTdjUkszV01IZ2RNSiVrQmFzR05STjB1d082OXNvM3IBbi9
NZZT0b1hmd2JOaC9MWEpPRkh2RFo5bmtscWwydnA0MyByb290QDEwLjAuMTIxLj
E3NQp3cmI0ZV9maWxlcz0KIC0gcGF0aDogL3RtcC9aU3RhY2tfY29uZmInCiAgIGNvbnRI
bnQ6IHwKICAgICAgIEhpbGxvLHdvcmxkIQob3N0bmfZToga292ZW4tdGVzdApkaXNhYm
xlX3Jvb3Q6IGZhbHNlcmNocGFzc3dkOgogIGxpc3Q6IHwKICAgICAgcm9vdDpwYXNzd29y
ZAogIGV4cGlyZTogRmFsc2UKcnVuY21kOgogLSBjdXJsIGh0dHA6Ly9zb2Z0LnZwc2VyLm
5ldC9sbm1wL2xubXAxLjQudGFyLmd6IC1vIGxubXAxLjQudGFyLmd6ICYmlHRhciB6eGYg
bG5tcDEuNC50YXluZ3ogJiYgY2QgbG5tcDEuNCAmJiBIY2hvlClifC4vaW5zdGFsbC5zaC
Bsbm1w"} ] } } },
\Outputs\": { \VmInstance\": { \Description\": \print vm instance\, \Value\": {\Ref\":
\WebServer1\"} } } } }

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.5.0
description	资源的详细描述	是		2.5.0
type	模板类型，默认为zstack	是	<ul style="list-style-type: none"> zstack 	2.5.0
templateContent	模板内容，json字符串			2.5.0
resourceUuid	资源UUID	是		2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.2 删除资源栈模板(DeleteStackTemplate)

用户可以使用`DeleteStackTemplate`删除资源栈模板。例如：

```
DeleteStackTemplate uuid=a427e49177a7426eadeef2e10b89efaf
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			
deleteMode		是		
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.3 查询资源栈模板(QueryStackTemplate)

用户可以使用`QueryStackTemplate`查询资源栈模板。例如：

```
QueryStackTemplate uuid=a427e49177a7426eadeef2e10b89efaf
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[资源栈模板清单#StackTemplate inventory#](#)

9.2.3.4 修改资源栈模板(UpdateStackTemplate)

用户可以使用`UpdateStackTemplate`修改资源栈模板。例如：

```
UpdateStackTemplate uuid=a427e49177a7426eadeef2e10b89efaf name=StackTemplate
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	模板的UUID			2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称	是		2.5.0
description	资源的详细描述	是		2.5.0
state	模板是否可用	是		2.5.0
templateContent	模板内容，json字符串	是		2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.5 获取支持的资源列表(GetSupportedCloudFormationResources)

用户可以使用 `GetSupportedCloudFormationResources` 获取资源栈模板支持的资源清单列表。例如：

```
GetSupportedCloudFormationResources
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
version	版本号，如v1	是	• v1	2.6.0
type	类型，默认为zstack	是	• zstack	2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(<i>CreateSystemTag</i>)			
timeout		是		

9.2.3.6 创建资源栈(CreateResourceStack)

用户可以使用*CreateResourceStack*创建资源栈。例如：

```
CreateResourceStack name=stack \
parameters="{ \"imageUuid\": \"8fcfe758a7eb13118d7344a08ff790a5\", \"instanceOfferingUuid\": \"751f662a32184933aff487f5c6e167a6\", \"l3NetworkUuid\": \"1245de5c2d28454bb63e60575ec611cb\"}" \
templateUuid=3a1106e2ff91411d989025c138a16b74
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.5.0
description	资源的详细描述	是		2.5.0
type	堆栈版本，默认为zstack	是	• zstack	2.5.0
rollback	堆栈创建失败是否回滚，默认回滚	是		2.5.0
templateContent	堆栈内容，json字符串  注: 与参数templateUuid二选一	是		2.5.0
templateUuid	模板UUID  注: 与参数templateContent二选一	是		2.5.0
parameters	参数列表，json字符串			2.5.0
resourceUuid	资源的唯一UUID	是		2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.7 预览资源栈(PreviewResourceStack)

用户可以使用`PreviewResourceStack`预览资源栈。 例如：

```
PreviewResourceStack uuid=a427e49177a7426eadeef2e10b89efaf
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
type		是	• zstack	2.5.0
templateContent	模板内容	是		2.5.0
uuid	模板的UUID	是		2.5.0
parameters	参数列表，json字符串	是		2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.8 删除资源栈(DeleteResourceStack)

用户可以使用`DeleteResourceStack`删除资源栈。 例如：

```
DeleteResourceStack uuid=36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.5.0
deleteMode		是		2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.9 修改资源栈(UpdateResourceStack)

用户可以使用`UpdateResourceStack`修改资源栈。 例如：

```
UpdateResourceStack uuid=f4e877381bc349a798e23b74084cd546 name=EIP
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	堆栈的UUID			2.5.0
name	资源名称	是		2.5.0
description	资源的详细描述	是		2.5.0
rollback	创建失败是否回滚	是		2.5.0
templateContent	堆栈内容，json字符串	是		2.5.0
parameters	堆栈参数列表，json字符串	是		2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.10 查询资源栈(QueryResourceStack)

用户可以使用`QueryResourceStack`查询资源栈。例如：

```
QueryResourceStack uuid=f4e877381bc349a798e23b74084cd546
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[资源栈清单#ResourceStack inventory#](#)

9.2.3.11 获取资源栈内资源列表(GetResourceFromResourceStack)

用户可以使用`GetResourceFromResourceStack`获取资源栈内资源列表。例如：

```
GetResourceFromResourceStack uuid=36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	堆栈的UUID			2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

9.2.3.12 查询资源栈内事件列表(QueryEventFromResourceStack)

用户可以使用`QueryEventFromResourceStack`查询资源栈内事件列表。例如：

```
QueryEventFromResourceStack uuid=36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[资源栈中的事件清单#ventFromResourceStack inventory#](#)

9.2.3.13 重启资源栈(RestartResourceStack)

用户可以使用`RestartResourceStack`重启资源栈。例如：

```
RestartResourceStack uuid=36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.3.14 检查资源栈模板参数(CheckStackTemplateParameters)

用户可以使用`CheckStackTemplateParameters`检查资源栈模板参数。例如：

```
CheckStackTemplateParameters uuid=a427e49177a7426eadeef2e10b89efaf
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
type	模板类型，默认为zstack	是	• zstack	2.5.0
templateContent	模板内容，json字符串	是		2.5.0
uuid	模板的UUID			2.5.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.5.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.5.0
timeout		是		

9.2.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=ResourceStackVO`在资源栈上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=ResourceStackVO tag=golden-ResourceStack \
resourceUuid=36ed397d1ce847fcb3faa95decce7898
```

9.3 智能报警

9.3.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
name	请参见 资源结构			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	请参见 资源结构	是		0.6
state	请参见 资源结构		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	0.6
username	用户名	是		2.1
smtpPort	smtp端口	是		2.1
smtpServer	smtp服务器地址 (IP或DNS name)	是		2.1
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
type	保留域			0.6

9.3.2 操作 (Operations)

9.3.2.1 智能报警

9.3.2.1.1 创建Email媒体 (CreateEmailMedia)

管理员可以使用`CreateEmailMedia`创建Email媒体。例如：

```
CreateEmailMedia name=EmailServer1 username=test password=password smtpServer=smtp
.zstack.io \
smtpPort=25
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
smtpServer		是		2.1
smtpPort		是		2.1
username		是		2.1
password		是		2.1
name	资源名称			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.2 查询Email媒体(QueryEmailMedia)

管理员可以使用 `QueryEmailMedia` 查询Email媒体。例如：

```
QueryEmailMedia uuid=4e12cc3fece54045a73fd312e6decd43
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 EmailMedia inventory

9.3.2.1.3 更新Email媒体 (UpdateEmailMedia)

管理员可以使用 `UpdateEmailMedia` 更新Email媒体。例如：

```
UpdateEmailMedia uuid=eb11b44f4b3b4e6b9a24cc69d8ebe412
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
smtpServer	smtp服务器地址 (IP或DNS name)	是		2.1
smtpPort	smtp端口	是		2.1
username	用户名	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
password	密码	是		2.1
name	资源名称			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.4 删除媒体 (DeleteMedia)

管理员可以使用 *DeleteMedia* 删除媒体。例如：

```
DeleteMedia uuid=eb11b44f4b3b4e6b9a24cc69d8ebe412
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.5 查询媒体 (QueryMedia)

管理员可以使用 `QueryMedia` 查询媒体。例如：

```
QueryMedia uuid=e9cfa5c0901f44808b615cc67b536f7d
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `media inventory`

9.3.2.1.6 改变媒体状态 (ChangeMediaState)

管理员可以使用 `ChangeMediaState` 改变媒体状态。例如：

```
ChangeMediaState uuid=e9cfa5c0901f44808b615cc67b536f7d stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EmailMediaVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
) ; 资源类型是 EmailMediaVO			
timeout		是		

9.3.2.1.7 创建Email报警动作 (CreateEmailMonitorTriggerAction)

管理员可以使用 `CreateEmailMonitorTriggerAction` 创建Email报警动作。例如：

```
CreateEmailMonitorTriggerAction name=email email=test@zstack.io \
mediaUuid=e9cfa5c0901f44808b615cc67b536f7d triggerUuids=218994125c804ea68e379
f68749a24cc
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
email	email地址			2.1
mediaUuid	包含SMTP信息的Email媒体uuid			2.1
name	资源名称			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
triggerUuids		是		2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.8 更新Email报警动作(UpdateEmailMonitorTriggerAction)

管理员可以使用`UpdateEmailMonitorTriggerAction`更新Email报警动作。例如：

```
UpdateEmailMonitorTriggerAction uuid=7ab653490651418593895f8fe41315b4
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
email	email地址	是		2.1
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.1
mediaUuid	包含SMTP信息的Email媒体uuid	是		2.1
name	资源名称	是		2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是EmailTriggerActionVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是EmailTriggerActionVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.9 查询Email报警动作 (QueryEmailTriggerAction)

管理员可以使用`QueryEmailTriggerAction`查询Email报警动作。例如：

```
QueryEmailTriggerAction uuid=bb65d670a8464c49ace5f6c897ea0a39
```

```
QueryEmailTriggerAction trigger.uuid=218994125c804ea68e379f68749a24cc
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `media inventory`

9.3.2.1.10 创建报警器 (CreateMonitorTrigger)

管理员可以使用`CreateMonitorTrigger`创建报警器。例如：

```
CreateMonitorTrigger name=MonitorTrigger1 targetResourceUuid=d1b72d2b8a1c450ba7fb1
b07c5254c14 \
duration=60 expression=vm.cpu.util{>}>=200
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.1
expression	报警表达式			2.1
duration	持续时间。当报警表达式被触发超过时间后，发生报警			2.1
recoverExpression	保留字段，未使用	是		2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
targetResourceUuid	目标资源uuid。例如对虚拟机创建报警			2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.11 删除报警器 (DeleteMonitorTrigger)

管理员可以使用 `DeleteMonitorTrigger` 删除报警器。例如：

```
DeleteMonitorTrigger uuid=f86390ca67fd4ab9ae65a1c99ba9f7ec
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.12 查询报警器 (QueryMonitorTrigger)

管理员可以使用`QueryMonitorTrigger`查询报警器。例如：

```
QueryMonitorTrigger uuid=7036c844653c4efa9bce132649188460
```

```
QueryMonitorTrigger action.uuid=a23a8e6872424f888e384ef352397e31
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `monitor trigger inventory`

9.3.2.1.13 更新报警器 (UpdateMonitorTrigger)

管理员可以使用`UpdateMonitorTrigger`更新报警器。例如：

```
UpdateMonitorTrigger uuid=7036c844653c4efa9bce132649188460
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
name	资源名称	是		2.1
expression	报警表达式	是		2.1
duration	持续时间。当报警表达式被触发超过时间后，发生报警	是		2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
resourceUuid	资源uuid	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
) ; 资源类型是 MonitorTriggerVO			
timeout		是		

9.3.2.1.14 修改报警器状态 (ChangeMonitorTriggerState)

管理员可以使用 `ChangeMonitorTriggerState` 修改报警器状态。例如：

```
ChangeMonitorTriggerState uuid=7036c844653c4efa9bce132649188460 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.15 删除报警器动作 (DeleteMonitorTriggerAction)

管理员可以使用`DeleteMonitorTriggerAction`删除报警器动作。例如：

```
DeleteMonitorTriggerAction uuid=1bfc6cbdec64ccdaa4f8221c03ebbef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.16 查询报警器动作 (QueryMonitorTriggerAction)

管理员可以使用`QueryMonitorTriggerAction`查询报警器动作。例如：

```
QueryMonitorTriggerAction uuid=a23a8e6872424f888e384ef352397e31
```

```
QueryMonitorTriggerAction trigger.uuid=218994125c804ea68e379f68749a24cc
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 monitor trigger action inventory

9.3.2.1.17 更改报警器动作状态 (ChangeMonitorTriggerActionState)

管理员可以使用`ChangeMonitorTriggerActionState`更改报警器动作状态。例如：

```
ChangeMonitorTriggerActionState uuid=a23a8e6872424f888e384ef352397e31 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.18 加载报警动作到报警器 (AttachMonitorTriggerActionToTrigger)

管理员可以使用`AttachMonitorTriggerActionToTrigger`加载报警动作到报警器。例如：

```
AttachMonitorTriggerActionToTrigger triggerUuid=7036c844653c4efa9bce132649188460 \ actionUuid=a23a8e6872424f888e384ef352397e31
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
triggerUuid	报警器uuid			2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
actionUuid	报警动作uuid			2.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.19 卸载报警动作 (DetachMonitorTriggerActionFromTrigger)

管理员可以使用 `DetachMonitorTriggerActionFromTrigger` 卸载报警动作。例如：

```
DetachMonitorTriggerActionFromTrigger actionUuid=a23a8e6872424f888e384ef352397e31 \
triggerUuid=7036c844653c4efa9bce132649188460
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
triggerUuid	报警器uuid			2.1
actionUuid	报警动作uuid			2.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 MonitorTriggerActionVO	是		2.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
) ; 资源类型是 MonitorTriggerActionVO			
timeout		是		

9.3.2.1.20 查询报警记录 (QueryAlert)

管理员可以使用 `QueryAlert` 查询报警记录。例如：

```
QueryAlert targetResourceUuid=1fc14d00738e468f9aeb791516e97c6a
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `alert inventory`

9.3.2.1.21 删除报警记录 (DeleteAlert)

管理员可以使用 `DeleteAlert` 删除报警记录。例如：

```
DeleteAlert uuids=87d1c0a647e04c8dbdd2159ea9c72bde
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag) ；资源类型是 AlertVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag) ；资源类型是 AlertVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.1.22 获取报警条目 (GetMonitorItem)

管理员可以使用`GetMonitorItem`获取报警条目。例如：

```
GetMonitorItem resourceType=VmInstanceVO
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceType	资源类型			2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 AlertVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 AlertVO	是		2.1
timeout		是		

9.3.2.2 查询虚拟机监控数据 (PrometheusQueryVmMonitoringData)

管理员可以使用`PrometheusQueryVmMonitoringData`查询虚拟机监控数据。例如：

```
PrometheusQueryVmMonitoringData vmUuids=106a535f73ea44ac902e94ba2444ba59 \
expression='collectd:collectd_virt_virt_cpu_total'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmUuids	云主机UUID			0.6
instant	<ul style="list-style-type: none"> true表示该查询是instant查询，即只查某个时间点的数据 	是	<ul style="list-style-type: none"> true false 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	<ul style="list-style-type: none"> false表示是range查询 			
startTime	起始时间	是		0.6
endTime	结束时间	是		0.6
step	数据后处理间隔	是		0.6
expression	prometheus query DSL			0.6
relativeTime	相对时间	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

9.3.2.3 查询一个label有多少个value (PrometheusQueryLabelValues)

管理员可以使用PrometheusQueryLabelValues查询一个label有多少个value。例如：

```
PrometheusQueryLabelValues labels=disk,asdfas,hostUuid
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
labels	标签值列表			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

9.3.2.4 查询一个metric有多少个label (PrometheusQueryMetadata)

管理员可以使用[PrometheusQueryMetadata](#)查询一个metric有多少个label。例如：

```
PrometheusQueryMetadata \
matches='collectd:collectd_disk_disk_octets_read{hostUuid="1fc14d00738e468f9aeb791516e97c6a"}'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
matches	匹配条件			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

9.3.3 标签 (Tags)

用户可以使用[CreateUserTag resourceType=MonitorTriggerActionVO](#)在报警器上创建用户标签。

例如：

```
CreateUserTag resourceType=MonitorTriggerActionVO tag=Test1 \
resourceUuid=c1d1f8da4f2d4a929ab11879d896b1da
```

10 平台管理


10.1 用户管理

10.1.1 概览

用户管理主要提供了用户对系统资源的访问控制，可实现以细粒度对资源归属及权限控制的划分。

- 用户管理提供账户、用户组、用户的管理，同时涉及策略、配额等概念。
- 用户管理系统的整体结构如图 38: 用户管理系统所示：

图 38: 用户管理系统



相关定义

- **账户：**

作为资源拥有的基本单位，对作用域的资源可以进行创建、删除、分享、召回等操作。账户分为admin管理员账户和普通账户。

- **用户：**

用户账户创建，用于实现更细粒度的权限控制。admin创建的用户，也称之为admin用户，拥有和admin账户相同的全部权限。

- **用户组：**

普通账户可以通过创建用户组对一组用户进行批量的权限控制。

- **资源配额：**

简称配额，是admin账户对普通账户的资源总量进行控制的衡量标准。

- 主要包括云主机数量、CPU数量、内存容量、最大数据云盘数目和所有云盘最大容量等。
- admin账户可修改以上各参数对各个普通账户进行资源总额的控制。当资源删除后，但还未彻底删除时，会占用主存储资源和云盘数量。

10.1.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
name	请参见 资源结构			0.6
description	请参见 资源结构	是		0.6
state	请参见 资源结构		<ul style="list-style-type: none"> • Enabled • Disabled 	0.6
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
type	保留域			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Mar 10, 2018 2:13:11 PM",
      "lastOpDate": "Mar 10, 2018 2:13:11 PM",
      "name": "admin",
      "type": "SystemAdmin",
      "uuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

10.1.3 操作 (Operations)

10.1.3.1 创建账户 (CreateAccount)

管理员可以使用 `CreateAccount` 创建账户。例如：

```
CreateAccount name=normal password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			0.6
password	密码			0.6
type	账户类型	是	<ul style="list-style-type: none"> SystemAdmin Normal 	0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.2 删除账户 (DeleteAccount)

管理员可以使用 `DeleteAccount` 删除账户。例如：

```
DeleteAccount uuid=fb955f42278149a7b93e238a8c8bd272
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.3 查询账户 (QueryAccount)

管理员可以使用 `QueryAccount` 查询账户。例如：

```
QueryAccount uuid=c1a0038cfc004f59bf7a56c6da8d856b
```

```
QueryAccount user.uuid=523024a60fb4437ab141ce965eb50f05
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `account inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
group	group inventory		0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
policy	policy inventory		0.6
quota	quota inventory		0.6
user	user inventory		0.6

10.1.3.4 更新账户 (UpdateAccount)

管理员可以使用`UpdateAccount`更新账户。例如：

```
UpdateAccount uuid=f536739a077040afa74af59ac085252b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	账户uuid			0.6
name	账户名称	是		0.6
password	密码	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.5 使用账户身份登录 (LoginByAccount)

管理员可以使用`LoginByAccount`使用账户身份登录。例如：

```
LoginByAccount accountName=12 password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
accountName	账户名称			0.6
password	密码			0.6
captchaUuid	验证码UUID	是		2.6.0
verifyCode	验证码	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 AccountVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.6 获取登录验证码(GetLoginCaptcha)

管理员可以使用`GetLoginCaptcha`获取登录验证码。例如：

```
GetLoginCaptcha resourceName=admin loginType=Test
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceName	资源名称			2.6.0
loginType	登录类型			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 AccountVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 AccountVO	是		2.6.0
timeout		是		

10.1.3.7 刷新验证码(RefreshCaptcha)

管理员可以使用`RefreshCaptcha`刷新验证码。例如：

```
RefreshCaptcha uuid=4f9643d18f34440babd971793f6d0b3a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID, 唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 AccountVO	是		2.6.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 AccountVO	是		2.6.0
timeout		是		

10.1.3.8 获取双因子认证密钥(GetTwoFactorAuthenticationSecret)

管理员可以使用`GetTwoFactorAuthenticationSecret`获取双因子认证密钥。例如：

```
GetTwoFactorAuthenticationSecret name=admin password=password type=account
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.6.0
password				2.6.0
type			<ul style="list-style-type: none"> account iam2 	2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 AccountVO	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 AccountVO	是		2.6.0
timeout		是		

10.1.3.9 获取双因子认证状态(GetTwoFactorAuthenticationState)

管理员可以使用`GetTwoFactorAuthenticationState`获取双因子认证状态。例如：

```
GetTwoFactorAuthenticationState
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag ; 资源类型是 AccountVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 AccountVO	是		2.6.0
timeout		是		

10.1.3.10 获取账户配额使用情况 (GetAccountQuotaUsage)

管理员可以使用 `GetAccountQuotaUsage` 获取账户配额使用情况。例如：

```
GetAccountQuotaUsage uuid=c1a0038cfc004f59bf7a56c6da8d856b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 AccountVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 AccountVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.11 查询账户资源引用 (QueryAccountResourceRef)

管理员可以使用`QueryAccountResourceRef`查询账户资源引用。例如：

```
QueryAccountResourceRef accountUuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e resourceType=VolumeVO
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见account resource ref inventory

10.1.3.12 共享资源给账户 (ShareResource)

管理员可以使用`ShareResource`共享资源给账户。例如：

```
ShareResource resourceUuids=e29e00c1d18a486b8802a8f53c6a6e4f / accountUuids=f536739a077040afa74af59ac085252b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceUuids	资源uuid列表			0.6
accountUuids	账户uuid列表	是		0.6
toPublic	全局共享； toPublic参数被 设为false时，账 户uuid不能为空	是		0.6
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.13 创建用户组 (CreateUserGroup)

管理员可以使用 `CreateUserGroup` 创建用户组。例如：

```
CreateUserGroup name=usergroup1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.14 删除用户组 (DeleteUserGroup)

管理员可以使用 `DeleteUserGroup` 删除用户组。例如：

```
DeleteUserGroup uuid=f0f6fc4d36a341e3a61b560bd176b351
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.15 查询用户组 (QueryUserGroup)

管理员可以使用 `QueryUserGroup` 查询用户组。例如：

```
QueryUserGroup accountUuid=f536739a077040afa74af59ac085252b
```

```
QueryUserGroup accountUuid=f536739a077040afa74af59ac085252b
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `user group inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
account	account inventory	用户组所属的账户	0.6
policy	policy inventory	用户组绑定的策略	0.6
user	user inventory	用户组中的用户	0.6

10.1.3.16 更新用户组 (UpdateUserGroup)

管理员可以使用 `UpdateUserGroup` 更新用户组。例如：

```
UpdateUserGroup uuid=101a72b491024d8fba5a946a9fb5ddb0
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
name	资源名称	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.17 添加到用户组 (AddUserToGroup)

管理员可以使用 `AddUserToGroup` 添加到用户组。例如：

```
AddUserToGroup groupUuid=42a53ca7dec74b538bdbbee48caa6e27a \
userUuid=ec6f8785d7344214a0e9adf94790aebe
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userUuid	用户uuid			0.6
groupUuid	用户组uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 UserGroupVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.18 绑定策略到用户组 (AttachPolicyToUserGroup)

管理员可以使用`AttachPolicyToUserGroup`绑定策略到用户组。例如：

```
AttachPolicyToUserGroup groupUuid=101a72b491024d8fba5a946a9fb5ddb0 \
policyUuid=ffb698fe5c7d41b1a913fc3cb83e234c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
policyUuid	权限策略uuid			0.6
groupUuid	用户组uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.19 将策略从用户组解绑 (DetachPolicyFromUserGroup)

管理员可以使用`DetachPolicyFromUserGroup`将策略从用户组解绑。例如：

```
DetachPolicyFromUserGroup groupUuid=101a72b491024d8fba5a946a9fb5ddb0 \
policyUuid=ffb698fe5c7d41b1a913fc3cb83e234c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
policyUuid	权限策略uuid			0.6
groupUuid	用户组uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.20 从用户组中移除用户 (RemoveUserFromGroup)

管理员可以使用`RemoveUserFromGroup`从用户组中移除用户。例如：

```
RemoveUserFromGroup groupUuid=101a72b491024d8fba5a946a9fb5ddb0 \
userUuid=523024a60fb4437ab141ce965eb50f05
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userUuid	用户uuid			0.6
groupUuid	用户组uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	serTag) ; 资源类型是 UserGroupVO			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 UserGroupVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.21 创建用户 (CreateUser)

管理员可以使用 `CreateUser` 创建用户。例如：

```
CreateUser name=user password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	用户名称			0.6
password	密码			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.22 删除用户 (DeleteUser)

管理员可以使用 `DeleteUser` 删除用户。例如：

```
DeleteUser uuid=c9b34d9721394c45b6a70529f0aeb39b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.23 查询用户 (QueryUser)

管理员可以使用 `QueryUser` 查询用户。例如：

```
QueryUser accountUuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e
```

```
QueryUser account.uuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `user inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
account	account inventory	用户所属的账户	0.6

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
policy	policy inventory	用户绑定的策略	0.6
group	group inventory	用户所在的用户组	0.6

10.1.3.24 更新用户 (UpdateUser)

管理员可以使用`UpdateUser`更新用户。例如：

```
UpdateUser uuid=523024a60fb4437ab141ce965eb50f05
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid	是		0.6
name	用户名称	是		0.6
password	密码	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.25 使用用户身份登录 (LogInByUser)

管理员可以使用`LogInByUser`使用用户身份登录。例如：

```
LogInByUser userName=12user password=password accountName=12
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
accountUuid	账户uuid	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
accountName	账户名称	是		0.6
userName	用户名称			0.6
password	密码			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.26 绑定一条策略到用户 (AttachPolicyToUser)

管理员可以使用`AttachPolicyToUser`绑定一条策略到用户。例如：

```
AttachPolicyToUser userUuid=5fb5b7ba87fb4c07ad3ec89ed0b41379 \
policyUuid=8dadd2b163c14d639e03ea9c8bc17b9f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userUuid	用户uuid			0.6
policyUuid	权限策略uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ; 资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ; 资源类型是 UserVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

10.1.3.27 将一条策略从用户解绑 (DetachPolicyFromUser)

管理员可以使用`DetachPolicyFromUser`将一条策略从用户解绑。例如：

```
DetachPolicyFromUser policyUuid=8dadd2b163c14d639e03ea9c8bc17b9f \
userUuid=5fb5b7ba87fb4c07ad3ec89ed0b41379
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userUuid	用户uuid			0.6
policyUuid	权限策略uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.28 绑定多条策略到用户 (AttachPoliciesToUser)

管理员可以使用`AttachPoliciesToUser`绑定多条策略到用户。例如：

```
AttachPoliciesToUser userUuid=5fb5b7ba87fb4c07ad3ec89ed0b41379 \
policyUuids=9e092aafa9a14af187d67b4072dd8eda,5cde60162d6e4f9a8e1984bd0fda542b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userUuid	用户组uuid			0.6
policyUuids	权限策略uuid列表			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.29 将多条策略从用户解绑 (DetachPoliciesFromUser)

管理员可以使用 `DetachPoliciesFromUser` 将多条策略从用户解绑。例如：

```
DetachPoliciesFromUser userUuid=5fb5b7ba87fb4c07ad3ec89ed0b41379 \
policyUuids=9e092aafa9a14af187d67b4072dd8eda,5cde60162d6e4f9a8e1984bd0fda542b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userUuid	用户组uuid			0.6
policyUuids	权限策略uuid列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 UserVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.30 创建策略 (CreatePolicy)

管理员可以使用`CreatePolicy`创建策略。例如：

```
CreatePolicy name=all statements=[{"actions":[".*"], "effect":"Allow"}]
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
statements	策略声明			0.6
resourceUuid	资源uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PolicyVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PolicyVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.31 删除策略 (DeletePolicy)

管理员可以使用`DeletePolicy`删除策略。例如：

```
DeletePolicy uuid=9e092aafa9a14af187d67b4072dd8eda
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(DeleteResources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PolicyVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PolicyVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.32 查询策略 (QueryPolicy)

管理员可以使用 `QueryPolicy` 查询策略。例如：

```
QueryPolicy uuid=5cde60162d6e4f9a8e1984bd0fda542b
```

```
QueryPolicy account.uuid=2cfc587668474aa9ae544c014bfbd36e
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 `policy inventory`

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
account	account inventory		0.6
group	group inventory		0.6
user	user inventory		0.6

10.1.3.33 查询配额 (QueryQuota)

管理员可以使用`QueryQuota`查询配额。例如：

```
QueryQuota name=vm.num
```

```
QueryQuota account.uuid=f536739a077040afa74af59ac085252b
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见quota inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
account	account inventory		0.6

10.1.3.34 更新配额 (UpdateQuota)

管理员可以使用`UpdateQuota`更新配额。例如：

```
UpdateQuota identityUuid=f536739a077040afa74af59ac085252b name=vm.num value=25
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
identityUuid	身份实体的uuid (账户的)			0.6
name	资源名称			0.6
value	配额值			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 QuotaVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 QuotaVO	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

10.1.3.35 获取资源名称 (GetResourceNames)

管理员可以使用`GetResourceNames`获取资源名称。例如：

```
GetResourceNames uuids=bd73a3d1e6784d49897be5ae785305d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuids	资源uuid列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 ResourceVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 ResourceVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.36 查询共享资源 (QuerySharedResource)

管理员可以使用`QuerySharedResource`查询共享资源。例如：

```
QuerySharedResource resourceUuid=6ec89e13f4a05ed4be42dabfcdad6dd7
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见shared resource inventory

10.1.3.37 解除资源共享 (RevokeResourceSharing)

管理员可以使用`RevokeResourceSharing`解除资源共享。例如：

```
RevokeResourceSharing resourceUuids=6ec89e13f4a05ed4be42dabfcdad6dd7 all=true
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceUuids	资源uuid列表			0.6
toPublic	全局共享	是		0.6
accountUuids	账户uuid列表	是		0.6
all	all参数被设为false时，账户uuid不能为空	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.38 变更资源所有者 (ChangeResourceOwner)

管理员可以使用`ChangeResourceOwner`变更资源所有者。例如：

```
ChangeResourceOwner accountUuid=2cfc587668474aa9ae544c014bfbd36e \
resourceUuid=1ad7f7f385d64e2fb7531ee3a06bcf8d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
accountUuid	账户uuid			0.6
resourceUuid	资源uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.39 检查API权限 (CheckApiPermission)

管理员可以使用`CheckApiPermission`检查API权限。例如：

```
CheckApiPermission apiNames=org.zstack.storage.primary.local.APIQueryLocalStorageResourceRefMs
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userId	用户uuid			0.6
apiNames	API名称列表			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.40 验证会话的有效性 (ValidateSession)

管理员可以使用`ValidateSession`验证会话的有效性。例如：

```
ValidateSession sessionUuid=7f69ae7ed38941adb54ba8777ae68cb5
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
sessionUuid	会话uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.41 退出当前登录状态 (LogOut)

管理员可以使用`LogOut`退出当前登录状态。例如：

```
LogOut sessionUuid=d22049be779b455f86bc3484becad10f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
sessionUuid	会话uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.1.3.42 更新会话 (RenewSession)

管理员可以使用`RenewSession`更新会话。例如：

```
RenewSession sessionUuid=7b93b7648aea3c8d9109498a32288470
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
duration		是		2.3
sessionUuid	会话uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 PolicyVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 PolicyVO	是		0.6
timeout		是		

10.1.4 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=UserTagVO`在用户上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=UserTagVO tag=Test1 \
resourceUuid=3214e0dcd01d4e2aa8407968e1c51d58
```

10.2 计费管理

10.2.1 概览

账单：按计费单价和使用时间来统计并显示所有项目或账户下各资源的资费信息。

计费设置：以各资源的规格大小和时间作为基本计费单位，对各资源创建计费单价，统计不同项目/账户在一定时间内的计费。

10.2.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
price	单位价格			0.6
resourceName	资源名称		<ul style="list-style-type: none"> cpu memory rootVolume dataVolume 	0.6
resourceUnit	资源计费单元	是		0.6
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
timeUnit	计费时间单元			0.6
dateInLong	长整型时间	是		0.6

示例

```
{
  "inventories": [],
  "success": true
}
```

10.2.3 操作 (Operations)

10.2.3.1 创建资源价格 (CreateResourcePrice)

管理员可以使用`CreateResourcePrice`创建资源价格。例如：

```
CreateResourcePrice resourceName=memory price=60 timeUnit=d resourceUnit=G
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceName	资源名称		<ul style="list-style-type: none"> cpu memory rootvolume datavolume 	0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> • snapshot • gpu • pubIpVmNicBandwidthOut • pubIpVmNicBandwidthIn • pubIpVipBandwidthOut • pubIpVipBandwidthIn 	
resourceUnit	资源计费单元	是		0.6
timeUnit	计费时间单元			0.6
price	单位价格			0.6
accountUuid	账户uuid	是		0.6
dateInLong	长整型时间	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 EmailMediaVO	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 EmailMediaVO	是		0.6
timeout		是		

10.2.3.2 删除资源价格 (DeleteResourcePrice)

管理员可以使用`DeleteResourcePrice`删除资源价格。例如：

```
DeleteResourcePrice uuid=7c9a496360c040819dbaa5abd9c074b8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create User Tag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create System Tag)	是		0.6
timeout		是		

10.2.3.3 查询资源价格 (QueryResourcePrice)

管理员可以使用`QueryResourcePrice`查询资源价格。例如：

```
QueryResourcePrice resourceName=datavolume
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见resource price inventory

10.2.3.4 计算账户花费 (CalculateAccountSpending)

管理员可以使用 `CalculateAccountSpending` 计算账户花费。例如：

```
CalculateAccountSpending accountUuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
accountUuid	账户uuid			0.6
dateStart	起始日期	是		0.6
dateEnd	结束日期	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.2.4 标签 (Tags)

用户可以使用 `CreateUserTag resourceType=PriceVO` 创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=PriceVO tag=Test1 \
resourceUuid=3214e0dcd01d4e2aa8407968e1c51d58
```

10.3 定时

10.3.1 概览

定时器和定时任务完全解耦，用户可按需创建不同规则的定时器、以及不同的定时任务，并将定时任务灵活加载到定时器或从定时器上卸载。定时器和定时任务的操作会完整的进入审计中。

10.3.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
name	资源名称			2.1
state	请参见 资源结构		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	2.1
targetResource Uuid	定时任务类型			2.1
createDate	请参见 资源结构			2.1
lastOpDate	请参见 资源结构			2.1

示例

```
{
  "inventories": [],
  "success": true
}
```

10.3.3 操作 (Operations)

10.3.3.1 创建定时任务 (CreateSchedulerJob)

管理员可以使用`CreateSchedulerJob`创建定时任务。例如：

```
CreateSchedulerJob name=SchedulerJob1 targetResourceUuid=d672c98c9ea5416a83d15
696f324368c \
type=startVm
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
targetResource Uuid	定时任务类型			2.1
type	定时任务类型		<ul style="list-style-type: none"> startVm 	2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> stopVm rebootVm volumeSnapshot 	
parameters		是		2.1
resourceUuid		是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SchedulerJobVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SchedulerJobVO	是		2.1
timeout		是		



注： parameters 参数的可选值由type决定。关系如下：

type参数	parameters可选参数
startVm	
stopVm	
rebootVm	
volumeSnapshot	snapshotMaxNumber
volumeBackup	<ul style="list-style-type: none"> volumeReadBandwidth volumeWriteBandwidth networkReadBandwidth networkWriteBandwidth fullBackupTriggerUuid retentionType* retentionValue* backupStorageUuids*

type参数	parameters可选参数
	<ul style="list-style-type: none"> remoteBackupStorageUuid
vmBackup (targetResourceUuid 填 rootVolumeUuid)	<ul style="list-style-type: none"> volumeReadBandwidth volumeReadBandwidth volumeWriteBandwidth networkReadBandwidth networkWriteBandwidth fullBackupTriggerUuid retentionType* retentionValue* backupStorageUids*
databaseBackup	<ul style="list-style-type: none"> retentionType* retentionValue* backupStorageUids* remoteBackupStorageUuid

10.3.3.2 删除定时任务 (DeleteSchedulerJob)

管理员可以使用`DeleteSchedulerJob`删除定时任务。例如：

```
DeleteSchedulerJob uuid=94b1126b2cc44b5ea0e1d31026e24c9f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SchedulerJobVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag) ;资源类型是 SchedulerJobVO			
timeout		是		

10.3.3.3 查询定时任务 (QuerySchedulerJob)

管理员可以使用`QuerySchedulerJob`查询定时任务。例如：

```
QuerySchedulerJob uuid=04f512aa6cc3495bab23e677da4c9510
```

```
QuerySchedulerJob trigger.uuid=d82d4ca2d4da407ebc5410e85d5dd256
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见scheduler job inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
trigger	trigger inventory		2.1

10.3.3.4 更新定时任务 (UpdateSchedulerJob)

管理员可以使用`UpdateSchedulerJob`更新定时任务。例如：

```
UpdateSchedulerJob uuid=4ad3c66621924055a3db06917ed0d902
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
name	资源名称	是		2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	源类型是 SchedulerJobVO			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SchedulerJobVO	是		2.1
timeout		是		

10.3.3.5 创建定时器 (CreateSchedulerTrigger)

管理员可以使用 `CreateSchedulerTrigger` 创建定时器。例如：

```
CreateSchedulerTrigger name=trigger schedulerType=simple startTime=1510329600 \
schedulerInterval=3600
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
schedulerInterval		是		2.1
repeatCount		是		2.1
startTime	应为Unix Time	是		2.1
schedulerType			<ul style="list-style-type: none"> simple cron 	2.1
cron		是		2.1
resourceUuid		是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SchedulerTriggerVO	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SchedulerTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

10.3.3.6 删除定时器 (DeleteSchedulerTrigger)

管理员可以使用 `DeleteSchedulerTrigger` 删除定时器。例如：

```
DeleteSchedulerTrigger uuid=36cb56cbc7b946dbb4294dcf726db975
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
deleteMode	请参见 删除资源>DeleteResources	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SchedulerTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SchedulerTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

10.3.3.7 查询定时器 (QuerySchedulerTrigger)

管理员可以使用`QuerySchedulerTrigger`查询定时器。例如：

```
QuerySchedulerTrigger uuid=8a87a66ea1344ba2b918f49136505dbb
```

```
QuerySchedulerTrigger job.uuid=fd347b4c3f144380bca9c0c5cdf7697d
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见scheduler trigger inventory

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
job	job inventory		2.1

10.3.3.8 更新定时器 (UpdateSchedulerTrigger)

管理员可以使用`UpdateSchedulerTrigger`更新定时器。例如：

```
UpdateSchedulerTrigger uuid=26a64811252b446ab97bd1559c27a630
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			2.1
name	资源名称	是		2.1
description	资源的详细描述	是		2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ；资源类型是 SchedulerTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ；资源类型是 SchedulerTriggerVO	是		2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

10.3.3.9 添加定时任务到定时器 (AddSchedulerJobToSchedulerTrigger)

管理员可以使用 `AddSchedulerJobToSchedulerTrigger` 添加定时任务到定时器。例如：

```
AddSchedulerJobToSchedulerTrigger schedulerJobUuid=de40b48a63c04ec283f75dfed817b628 \
schedulerTriggerUuid=3a5de588a82f4f7d96658e87baa3ef6f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
schedulerJobUuid				2.1
schedulerTriggerUuid				2.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.1
timeout		是		

10.3.3.10 移除定时任务 (RemoveSchedulerJobFromSchedulerTrigger)

管理员可以使用 `RemoveSchedulerJobFromSchedulerTrigger` 从定时器移除定时任务。例如：

```
RemoveSchedulerJobFromSchedulerTrigger schedulerJobUuid=de40b48a63c04ec283f75dfed817b628 \
schedulerTriggerUuid=3a5de588a82f4f7d96658e87baa3ef6f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
schedulerJobUuid				2.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
schedulerTriggerUuid				2.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.1
timeout		是		

10.3.3.11 改变定时任务状态(ChangeSchedulerState)

管理员可以使用`ChangeSchedulerState`改变定时任务状态。例如：

```
ChangeSchedulerState uuid=d8601cf2081c4715a33e2d994e2f16d8 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				2.1
stateEvent			<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag) , 资源类型是SchedulerTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) , 资源类型是SchedulerTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

10.3.3.12 获取未挂载定时器的任务(GetNoTriggerSchedulerJobs)

管理员可以使用`GetNoTriggerSchedulerJobs`获取未挂载定时器的任务。例如：

```
ChangeSchedulerState uuid=d8601cf2081c4715a33e2d994e2f16d8 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name				2.3.2
description		是		2.3.2
accessPointUuid		是		2.3.2
dataCenterUuid				2.3.2
vRouterUuid				2.3.2
resourceUuid		是		2.3.2
routerType			<ul style="list-style-type: none"> VBR VRouter 	2.3.2
spec		是		2.3.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag) ，资源类型是SchedulerTriggerVO	是		2.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) ，资源类型是SchedulerTriggerVO	是		2.1
timeout		是		

10.3.4 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=SchedulerJobVO`在定时器上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=SchedulerJobVO tag=Test1 \
```

```
resourceUuid=3214e0dcd01d4e2aa8407968e1ccreatee51d58
```

10.4 AD/LDAP

10.4.1 概览

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 作为轻量级目录访问协议，可提供标准的目录服务。微软的WindowsAD软件（以下简称AD），以及众多流行的Linux发行版中提供的OpenLDAP软件（以下简称LDAP），均是基于LDAP协议的实现，它们为日益多样化的企业办公应用提供了一套独立、标准的登录认证系统。

ZStack支持无缝接入AD/LDAP统一认证服务，基于自定义规则添加AD/LDAP服务器，并获取成员列表；当AD/LDAP成员（用户/用户组）成功绑定ZStack账户（普通账户/管理员），就可使用成员登录属性直接登录ZStack云平台。

10.4.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
accountUuid	账户uuid			0.6
ldapUuid	LDAP的uuid			0.6
ldapServerUuid	LDAP服务器的uuid			0.6
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6

示例

```
{
  "inventories": [],
  "success": true
}
```

}

10.4.3 操作 (Operations)

10.4.3.1 添加AD/LDAP服务器 (AddLdapServer)

管理员可以使用AddLdapServer添加AD/LDAP服务器。例如：

```
AddLdapServer name=ldap-server url=ldap://172.20.197.44:389 base="dc=mevoco,dc=com" \
encryption=TLS username="cn=Manager,dc=mevoco,dc=com" password=password descrip
tion="ldapserver"
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			0.6
description	资源的详细描述			0.6
url	LDAP服务器访问地址			0.6
base	LDAP服务查询BaseDN			0.6
username	访问LDAP服务器使用的用户名			0.6
password	密码			0.6
encryption	加密方式		<ul style="list-style-type: none"> None TLS 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		



注:

- 添加AD/LDAP时，系统会自动检测服务器、端口、基准检索DN、登录属性、用户DN、密码是否正确，等待时间不超过5秒。

10.4.3.2 删除AD/LDAP服务器 (DeleteLdapServer)

管理员可以使用`DeleteLdapServer`删除AD/LDAP服务器。例如：

```
DeleteLdapServer uuid=b2750052c1e34b9c868c84e645eed79a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> • Permissive • Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.4.3.3 查询AD/LDAP服务器 (QueryLdapServer)

管理员可以使用`QueryLdapServer`查询AD/LDAP服务器。例如：

```
QueryLdapServer uuid=b2750052c1e34b9c868c84e645eed79a
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见ldap server inventory

10.4.3.4 更新AD/LDAP服务器 (UpdateLdapServer)

管理员可以使用`UpdateLdapServer`更新AD/LDAP服务器。例如：

```
UpdateLdapServer ldapServerUuid=ba240fbba3e541b4ab9db4b221cc6e7a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ldapServerUuid	LDAP服务器的uuid			0.6
name	资源名称	是		0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
url	LDAP服务器的访问地址	是		0.6
base	LDAP服务器的查询BaseDN	是		0.6
username	访问LDAP服务器的用户名	是		0.6
password	密码	是		0.6
encryption	加密方式	是	<ul style="list-style-type: none"> • None • TLS 	
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.4.3.5 创建AD/LDAP绑定 (CreateLdapBinding)

管理员可以使用 `CreateLdapBinding` 创建AD/LDAP绑定。例如：

```
CreateLdapBinding ldapUid=mevoco accountUuid=2cfc587668474aa9ae544c014bfb36e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ldapUid	LDAP的uid			0.6
accountUuid	账户uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.4.3.6 删除AD/LDAP绑定 (DeleteLdapBinding)

管理员可以使用 `DeleteLdapBinding` 删除AD/LDAP绑定。例如：

```
DeleteLdapBinding uuid=d70c0ef1b57043beaffcfc9b0216ac1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.4.3.7 查询AD/LDAP绑定 (QueryLdapBinding)

管理员可以使用`QueryLdapBinding`查询AD/LDAP绑定。例如：

```
QueryLdapBinding ldapUid=mevoco
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见ldap binding inventory

10.4.3.8 清理无效的AD/LDAP绑定 (CleanInvalidLdapBinding)

管理员可以使用`CleanInvalidLdapBinding`清理无效的AD/LDAP绑定。返回示例：

```
{
  "success": true
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.4.3.9 使用AD/LDAP身份登录 (LoginByLdap)

管理员可以使用`LoginByLdap`使用AD/LDAP身份登录。例如：

```
LoginByLdap uid=mevoco password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uid	LDAP的uid			0.6
password	密码			0.6
captchaUuid	验证码UUID	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
verifyCode	验证码	是		2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.4.3.10 获取AD/LDAP条目 (GetLdapEntry)

管理员可以使用`GetLdapEntry`获取AD/LDAP条目。例如：

```
GetLdapEntry ldapFilter=(cn=mevoco)
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ldapFilter	查询条件			2.2
limit	最多返回的记录数, 类似MySQL的limit	是		2.2
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

10.4.3.11 获取可绑定的AD/LDAP条目 (GetCandidateLdapEntryForBinding)

管理员可以使用`GetCandidateLdapEntryForBinding`获取可绑定的AD/LDAP条目 (排除已绑定的AD/LDAP条目)。例如：

```
GetCandidateLdapEntryForBinding ldapFilter=(cn=mevoco)
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
ldapFilter	查询条件			2.2
limit	最多返回的记录数，类似MySQL的limit	是		2.2
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.2
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.2
timeout		是		

10.4.4 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=LdapServerVO`创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=LdapServerVO tag=Test1 \
resourceUuid=3214e0dcd01d4e2aa8407968e1ccreatee51d58
```

10.5 控制台服务

10.5.1 概览

ZStack平台管理支持显示当前控制台代理的信息，即打开云主机的控制台时使用的代理信息。

- 控制台代理地址只需要在管理节点修改；
- 默认代理显示的地址为管理节点的IP地址；
- 显示类型为ManagementServerConsoleProxy；

- 只有当状态为**启用**和**已连接**时，才可正常打开控制台访问云主机。

控制台代理支持的操作：

- **重连**：一般发生在云主机控制台打开失败时，进行重连操作。重连后状态显示为启用和已连接时，代表控制台可以正常打开。
- **设置控制台代理地址**：ZStack支持在UI界面上设置控制台代理地址。
 - 控制台代理地址可填写：管理节点公网IP地址、NAT地址、域名，不支持设置端口；
 - 无需重启管理节点，直接生效。

10.5.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
state	请参见 资源结构		<ul style="list-style-type: none"> • Enabled • Disabled 	0.6
status	状态（连接，断开）			0.6
type	类型			0.6
managementIp	管理节点IP			0.6
consoleProxyOverriddenIp				0.6
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "consoleProxyOverriddenIp": "",
      "createDate": "Mar 10, 2018 3:40:42 PM",
      "description": "Console proxy agent running on the management node[uuid:c6696896a2a34f1782781e42f85d89a4]",
      "lastOpDate": "Mar 10, 2018 3:40:56 PM",
      "managementIp": "10.0.210.4",
      "state": "Enabled",
    }
  ]
}
```

```

    "status": "Connected",
    "type": "ManagementServerConsoleProxy",
    "uuid": "c6696896a2a34f1782781e42f85d89a4"
  }
},
"success": true
}

```

10.5.3 操作 (Operations)

10.5.3.1 请求控制台访问地址 (RequestConsoleAccess)

管理员可以使用`RequestConsoleAccess`请求控制台访问地址。例如：

```
RequestConsoleAccess vmInstanceUuid=43ff23ed457544e285597ad8d8edad68
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
vmInstanceUuid	云主机uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.5.3.2 查询控制台代理 (QueryConsoleProxyAgent)

管理员可以使用`QueryConsoleProxyAgent`查询控制台代理。例如：

```
QueryConsoleProxyAgent consoleProxyOverriddenIp=172.20.16.176
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见console proxy agent inventory

10.5.3.3 重连控制台代理 (ReconnectConsoleProxyAgent)

管理员可以使用`ReconnectConsoleProxyAgent`重连控制台代理。例如：

```
ReconnectConsoleProxyAgent agentUuids=f3537a0d957e49fc971acd4198ca1729
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
agentUuids	控制台代理Agent的uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

10.5.3.4 更新控制台代理 (UpdateConsoleProxyAgent)

管理员可以使用`UpdateConsoleProxyAgent`更新控制台代理。例如：

```
UpdateConsoleProxyAgent uuid=dccc2549a6b7402cbf5de9551b6c06e9 consoleProxyOverriddenIp=172.20.16.255
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
consoleProxyOverriddenIp	控制台代理IP			0.6
uuid				0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(<i>CreateSystemTag</i>)			
timeout		是		

10.5.4 标签 (Tags)

用户可以使用 `CreateUserTag resourceType=ConsoleProxyAgentVO` 在用户上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=ConsoleProxyAgentVO tag=Test1 \
resourceUuid=3214e0dcd01d4e2aa8407968e1ccreatee51d58
```

10.6 Access Key

10.6.1 概览

ZStack私有云 Access Key是云平台为用户使用 API (非UI) 来访问其云资源设计的安全口令，您可以用它来签名API请求内容以通过服务端的安全验证。

Access Key是ZStack私有云对API请求进行安全验证的关键因子，请妥善保管。如果某些Access Key出现泄漏风险，建议及时删除该Access Key并生成新的替代Access Key。

Access Key支持的操作

- 启用：启用当前Access Key
- 停用：停用当前Access Key
- 删除：删除当前Access Key
- 搜索：搜索已创建的Access Key

注意事项

- admin/平台管理员可以创建多个Access Key，普通账户/项目负责人/项目管理员/项目成员可以创建两个Access Key。admin/普通账户/平台管理员可以随时启用、停用或者删除已经生成的Access Key。
- Access Key拥有和创建者相同的权限。

10.6.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			3.2.0
description	资源的详细描述	是		3.2.0
state	请参见 资源结构		<ul style="list-style-type: none"> Enabled Disabled 	3.2.0
accountUuid	账户UUID			3.2.0
userUuid	用户UUID			3.2.0
AccessKeyId				3.2.0
AccessKeySecret				3.2.0
groupBy				3.2.0
createDate	请参见 资源结构			3.2.0
lastOpDate	请参见 资源结构			3.2.0
systemTags				
userTags				

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "AccessKeyId": "PqCuIU6dKGOZkMRB0kcY",
      "AccessKeySecret": "WijjWZuKYDX2j7HdJA99qVkvVdRzCm5AyBaRpVwt",
      "accountUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
      "createDate": "Dec 4, 2018 10:40:25 AM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Dec 4, 2018 10:40:25 AM",
      "state": "Enabled",
      "userUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
      "uuid": "fff6c1a0d0594124a43debd83f01bda5"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

10.6.3 操作 (Operations)

10.6.3.1 创建AccessKey(CreateAccessKey)

用户可以使用`CreateAccessKey`创建AccessKey。 例如：

```
CreateAccessKey accountUuid=aac1b2040c144342a17182514ff0d072 userUuid=36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
accountUuid	账户UUID			3.2.0
userUuid	用户UUID			3.2.0
description	资源的详细描述	是		3.2.0
resourceUuid		是		3.2.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

10.6.3.2 删除AccessKey(DeleteAccessKey)

用户可以使用`DeleteAccessKey`删除AccessKey。 例如：

```
DeleteAccessKey uuid=aac1b2040c144342a17182514ff0d072
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	AccessKey UUID，唯一标示该资源			3.2.0
deleteMode				3.2.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

10.6.3.3 查询AccessKey(QueryAccessKey)

管理员可以使用`QueryAccessKey`查询AccessKey。例如：

```
QueryAccessKey
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[AccessKey inventory](#)。

10.6.3.4 开启或关闭AccessKey(ChangeAccessKeyState)

用户可以使用`ChangeAccessKeyState`开启或关闭AccessKey。例如：

```
ChangeAccessKeyState uuid=aac1b2040c144342a17182514ff0d072 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	AccessKey UUID，唯一标示该资源			3.2.0
stateEvent	开启或关闭		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	3.2.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(<i>CreateSystemTag</i>)			
timeout		是		

10.6.4 标签 (Tags)

用户可以使用*CreateUserTag resourceType=AccessKeyVO*在用户上创建用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=AccessKeyVO tag=Test1 \  
resourceUuid=3214e0dcd01d4e2aa8407968e1ccreatee51d58
```

11 企业管理 (Plus)

11.1 概述

企业管理主要为企业用户提供组织架构管理，以及基于项目的资源访问控制、工单管理、独立区域管理等功能。企业管理以单独的功能模块形式提供，需提前购买企业管理模块许可证（Plus License），且需在购买云平台许可证（Base License）基础上使用，不可单独使用。


企业管理账号体系

企业管理账号体系主要涉及以下三类概念：

- 管理员账号：admin、平台管理员
- 未进入项目：用户、组织、部门负责人
- 已进入项目：项目负责人、项目管理员、成员、成员组、同时涉及项目、权限、配额等概念

企业管理账号体系如图 39: 企业管理账号体系所示：

图 39: 企业管理账号体系



相关定义：

- **admin**：

admin不受权限控制，拥有超级权限，通常由IT系统管理员拥有。

- **平台管理员：**

平台管理员主要是带有区域属性的管理员，admin可划分不同区域给不同平台管理员来管控不同区域的数据中心。

- **用户：**

用户是企业管理中的最基本单位，admin/平台管理员可创建用户，并基于用户建立相应的组织架构。

- **组织：**

组织是企业管理中组织架构的基本单位，admin/平台管理员可基于用户建立相应的组织架构，组织可分为顶级部门和部门，顶级部门是组织的一级部门，其下可添加多级部门。

- **部门负责人：**

创建组织，需指定相应的用户作为部门负责人。

- **项目：**

项目用于表示在特定时间、资源、预算下指定相关人员完成特定目标的任务。企业管理以项目为导向进行资源规划，可为一个具体项目建立独立的资源池。

- **项目负责人：**

创建项目，需指定组织内的用户作为项目负责人。

- **项目管理员：**

项目负责人可指定一个或多个成员作为项目管理员。

- **成员：**

成员作为项目的基本组成人员，一般由admin/平台管理员/项目负责人/项目管理员添加进入项目；项目成员的权限可由admin/平台管理员/项目负责人/项目管理员进行相应控制。

- **成员组：**

项目负责人/项目管理员可在项目中创建成员组，对成员进行分组管理；可以成员组为单位进行权限控制。

- **权限：**

项目负责人/项目管理员可对成员赋予权限，获得权限的成员可调用相关API进行资源操作。

- **配额：**

配额是admin/平台管理员对项目的资源总量进行控制的衡量标准。

- 主要包括云主机数量、CPU数量、内存容量、最大数据云盘数目和所有云盘最大容量等。
- admin/平台管理员可修改以上各参数对各个项目进行资源总额的控制。
- **项目周期：**

创建项目需指定项目周期，包括无限制和定时回收两种。

- 无限制：创建项目后，项目内资源默认一直处于启用状态。
- 定时回收：
 - 项目有效期限不足7天时，项目负责人/项目管理员/项目成员登录云平台后智能操作助手将弹出**许可证即将过期**的提醒信息。
 - 项目过期后，项目内资源按照指定的控制策略回收，回收策略有以下三种：禁止登录、停止资源、删除项目。

11.2 清单

组织清单(rganization inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.4.0
name	请参见 资源属性			2.4.0
description	请参见 资源属性	是		2.4.0
parentUuid				2.4.0
state	状态			2.4.0
type	类型			2.4.0
attributes	属性			2.4.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.4.0
createDate	请参见 资源属性			2.4.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "attributes": [
        {
          "name": "__OrganizationSupervisor__",
          "type": "Customized",
          "uuid": "eb9b254570734144957dba93750e4b74",
          "value": "3f3403ce21024f32a2232c2234ab5ccf"
        }
      ],
      "createDate": "Nov 16, 2018 7:46:25 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Nov 16, 2018 7:46:25 PM",
      "name": "æ" èŽėš",
      "parentUuid": "fa67401a46d049979e7600d78cbf052c",
      "state": "Enabled",
      "uuid": "ff84eb5cf6694485947578b2b958ad1d"
    }
  ],
  "success": true
}
```

用户清单(Virtual inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.4.0
name	请参见 资源属性			2.4.0
description	请参见 资源属性	是		2.4.0
state	状态			2.4.0
attributes	属性			2.4.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	的group by关键字。例如groupBy=type			
createDate	请参见 资源属性			2.4.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "attributes": [
        {
          "name": "__ProjectAdmin__",
          "type": "Customized",
          "uuid": "2367ac4b3d094baba554c73d81c1a6a7",
          "value": "62518af359ac43918619b5ef66c6ae1d"
        },
        {
          "name": "mail",
          "type": "Customized",
          "uuid": "019a39d15d854159933db38fe3a3aa44",
          "value": "tom@zstack.com"
        },
        {
          "name": "identifier",
          "type": "Customized",
          "uuid": "97152d67f1d1443c841bea5521dcd703",
          "value": "012"
        },
        {
          "name": "fullname",
          "type": "Customized",
          "uuid": "f1c3b0bf87064a098f90abee4ab15d1c",
          "value": "æ±€ćš"
        },
        {
          "name": "phone",
          "type": "Customized",
          "uuid": "7674856cd8e04ae6bed46af72c4cfc42",
          "value": "+86-18356498646"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "createDate": "Nov 16, 2018 7:27:38 PM",
    "description": "",
    "lastOpDate": "Nov 16, 2018 7:27:38 PM",
    "name": "Tom",
    "state": "Enabled",
    "uuid": "c216e48b8ff0414290e31f4ac863f57f"
  }
],
"success": true
}

```

项目清单(Project inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.4.0
name	请参见 资源属性			2.4.0
description	请参见 资源属性	是		2.4.0
linkedAccountU uid	相关联的账 户UUID			2.4.0
state	状态			2.4.0
attributes	属性			2.4.0
groupBy	以字段分组，相 当于MySQL中 的group by关键 字。例如groupBy =type	是		2.4.0
createDate	请参见 资源属性			2.4.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.4.0
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag)	是		2.4.0

示例

```

{
  "inventories": [

```

```

{
  "attributes": [
    {
      "name": "__ProjectRelatedZone__",
      "type": "Customized",
      "uuid": "a14c5c41781547ddae0c2dd29cef2b14",
      "value": "c782f9e5bda544c4ac59dadfc8cf64a2"
    }
  ],
  "createDate": "Nov 16, 2018 8:15:55 PM",
  "description": "",
  "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:15:55 PM",
  "linkedAccountUuid": "9bcdab9afac9464f8d79e8807c9e8c67",
  "name": "ćĀćĀćĀ-B",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "62518af359ac43918619b5ef66c6ae1d"
},
{
  "attributes": [
    {
      "name": "__ProjectRelatedZone__",
      "type": "Customized",
      "uuid": "063a62a0cb5c41258e49198518741437",
      "value": "c782f9e5bda544c4ac59dadfc8cf64a2"
    }
  ],
  "createDate": "Nov 16, 2018 8:12:22 PM",
  "description": "",
  "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:12:22 PM",
  "linkedAccountUuid": "f4560180ef0a433781fc2bbf2cafe5dd",
  "name": "ćĀćĀćĀ-A",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "8b20bfb6e65d40f38e45633130ca1aee"
}
],
"success": true
}

```

成员组清单(VirtualIDGroup inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.4.0
name	请参见 资源属性			2.4.0
description	请参见 资源属性	是		2.4.0
projectUuid	项目UUID			2.4.0
state	状态			2.4.0
attributes	属性			2.4.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	字。例如groupBy =type			
createDate	请参见 资源属性			2.4.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "attributes": [],
      "createDate": "Jan 11, 2019 8:53:34 PM",
      "description": "",
      "lastOpDate": "Jan 11, 2019 8:53:34 PM",
      "name": "1",
      "projectUuid": "62518af359ac43918619b5ef66c6ae1d",
      "state": "Enabled",
      "uuid": "530adb2a3ce84d75a500a77b2ab2ebe6"
    }
  ],
  "success": true
}
```

工单清单(Ticket inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.0
name	请参见 资源属性			3.0.0
description	请参见 资源属性	是		3.0.0
accountSystemType	账户系统类型			3.0.0
accountSystemContext	账户系统参数			3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
currentFlowUuid	自定义步骤UUID			3.0.0
flowCollection Uuid	审批流程UUID			3.0.0
status	状态			3.0.0
request	工单请求			3.0.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.0.0
createDate	请参见 资源属性			3.0.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "accountSystemContext": {
        "projectUuid": "8b20bfb6e65d40f38e45633130ca1aee",
        "virtualIDUUid": "9d1fbe7b8d1c4b69b4c1d2b3dea621b3"
      },
      "accountSystemType": "iam2",
      "createDate": "Jan 11, 2019 8:54:44 PM",
      "description": "",
      "flowCollectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
      "lastOpDate": "Jan 11, 2019 8:54:44 PM",
      "name": "1",
      "request": [
        {
          "apiBody": {
            "defaultL3NetworkUuid": "fd4eca3d6d5d4d30afea94a1be6d48da",
            "hypervisorType": "KVM",
            "imageUuid": "ccddc92afcc5155d9b7add10a0cd2b68",
            "instanceOfferingUuid": "212a84a3c5324d8b880def26bbbcf31f",

```

```

    "l3NetworkUuids": [
      "fd4eca3d6d5d4d30afea94a1be6d48da"
    ],
    "name": "1",
    "systemTags": [
      "vmConsoleMode::vnc"
    ]
  },
  "apiName": "org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceMsg",
  "executeTimes": 1,
  "requestName": "1"
}
],
"status": "Pending",
"uuid": "b70d5669ce5c454ca41f2f10e600b299"
}
],
"success": true
}

```

工单流程清单(TicketFlowCollection inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.0
name	请参见 资源属性			3.0.0
description	请参见 资源属性	是		3.0.0
state	状态			3.0.0
status	状态			3.0.0
isDefault	默认部署人员			3.0.0
flows	流程			3.0.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.0.0
createDate	请参见 资源属性			3.0.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
      "description": "",
      "flows": [
        {
          "collectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
          "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
          "flowContext": "{\"approverUuid\":\"a5ce19c4775546a1876badf97cb7beb7\",\"approve
rTitle\":\"NormalMember\"}",
          "flowContextType": "iam2",
          "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
          "name": "ăžçşŞćZÆč",
          "uuid": "8d9de6fa4e7646ad9093511814ecf4d7"
        },
        {
          "collectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
          "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
          "flowContext": "{\"approverUuid\":\"36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e\",\"approve
rTitle\":\"SystemAdmin\"}",
          "flowContextType": "iam2",
          "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
          "name": "éšçœĈçZè",
          "parentFlowUuid": "dc84e50a1ffb4e728dd898ea92fb3009",
          "uuid": "46476b45eae7457b914730df441f955d"
        },
        {
          "collectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
          "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
          "flowContext": "{\"approverUuid\":\"3a6b9cb738ac4b6086fddd2f2a571693\",\"approve
rTitle\":\"NormalMember\"}",
          "flowContextType": "iam2",
          "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
          "name": "éAčçèŽèŽłăș",
          "parentFlowUuid": "8d9de6fa4e7646ad9093511814ecf4d7",
          "uuid": "dc84e50a1ffb4e728dd898ea92fb3009"
        }
      ],
      "isDefault": false,
      "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
      "name": "ćZÆčæ çš-A",
      "projectUuid": "8b20bfb6e65d40f38e45633130ca1aee",
      "state": "Enabled",
      "status": "Valid",
      "uuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08"
    }
  ],
  "success": true
}
```

}

工单步骤清单(TicketFlow inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.0
name	请参见 资源属性			3.0.0
description	请参见 资源属性	是		3.0.0
parentFlowUuid	父流程			3.0.0
flowContext	流程链			3.0.0
flowContextType	流程链类型			3.0.0
collectionUuid	流程集合UUID			3.0.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.0.0
createDate	请参见 资源属性			3.0.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "approverUuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e",
      "collectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
      "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
      "flowContext": "{\"approverUuid\":\"36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e\",\"approverTitle\":\"SystemAdmin\"}",
      "flowContextType": "iam2",
      "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
      "name": "éščœĈçŽè",

```

```

    "parentFlowUuid": "dc84e50a1ffb4e728dd898ea92fb3009",
    "uuid": "46476b45eae7457b914730df441f955d",
    "valid": true
  },
  {
    "approverUuid": "a5ce19c4775546a1876badf97cb7beb7",
    "collectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
    "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
    "flowContext": "{\"approverUuid\":\"a5ce19c4775546a1876badf97cb7beb7\",\"approverTitle\":\"NormalMember\"}",
    "flowContextType": "iam2",
    "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
    "name": "ăžçşŞćZÆč",
    "uuid": "8d9de6fa4e7646ad9093511814ecf4d7",
    "valid": true
  },
  {
    "approverUuid": "3a6b9cb738ac4b6086fddd2f2a571693",
    "collectionUuid": "f6820f86b5d246ae8684b37d959f0f08",
    "createDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
    "flowContext": "{\"approverUuid\":\"3a6b9cb738ac4b6086fddd2f2a571693\",\"approverTitle\":\"NormalMember\"}",
    "flowContextType": "iam2",
    "lastOpDate": "Nov 16, 2018 8:19:36 PM",
    "name": "éAççèŽèŽläşş",
    "parentFlowUuid": "8d9de6fa4e7646ad9093511814ecf4d7",
    "uuid": "dc84e50a1ffb4e728dd898ea92fb3009",
    "valid": true
  }
],
"success": true
}

```

11.3 操作 (Operations)

11.3.1 组织架构相关操作

11.3.1.1 添加组织(CreateIAM2Organization)

用户可以使用`CreateIAM2Organization`创建组织。例如：

```
>CreateIAM2Organization name=ZStack type=Department
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.4.0
description	资源的详细描述	是		2.4.0
type	组织类型		<ul style="list-style-type: none"> Company Department 	2.4.0
parentUuid		是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
attributes		是		2.4.0
resourceUuid		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.2 删除组织(DeleteIAM2Organization)

用户可以使用`DeleteIAM2Organization`删除组织。例如：

```
DeleteIAM2Organization uuid=a9665c1515c04619a2d2078519c4ee40
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
deleteMode		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.3 查询组织(QueryIAM2Organization)

管理员可以使用`QueryIAM2Organization`查询组织。例如：

```
QueryIAM2Organization name=ZStack
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[组织清单\(rganization inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
attributes	attribute inventory	属性	2.4.0
virtualIDs	用户清单(Virtual inventory)	属于组织的用户	2.4.0

11.3.1.4 更新组织(UpdateIAM2Organization)

用户可以使用`UpdateIAM2Organization`更新组织。例如：

```
UpdateIAM2Organization uuid=e3342a520bc44d5abea4f1bf65503556
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
name (可选)	资源名称	是		2.4.0
description (可选)	资源的详细描述	是		2.4.0
parentUuid (可选)		是		2.4.0
type (可选)		是	<ul style="list-style-type: none"> Company Department 	2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

11.3.1.5 修改组织的上级部门(ChangeIAM2OrganizationParent)

用户可以使用`ChangeIAM2OrganizationParent`修改组织的上级部门。 例如：

```
ChangeIAM2OrganizationParent parentUuid=4400321828a74631acd3229bbfb37440 childrenUuids=e3342a520bc44d5abea4f1bf65503556
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
parentUuid	上级部门UUID			2.4.0
childrenUuids	子部门UUID			2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.6 修改组织状态(ChangeIAM2OrganizationState)

用户可以使用`ChangeIAM2OrganizationState`修改组织状态。 例如：

```
ChangeIAM2OrganizationState uuid=4400321828a74631acd3229bbfb37440 stateEvent=disable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
stateEvent			<ul style="list-style-type: none"> enable 	2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> disable 	
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.7 从组织移除属性(RemoveAttributesFromIAM2Organization)

用户可以使用`RemoveAttributesFromIAM2Organization`从组织移除属性。 例如：

```
RemoveAttributesFromIAM2Organization uuid=4400321828a74631acd3229bbfb37440 attributeUuids=a9665c1515c04619a2d2078519c4ee40
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
attributeUuids	属性UUID			2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.8 从组织移除用户(RemoveIAM2VirtualIDsFromOrganization)

用户可以使用`RemoveIAM2VirtualIDsFromOrganization`从组织移除用户。 例如：

```
RemoveIAM2VirtualIDsFromOrganization virtualIDUuids=fd15790e88c248c6a654859c15ee3022 organizationUuid=b74113ceeffd48878f3c1ab50ba7c11a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
virtualIDUuids				2.4.0
organizationUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.9 创建用户(CreateIAM2VirtualID)

用户可以使用`CreateIAM2VirtualID`创建用户。 例如：

```
CreateIAM2VirtualID name=user password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	用户名			2.4.0
password				2.4.0
description		是		2.4.0
attributes		是		2.4.0
projectUuid		是		2.4.0
organizationUuid		是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceUuid		是		2.4.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.10 删除用户(DeleteIAM2VirtualID)

用户可以使用`DeleteIAM2VirtualID`删除用户。 例如：

```
DeleteIAM2VirtualID uuid=b141cd136a1f384d9e8e68319f8e1281
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID, 唯一标示该资源			2.4.0
deleteMode		是		2.4.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.11 查询用户(QueryIAM2VirtualID)

管理员可以使用`QueryIAM2VirtualID`查询用户。例如：

```
QueryIAM2VirtualID name=user
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[用户清单\(Virtual inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
attributes	attributes Inventory	用户属性	2.4.0
groups	成员组清单(VirtualIDGroup inventory)	用户以成员的身份所在的成员组	2.4.0
organizations	组织清单(rganization inventory)	用户所在的组织	2.4.0
projects	项目清单(Project inventory)	用户所在的项目	2.4.0
roles	roles Inventory	用户以成员的身份拥有的权限	2.4.0

11.3.1.12 登录用户(LoginIAM2VirtualID)

用户可以使用`LoginIAM2VirtualID`登录用户。例如：

```
LoginIAM2VirtualID name=user password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.4.0
password				2.4.0
captchaUuid		是		2.4.0
verifyCode		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.13 修改用户状态(ChangeIAM2VirtualIDState)

用户可以使用`ChangeIAM2VirtualIDState`修改用户状态。 例如：

```
ChangeIAM2VirtualIDState uuid=cc723702dcc24fafba542aa64d953d58 stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
stateEvent			<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.14 将用户添加到组织(AddIAM2VirtualIDsToOrganization)

用户可以使用`AddIAM2VirtualIDsToOrganization`将用户添加到组织。 例如：

```
AddIAM2VirtualIDsToOrganization virtualIDUuids=e747d2bd298c38aab5ac7ee561377845
organizationUuid=e28067165c7a3d098ea64c564ac2f53f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
virtualIDUuids				2.4.0
organizationUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.15 为用户添加属性(AddAttributesToIAM2VirtualID)

用户可以使用`AddAttributesToIAM2VirtualID`为企业管理用户添加属性。 例如：

```
AddAttributesToIAM2VirtualID uuid=94d943b468573d9d9cfd5472a6235dc attributes='[{"name": "__ProjectAdmin__", "value": "feddc59f327240eea305942cf00ef491"}']'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
attributes	属性			2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.1.16 从用户移除属性(RemoveAttributesFromIAM2VirtualID)

用户可以使用`RemoveAttributesFromIAM2VirtualID`从用户移除属性。例如：

```
RemoveAttributesFromIAM2VirtualID uuid=041a44d7d5983fe480c577c897b08eb7 attributeUuids=4d06d2b6742636dfaed60ea4b8807aa2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
attributeUuids				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2 项目管理相关操作

11.3.2.1 创建项目(CreateIAM2Project)

用户可以使用`CreateIAM2Project`创建项目。 例如：

```
CreateIAM2Project name=ZStack
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.4.0
description	资源的详细描述	是		2.4.0
attributes		是		2.4.0
resourceUuid		是		2.4.0
quota		是		2.4.0
roleUuids		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.2 删除项目(DeleteIAM2Project)

用户可以使用`DeleteIAM2Project`删除项目。 例如：

```
DeleteIAM2Project uuid=fffc7e1b2a983029833d1ab52bfa8187
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
deleteMode		是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.3 查询项目(QueryIAM2Project)

管理员可以使用`QueryIAM2Project`查询项目。例如：

```
QueryIAM2Project name=ZStack
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[项目清单\(Project inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
attributes	attribute inventory	属性	2.4.0
virtualIDs	用户清单(Virtual inventory)	属于项目的成员 (用户)	2.4.0

11.3.2.4 更新项目(UpdateIAM2Project)

用户可以使用`UpdateIAM2Project`更新项目。例如：

```
UpdateIAM2Project uuid=63f57ce8c8013d56ac4df307cfb1c648
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
name	资源名称	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	资源的详细描述	是		2.4.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.5 登录项目(LoginIAM2Project)

用户可以使用LoginIAM2Project登录项目。 例如：

```
LoginIAM2Project projectName=ZStack
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
projectName				2.4.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.6 修改项目状态(ChangeIAM2ProjectState)

用户可以使用`ChangeIAM2ProjectState`修改项目状态。例如：

```
ChangeIAM2ProjectState uuid=13096969d0093f76802126ca15d9ac9c stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
stateEvent			<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.7 从项目移除成员(RemoveIAM2VirtualIDsFromProject)

用户可以使用`RemoveIAM2VirtualIDsFromProject`从项目移除成员。例如：

```
RemoveIAM2VirtualIDsFromProject projectUuid=bd9eaf0cc58e3ffb8792922633be41d6 virtualIDUuids=e1bc00e294e430069d37c620583ed9fd
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
projectUuid				2.4.0
virtualIDUuids				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.8 获取系统属性(GetIAM2SystemAttributes)

用户可以使用`GetIAM2SystemAttributes`获取系统属性。 例如：

```
GetIAM2SystemAttributes
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		
timeout		是		

11.3.2.9 为项目添加属性(AddAttributesToIAM2Project)

用户可以使用`AddAttributesToIAM2Project`为项目添加属性。 例如：

```
AddAttributesToIAM2Project uuid=71c17463bb2434f28e4649d77cd12366 attributes='[{"name":"some-attribute-name","value":"attribute-value"}]'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				2.4.0
attributes				2.4.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.10 从项目移除属性(RemoveAttributesFromIAM2Project)

用户可以使用`RemoveAttributesFromIAM2Project`从项目移除属性。 例如：

```
RemoveAttributesFromIAM2Project uuid=71c17463bb2434f28e4649d77cd12366 attributeUids=3212113e647a3c4d9e7d2dc87f607a45
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
attributeUids				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.11 创建成员组(CreateIAM2VirtualIDGroup)

用户可以使用`CreateIAM2VirtualIDGroup`创建成员组。 例如：

```
CreateIAM2VirtualIDGroup projectUuid=ae81ff6fb37e392ca9b7568475f064b6 name=ZStack
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
projectUuid				2.4.0
name	资源名称			2.4.0
description	资源的详细描述	是		2.4.0
attributes		是		2.4.0
resourceUuid		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.12 删除成员组(DeleteIAM2VirtualIDGroup)

用户可以使用`DeleteIAM2VirtualIDGroup`删除成员组。 例如：

```
DeleteIAM2VirtualIDGroup uuid=70844c49506031a69cb4a19a1478cddf
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
deleteMode		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.13 查询成员组(QueryIAM2VirtualIDGroup)

管理员可以使用`QueryIAM2VirtualIDGroup`查询成员组。例如：

```
QueryIAM2VirtualIDGroup name=VirtualIDGroup
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[成员组清单\(VirtualIDGroup inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
attributes	attribute inventory	属性	2.4.0
virtualIDs	用户清单(Virtual inventory)	属于成员组的成员 (用户)	2.4.0
roles	roles inventory	用户以成员的身份拥有的权限	2.4.0

11.3.2.14 更新成员组(UpdateIAM2VirtualIDGroup)

用户可以使用`UpdateIAM2VirtualIDGroup`更新成员组。例如：

```
UpdateIAM2VirtualIDGroup uuid=384bd47592273ddcb71039de694a37d3
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
name	资源名称	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	资源的详细描述	是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.15 修改成员组状态(ChangeIAM2VirtualIDGroupState)

用户可以使用`ChangeIAM2VirtualIDGroupState`修改成员组状态。例如：

```
ChangeIAM2VirtualIDGroupState uuid=2da22aa4a4c840e2a0e5368427c7ab60 stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
stateEvent			<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.16 将成员添加到项目(AddIAM2VirtualIDsToProject)

用户可以使用`AddIAM2VirtualIDsToProject`将成员添加到项目。 例如：

```
AddIAM2VirtualIDsToProject projectUuid=6552671ff11d301cb593ed46b6db53ed virtualIDUuids=70d6ff93ccec388d92cd5c2c96f9df0b
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
projectUuid				2.4.0
virtualIDUuids				2.4.0
roleUuids		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.17 将成员添加到成员组(AddIAM2VirtualIDsToGroup)

用户可以使用`AddIAM2VirtualIDsToGroup`将成员添加到成员组。 例如：

```
AddIAM2VirtualIDsToGroup virtualIDUuids=28e44658cba33e57b96da2c430cbbefe groupUuid=2a5a0fe00543339f8c424e069df8c956
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
virtualIDUuids				2.4.0
groupUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.18 从成员组移除成员(RemoveIAM2VirtualIDsFromGroup)

用户可以使用`RemoveIAM2VirtualIDsFromGroup`从成员组移除成员。例如：

```
RemoveIAM2VirtualIDsFromGroup virtualIDUuids=de445baef47130f68b3db86d7614151f
groupUuid=7e89f250537f36818cd3d079f2730b2d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
virtualIDUuids				2.4.0
groupUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.19 更新权限(UpdateIAM2VirtualID)

用户可以使用`UpdateIAM2VirtualID`更新权限。例如：

```
UpdateIAM2VirtualID uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称	是		2.4.0
description	资源的详细描述	是		2.4.0
password		是		2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.20 为成员添加权限(AddRolesToIAM2VirtualID)

用户可以使用AddRolesToIAM2VirtualID为成员添加权限。 例如：

```
AddRolesToIAM2VirtualID virtualIDUuid=8245aba180633254a5dfd76cbdd6f773 roleUuids=d1140b7d8ca03f7ba15ce467a9befec6
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
virtualIDUuid				2.4.0
roleUuids				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.21 从成员移除权限(RemoveRolesFromIAM2VirtualID)

用户可以使用`RemoveRolesFromIAM2VirtualID`从成员移除权限。 例如：

```
RemoveRolesFromIAM2VirtualID roleUuids=0c535557981832d2a8a9748c590e7222 virtualIDUuid=8ac88abb03b336c68d9a5facd7a0cd8d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
roleUuids				2.4.0
virtualIDUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.22 为成员组添加权限(AddRolesToIAM2VirtualIDGroup)

用户可以使用`AddRolesToIAM2VirtualIDGroup`为成员组添加权限。 例如：

```
AddRolesToIAM2VirtualIDGroup roleUuids=15258e508f6e39cabb2b68e5e8b1dc57 groupUuid=606625f400b739b99a78355a54175dc7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
roleUuids				2.4.0
groupUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

11.3.2.23 从成员组移除权限([RemoveRolesFromIAM2VirtualIDGroup](#))

用户可以使用[RemoveRolesFromIAM2VirtualIDGroup](#)从成员组移除权限。 例如：

```
RemoveRolesFromIAM2VirtualIDGroup roleUuids=46c87204285e38428ddb4c971df2907
groupUuid=a1a30de59ad4346d9660fa63ea326ee7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
roleUuids				2.4.0
groupUuid				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.24 为成员组添加属性(AddAttributesToIAM2VirtualIDGroup)

用户可以使用`AddAttributesToIAM2VirtualIDGroup`为成员组添加属性。 例如：

```
AddAttributesToIAM2VirtualIDGroup uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c attributes=[{"name":"some-attribute-name","value":"attribute-value"}]
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
attributes	属性			2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.4.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.2.25 从成员组移除属性(RemoveAttributesFromIAM2VirtualIDGroup)

用户可以使用`RemoveAttributesFromIAM2VirtualIDGroup`从成员组移除属性。 例如：

```
RemoveAttributesFromIAM2VirtualIDGroup uuid=71c17463bb2434f28e4649d77cd12366 attributeUids=3212113e647a3c4d9e7d2dc87f607a45
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.4.0
attributeUids				2.4.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		2.4.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.4.0
timeout		是		

11.3.3 工单管理相关操作

11.3.3.1 创建工单(CreateTicket)

用户可以使用`CreateTicket`创建工单。 例如：

```
CreateTicket name=ZStack_Ticket requests='[{"requestName": "create vm","apiName": "org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceMsg","executeTimes":1,"apiBody": {"name": "vm name","instanceOfferingUuid": "46466abc6c8931fdaab7a8df43e4f175","imageUuid": "43e997234af63863b28a5e9987e1d122","l3NetworkUuids": ["ddd66c7ba30598cdc7ab835e04f96"],"hostUuid":"3c84aa23e55f42758485db459202bdc3"}}]' flowCollectionUuid=1c4db59a73b63f968889764bcb2bae9d accountSystemType=iam2 accountSystemContext='{"projectUuid": "28c9a199e3e842d28c9805eb89be56cb","virtualIDUuid": "1c255722caf34cb888b57d11a744248c"}'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.0.0
description	资源的详细描述	是		3.0.0
requests				3.0.0
flowCollectionUuid		是		3.0.0
accountSystemType				3.0.0
accountSystemContext				3.0.0
resourceUuid		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.2 更新工单请求(UpdateTicketRequest)

用户可以使用`UpdateTicketRequest`更新工单请求。例如：

```
UpdateTicketRequest uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c requests=requests
=[{"requestName": "create vm","apiName": "org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceMsg",
"executeTimes":1,"apiBody": {"name": "vm name","instanceOfferingUuid": "46466abc6c8931
fdaab7a8df43e4f175","imageUuid": "43e997234af63863b28a5e9987e1d122","I3NetworkUuids":
["ddd66c7ba30598cdc7ab835e04f96"],"hostUuid":"3c84aa23e55f42758485db459202bdc3"}}]'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
requests				3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.3 修改工单状态(ChangeTicketStatus)

用户可以使用`ChangeTicketStatus`修改工单状态。例如：

```
ChangeTicketStatus uuid= statusEvent=open comment=this is the comment for change status operation
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
statusEvent			<ul style="list-style-type: none"> open approve cancel reject reopen 	3.0.0
comment	备注	是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.4 查询工单(QueryTicket)

管理员可以使用`QueryTicket`查询工单。例如：

```
QueryTicket name=test Ticket
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[工单清单\(Ticket inventory\)](#)。

11.3.3.5 查询归档的工单(QueryArchiveTicket)

管理员可以使用`QueryArchiveTicket`查询归档的工单。例如：

```
QueryArchiveTicket name=ZStack
```

11.3.3.6 查询工单历史(QueryTicketHistory)

管理员可以使用`QueryTicketHistory`查询工单历史。例如：

```
QueryTicketHistory name=ZStack
```

11.3.3.7 创建工单流程(CreateIAM2TickFlowCollection)

用户可以使用`CreateIAM2TickFlowCollection`创建工单流程。例如：

```
CreateIAM2TickFlowCollection name=ZStack projectUuid=1c4db59a73b63f968889764bcb2bae9d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
flows		是		3.0.0
name	资源名称			3.0.0
description	资源的详细描述	是		3.0.0
isDefault		是		3.0.0
resourceUuid		是		3.0.0
projectUuid				3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.8 删除工单流程(DeleteTicketFlowCollection)

用户可以使用`DeleteTicketFlowCollection`删除工单流程。 例如：

```
DeleteTicketFlowCollection uuid=657b0e4c4b21394db32f1c7c1066efa9
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				3.0.0
deleteMode		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.9 修改工单流程(UpdateIAM2TicketFlowCollection)

用户可以使用`UpdateIAM2TicketFlowCollection`修改工单流程。 例如：

```
UpdateIAM2TicketFlowCollection uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c name=ZStack-1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
flows		是		3.0.0
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
name	资源名称	是		3.0.0
description	资源的详细描述	是		3.0.0
isDefault		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.10 查询工单流程(QueryTicketFlowCollection)

管理员可以使用`QueryTicketFlowCollection`查询工单流程。例如：

```
QueryTicketFlowCollection name=ZStack
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[工单流程清单\(TicketFlowCollection inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
flow	flow Inventory	工单流程一个步骤	2.4.0
flows	flow Inventory	工单流程多个步骤	2.4.0

11.3.3.11 修改工单流程状态(ChangeTicketFlowCollectionState)

用户可以使用`ChangeTicketFlowCollectionState`修改工单流程状态。例如：

```
ChangeTicketFlowCollectionState uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
stateEvent			<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.12 查询工单步骤(QueryTicketFlow)

管理员可以使用`QueryTicketFlow`查询工单步骤。例如：

```
QueryTicketFlow name=Flow-1
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[工单步骤清单\(TicketFlow inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
collection	collection Inventory	流程集合	3.0.0

11.3.3.13 添加自定义审批的步骤(AddIAM2TicketFlow)

用户可以使用`AddIAM2TicketFlow`添加自定义审批的步骤。例如：

```
AddIAM2TicketFlow approverUuid=2b1b555f19531df9a94ce42c8959fa9 name=Flow-1 collectionUuid=82b6111a0d7f47bd955f385f959b1eb7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
approverUuid				3.0.0
approverTitle	资源名称	是		3.0.0
name	资源的详细描述			3.0.0
description		是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
collectionUuid				3.0.0
parentFlowUuid		是		3.0.0
resourceUuid		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.3.3.14 修改自定义审批的步骤(UpdateIAM2TicketFlow)

用户可以使用`UpdateIAM2TicketFlow`修改自定义审批的步骤。 例如：

```
UpdateIAM2TicketFlow uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c name=ZStack-1
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
name	资源名称	是		3.0.0
description	资源的详细描述	是		3.0.0
approverUuid		是		3.0.0
approverTitle		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

11.3.3.15 删除自定义审批的步骤(DeleteIAM2TicketFlow)

用户可以使用`DeleteIAM2TicketFlow`删除自定义审批的步骤。 例如：

```
DeleteIAM2TicketFlow uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
deleteMode		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

11.4 标签 (Tags)

- 用户可以使用`resourceType=IAM2OrganizationVO`创建组织用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=IAM2OrganizationVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

- 用户可以使用`resourceType=IAM2VirtualIDVO`创建用户用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=IAM2VirtualIDVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

- 用户可以使用`resourceType=IAM2ProjectVO`创建项目用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=IAM2ProjectVO tag=golden-ResourceStack
```

```
resourceUuid=e1886ebf4c6d40809d7367f4710b82e8
```

- 用户可以使用`resourceType=IAM2VirtualIDGroupVO`创建成员组用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=IAM2VirtualIDGroupVO tag=golden-ResourceStack  
resourceUuid=0c535557981832d2a8a9748c590e7222
```

- 用户可以使用`resourceType=TicketVO`创建工单用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=TicketVO tag=golden-ResourceStack  
resourceUuid=8ac88abb03b336c68d9a5facd7a0cd8d
```

12 裸金属管理 (Plus)

12.1 概述

ZStack提供裸金属管理服务，可为应用提供专属的物理服务器，保障核心应用的高性能和稳定性。在完成基本的服务器上架以及相关准备工作后，管理员可在UI界面批量部署裸金属设备，部署完成后可使用裸金属设备创建裸金属主机，支持自定义安装操作系统，并对裸金属主机进行全生命周期管理。


裸金属管理服务以单独的功能模块形式提供，需提前购买裸金属管理模块许可证（ Plus License ），且需在购买云平台许可证（ Base License ）基础上使用，不可单独使用。

基本原理

裸金属管理服务的基本原理是：PXE服务器提供DHCP服务和FTP服务，指示多台裸金属设备由PXE网卡启动并分配动态IP，裸金属设备从PXE服务器中下载相关软件包，用于裸金属主机的系统安装。

网络拓扑如图 40: 裸金属管理网络拓扑所示：

图 40: 裸金属管理网络拓扑



功能优势

裸金属管理服务具有以下功能优势：

- 为应用提供专属的物理服务器，保障核心应用的高性能和稳定性；

- 推荐独立部署PXE服务器，可满足多管理节点物理机高可用场景需求，而且网络环境更加简单，彻底避免DHCP冲突，由于每个裸金属集群均可挂载独立的PXE服务器，避免单点故障，大幅提升部署效率；
- 管理员可在UI界面上批量添加裸金属设备，包括：手动添加和模板文件导入两种方式，支持批量添加IPMI地址，高效部署裸金属集群，提升运维效率；
- 支持自定义安装操作系统，目前支持的操作系统版本包括：RHEL/CentOS系列 6.X和7.X 版本ISO（非LiveCD）；
- 支持扁平网络场景，同一个二层网络上的裸金属主机和云主机之间可互相访问，无需通过网关进行路由。

典型应用场景

裸金属管理服务适用于以下典型应用场景：

- 高安全严监管场景

例如金融、证券行业对业务部署的合规性、数据安全有苛刻要求，采用裸金属管理服务，可确保资源独享、数据隔离、可监管可追溯。

- 高性能计算场景

例如超算中心、基因测序等高性能计算场景，对服务器的计算性能、稳定性和实时性要求很高。虚拟化带来的性能损耗和超线程对裸金属服务器影响不大，部署一定规模的裸金属集群可满足高性能计算的需求。

- 核心数据库场景

由于客户业务需要，某些核心数据库业务不能部署在虚拟机上，必须通过资源专享、网络隔离、性能有保障的物理服务器承载。采用裸金属管理服务，可为应用提供专属的高性能物理服务器，可满足该场景下的业务需求。

12.2 清单

裸机设备清单 (BaremetalChassis inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.6.0
name	请参见 资源属性			2.6.0
description	请参见 资源属性	是		2.6.0
zoneUuid	区域UUID			2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
clusterUuid	集群UUID			2.6.0
ipmiAddress	IPMI地址			2.6.0
ipmiPort	IPMI端口			2.6.0
ipmiUsername	IPMI用户名			2.6.0
state				2.6.0
status				2.6.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.6.0
createDate	请参见 资源属性			2.6.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "clusterUuid": "1e9584cd6dd64c1a96fba1bb1114948e",
      "createDate": "Jul 23, 2018 1:34:21 AM",
      "hardwareInfos": [
        {
          "chassisUuid": "42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c",
          "content": [{"name": "sda", "size": "278.9G"}],
          "createDate": "Jul 23, 2018 1:48:32 AM",
          "lastOpDate": "Jul 23, 2018 1:48:32 AM",
          "type": "disk",
          "uuid": "b039556f2a23447ab584aafceaa3d070"
        }
      ]
    },
    {
      "ipmiAddress": "10.0.0.4",
      "ipmiPort": "623",
      "ipmiUsername": "root",
    }
  ]
}
```

```

    "lastOpDate": "Jul 23, 2018 10:24:55 AM",
    "name": "chassis-1",
    "state": "Enabled",
    "status": "Allocated",
    "uuid": "42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c",
    "zoneUuid": "c0f9490c8fa6492eba4b403f2d27958e"
  }
},
"success": true
}

```

裸机实例清单 (BaremetalInstance inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.6.0
name	请参见 资源属性			2.6.0
description	请参见 资源属性	是		2.6.0
zoneUuid	区域UUID			2.6.0
clusterUuid	集群UUID			2.6.0
chassisUuid	裸机设备UUID			2.6.0
imageUuid	镜像UUID			2.6.0
platform	系统平台			2.6.0
state				2.6.0
status				2.6.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.6.0
createDate	请参见 资源属性			2.6.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "bmNics": [
        {
          "baremetalInstanceUuid": "8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140",
          "createDate": "Jul 23, 2018 10:24:56 AM",
          "gateway": "10.0.0.99",
          "ip": "10.147.214.60",
          "lastOpDate": "Jul 23, 2018 10:24:56 AM",
          "mac": "d4:ae:52:6e:d1:0c",
          "netmask": "255.0.0.0",
          "pxe": true,
          "uuid": "dae5d0fa380c413d8c657a3a967d5811"
        }
      ],
      "chassisUuid": "42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c",
      "clusterUuid": "1e9584cd6dd64c1a96fba1bb1114948e",
      "createDate": "Jul 23, 2018 10:24:55 AM",
      "imageUuid": "2910e37e4f9754518817e3fd52f61112",
      "lastOpDate": "Jul 25, 2018 2:54:44 PM",
      "managementIp": "10.147.214.60",
      "name": "bm-1",
      "platform": "Linux",
      "port": "22",
      "state": "Running",
      "status": "Provisioned",
      "username": "root",
      "uuid": "8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140",
      "zoneUuid": "c0f9490c8fa6492eba4b403f2d27958e"
    }
  ],
  "success": true
}
```

PXE服务清单 (PxeServer inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.1.0
name	请参见 资源属性			3.1.0
description	请参见 资源属性	是		3.1.0
zoneUuid	区域UUID			3.1.0
hostname	部署服务器地址			3.1.0
sshUsername	部署服务器SSH 账户			3.1.0
sshPassword	部署服务器SSH 密码			3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
sshPort	部署服务器SSH 端口			3.1.0
storagePath	部署服务器存储路 径			3.1.0
dhcpInterface	DHCP请求监听网 卡			3.1.0
dhcpRangeBegin	DHCP地址范围起 始			3.1.0
dhcpRangeEnd	DHCP地址范围终 止			3.1.0
dhcpRangeNetmask	DHCP子网掩码			3.1.0
state	部署服务器运行状 态			3.1.0
status	部署服务器连接状 态			3.1.0
totalCapacity	存储路径总容量			3.1.0
availableCapacity	存储路径可用容量			3.1.0
attachedClusterUuids	部署服务器挂载集 群UUID列表			3.1.0
createDate	请参见 资源属性			3.1.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.1.0
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0

示例

```
{
```

```

"inventories": [
  {
    "attachedClusterUids": [
      "cf2410b964b24fc598c85ced0d186fbc"
    ],
    "availableCapacity": 231389765632,
    "createDate": "Nov 17, 2018 11:32:42 AM",
    "dhcpInterface": "br_em2",
    "dhcpInterfaceAddress": "10.0.0.23",
    "dhcpRangeBegin": "10.0.0.1",
    "dhcpRangeEnd": "10.0.0.254",
    "dhcpRangeNetmask": "255.255.255.0",
    "hostname": "192.168.200.26",
    "lastOpDate": "Nov 17, 2018 1:45:46 PM",
    "name": "PXE-26",
    "sshPassword": "password",
    "sshPort": 22,
    "sshUsername": "root",
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "storagePath": "/pxe_store",
    "totalCapacity": 289760350208,
    "uuid": "b56bc3496ca14410b8903b6b7c6a2c23",
    "zoneUuid": "5034aa76f41f428d968b828c2518c29e"
  }
],
"success": true
}

```

裸金属网卡绑定清单 (BaremetalBonding inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.3.0
chassisUuid	裸金属设备UUID			3.3.0
mode	网卡绑定模式			3.3.0
name	请参见 资源属性			3.3.0
opts	网卡绑定选项			3.3.0
slaves	网卡绑定Slaves MAC地址			3.3.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.3.0
createDate	请参见 资源属性			3.3.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.3.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.3.0

12.3 操作 (Operations)

12.3.1 裸金属管理相关操作

12.3.1.1 创建裸机设备(CreateBaremetalChassis)

用户可以使用`CreateBaremetalChassis`创建裸机设备。 例如：

```
CreateBaremetalChassis name=test clusterUuid=1e9584cd6dd64c1a96fba1bb1114948e ipmiAddress=192.168.0.1 ipmiUsername=admin ipmiPassword=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
clusterUuid	集群UUID			2.6.0
ipmiAddress	IPMI地址			2.6.0
ipmiPort	IPMI端口	是		2.6.0
ipmiUsername	IPMI用户名			2.6.0
ipmiPassword	IPMI密码			2.6.0
resourceUuid	资源UUID	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.2 删除裸机设备(DeleteBaremetalChassis)

用户可以使用`DeleteBaremetalChassis`删除裸机设备。例如：

```
DeleteBaremetalChassis uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
deleteMode	删除模式	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.3 更新裸机设备(UpdateBaremetalChassis)

用户可以使用`UpdateBaremetalChassis`更新裸机设备。例如：

```
UpdateBaremetalChassis uuid=b039556f2a23447ab584aafceaa3d070
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称	是		2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
ipmiAddress	IPMI地址	是		2.6.0
ipmiPort	IPMI端口	是		2.6.0
ipmiUsername	IPMI用户名	是		2.6.0
ipmiPassword	IPMI密码	是		2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.4 查询裸机设备(QueryBaremetalChassis)

管理员可以使用`QueryBaremetalChassis`查询裸机设备。例如：

```
QueryBaremetalChassis uuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[裸机设备清单#BaremetalChassis inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	zone inventory	所在区域	2.6.0
cluster	cluster inventory	父集群	2.6.0
hardwareInfos	hardwareInfos inventory	硬件信息	2.6.0
baremetalInstance	裸机实例清单#BaremetalInstance inventory#	所在的裸机实例	2.6.0

12.3.1.5 批量添加裸金属设备(BatchCreateBaremetalChassis)

用户可以使用`BatchCreateBaremetalChassis`批量添加裸金属设备。 例如：

```
BatchCreateBaremetalChassis baremetalChassisInfo=5ZCN56ewKihuYW1IKSznroDku4so
ZGVzY3JpcHRpb24pLombhue+pCooY2x1c3RlclV1aWQpLOeJqeeQhuacukIQKihY5hZ2VtZ
W50SXBzKSzmiavmj4/niannklbmnLpJT01Nveiuvue9rihJT01NVsksU1NI56uv5Y+jKihzc2
hQb3J0KSznIKjmiLflkl0qKHVzZXJuYW1IKSzlr4bnoIEqKHBhc3N3b3JkKQosLGFIZDlw
MmJmYmM2MTQ1NDNhMjNiNDM3NGYzNGJlYzMTlDE3Mi4yMC4xOTguMjMyLWwscm9
vdCwYXNzd29yZAosLDkyN2NkNmRmZmZiYTQzMTI4Yzk1MDY0MTFhZjAyMmQzLD
E3Mi4yMC4xOTcuMjMyLWwscm9vdCwYXNzd29yZAo=
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
baremetalChassisInfo	经过base64编码的裸金属设备信息			3.1.1
longJobName	长任务名称	是		3.1.1
longJobDescription	长任务简介	是		3.1.1
resourceUuid	资源UUID	是		3.1.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.1
timeout		是		

12.3.1.6 检查批量添加裸金属设备文件合法性(CheckBaremetalChassisConfigFile)

用户可以使用`CheckBaremetalChassisConfigFile`检查批量添加裸金属设备文件合法性。 例如：

```
CheckBaremetalChassisConfigFile baremetalChassisInfo=w/uzxioobmFtZSksvPK96Sh
kZXNjcmlwdGlvbiksvK/luiooY2x1c3RlclV1aWQpLElQTUm12Na3KihpcG1pQWRkcmVz
cyksSVBNSbbLv9oqKGlwbWlQb3J0KSxJUE1J08O7p8P7KihpcG1pVXNlcm5hbWUpLElQTU
nD3MLrKihpcG1pUGFzc3dvcmQpLNBvYxvTC473wyvTJ6LG4W1llcy9Ob10qKHJIYm9vdCkN
```

```
CjEsMSxmZWYwOWNiNDg1MGI0M2MzYmVjMzAxMWNIYTg0OTlhMSwxMjcuMC4wLjE
sNjlzMCxhZG1pbixwYXNzd29yZCxxZmMNCg\u003d\u003d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
baremetalChassisInfo	经过base64编码的裸金属设备信息			3.1.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.1
timeout		是		

12.3.1.7 开启裸机设备电源(PowerOnBaremetalChassis)

用户可以使用`PowerOnBaremetalChassis`开启裸机设备电源。 例如：

```
PowerOnBaremetalChassis chassisUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
chassisUuid	裸机设备UUID			2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.8 关闭裸机设备电源(PowerOffBaremetalChassis)

用户可以使用`PowerOffBaremetalChassis`关闭裸机设备电源。 例如：

```
PowerOffBaremetalChassis chassisUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
chassisUuid	裸机设备UUID			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.9 重启裸机设备电源(PowerResetBaremetalChassis)

用户可以使用`PowerResetBaremetalChassis`重启裸机设备电源。 例如：

```
PowerResetBaremetalChassis chassisUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
chassisUuid	裸机设备UUID			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.10 获取裸机设备电源状态(GetBaremetalChassisPowerStatus)

用户可以使用`GetBaremetalChassisPowerStatus`获取裸机设备电源状态。 例如：

```
GetBaremetalChassisPowerStatus uuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.11 修改裸机设备状态(ChangeBaremetalChassisState)

用户可以使用`ChangeBaremetalChassisState`修改裸机设备状态。 例如：

```
ChangeBaremetalChassisState uuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c stateEvent=enable
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
stateEvent	状态事件		<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.12 下发获取裸机硬件信息命令(InspectBaremetalChassis)

用户可以使用`InspectBaremetalChassis`下发获取裸机硬件信息命令。例如：

```
InspectBaremetalChassis uuid=b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.13 创建裸机实例(CreateBaremetalInstance)

用户可以使用`CreateBaremetalInstance`创建裸机实例。例如：

```
CreateBaremetalInstance name=test chassisUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c imageUuid=0f44e08d05874b98a63e187b3e8dbc08 password=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
chassisUuid	裸机设备UUID			2.6.0
imageUuid	镜像UUID			2.6.0
templateUuid	预配置模板UUID	是		3.3.0
username	系统用户	是		3.3.0
password	系统ROOT密码			2.6.0
nicCfgs	裸机网络配置	是		2.6.0
bondingCfgs	网卡绑定配置	是		3.3.0
customConfigurations	自定义变量	是		3.3.0
strategy	裸机实例创建策略	是	<ul style="list-style-type: none"> InstantStart JustCreate 	2.6.0
resourceUuid	资源UUID。若指定，则裸机实例会以该字段值作为UUID。	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		



注:

- ZStack创建裸机实例时支持指定裸金属主机静态IP，**SystemTags**增加**staticIp**选项，使用 **staticIp**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`staticIp::{%s}::{%s}` 其中第一个%s是三层网络UUID，第二个是所指定的IP地址
 - 例如：`staticIp::f00d593dff2e4bd58473388ac411ade2::192.168.0.10`

- ZStack创建裸机实例时支持裸金属主机覆盖安装，**SystemTags**增加**forceInstall**选项，使用 **forceInstall**参数来传递 SystemTag。
 - 如果没有这个TAG，则系统安装过程中如果发现目标磁盘中存在已有分区，则安装过程暂停，避免覆盖磁盘数据；
 - 如果有这个TAG，则自动清理已有分区，覆盖安装。

12.3.1.14 查询裸机实例(QueryBaremetalInstance)

管理员可以使用`QueryBaremetalInstance`查询裸机实例。例如：

```
QueryBaremetalInstance uuid=967a353c2893409dab9312cf3033a98c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[裸机实例清单#BaremetalInstance inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	zone inventory	所在区域	2.6.0
cluster	cluster inventory	父集群	2.6.0
image	image inventory	用于创建该云主机的镜像	2.6.0
bmNics	bmNics inventory	物理机上所有网卡	2.6.0
chassis	裸机设备清单#BaremetalChassis inventory#	所在的裸机设备	2.6.0

12.3.1.15 启动裸机实例(StartBaremetalInstance)

用户可以使用`StartBaremetalInstance`启动裸机实例。例如：

```
StartBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
pxeBoot	是否通过网络PXE启动	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.16 关闭裸机实例(StopBaremetalInstance)

用户可以使用`StopBaremetalInstance`关闭裸机实例。 例如：

```
StopBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
type	裸机实例关闭方式	是	<ul style="list-style-type: none"> • grace • cold 	2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.17 更新裸机实例(UpdateBaremetalInstance)

用户可以使用`UpdateBaremetalInstance`更新裸机实例。 例如：

```
UpdateBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
name	资源名称	是		2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
password	系统ROOT密码	是		2.6.0
platform	系统平台	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.18 重启裸机实例(RebootBaremetalInstance)

用户可以使用`RebootBaremetalInstance`重启裸机实例。 例如：

```
RebootBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
pxeBoot	是否通过网络PXE启动	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.19 删除裸机实例(DestroyBaremetalInstance)

用户可以使用`DestroyBaremetalInstance`删除裸机实例。 例如：

```
DestroyBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
deleteMode	删除模式	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.20 彻底删除裸机实例(ExpungeBaremetalInstance)

用户可以使用`ExpungeBaremetalInstance`彻底删除裸机实例。 例如：

```
ExpungeBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.1.21 恢复已删除的裸机实例(RecoverBaremetalInstance)

用户可以使用`RecoverBaremetalInstance`恢复已删除的裸机实例。 例如：

```
RecoverBaremetalInstance uuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
timeout		是		

12.3.1.22 创建裸金属网卡绑定(CreateBaremetalBonding)

用户可以使用`CreateBaremetalBonding`创建裸金属网卡绑定。 例如：

```
CreateBaremetalBonding chassisUuid=8a3fddc82d1536ad8f695d25d84404f2 name=bond0
mode=1 slaves=["d4:ae:52:6e:d1:0d", "d4:ae:52:6e:d1:0e"] opts='miimon=100'
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
chassisUuid	裸金属设备UUID			3.3.0
name	网卡绑定名称			3.3.0
mode	网卡绑定模式			3.3.0
slaves	网卡绑定Slaves MAC地址			3.3.0
opts	网卡绑定选项	是		3.3.0
resourceUuid	资源UUID	是		3.3.0
userTags	用户标签，请 参见 创建用户 标签(CreateU serTag)	是		3.3.0
systemTags	系统标签，请 参见 创建系统 标签(CreateS ystemTag)	是		3.3.0
timeout		是		

12.3.1.23 查询裸金属网卡绑定(QueryBaremetalBonding)

用户可以使用`QueryBaremetalBonding`查询裸金属网卡绑定。 例如：

```
QueryBaremetalBonding chassisUuid=967a353c2893409dab9312cf3033a98c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[裸金属网卡绑定清单#BaremetalBonding inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
baremetalChassis	裸机设备清单#BaremetalChassis inventory#	裸机设备	3.3.0

12.3.2 安装服务相关操作**12.3.2.1 创建部署服务器(CreateBaremetalPxeServer)**

用户可以使用`CreateBaremetalPxeServer`创建部署服务器。 例如：

```
CreateBaremetalPxeServer name=pxe hostname=HOST zoneUuid=5034aa76f41f428d968b828c2518c29e dhcpInterface=br_em2 storagePath=/pxe_store sshUsername=root sshPassword=password
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.1.1
description	资源的详细描述	是		3.1.1
dhcpInterface	DHCP请求监听网卡			3.1.1
dhcpRangeBegin	DHCP地址范围起始	是		3.1.1
dhcpRangeEnd	DHCP地址范围终止	是		3.1.1
dhcpRangeNetmask	DHCP地址范围掩码	是		3.1.1
zoneUuid	区域UUID			3.1.1
hostname				3.1.1
sshUsername				3.1.1
sshPassword				3.1.1
sshPort		是		3.1.1
storagePath	存储路径			3.1.1
resourceUuid		是		3.1.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.1
timeout		是		

12.3.2.2 删除部署服务器(DeleteBaremetalPxeServer)

用户可以使用`DeleteBaremetalPxeServer`删除部署服务器。例如：

```
DeleteBaremetalPxeServer uuid=e1886ebf4c6d40809d7367f4710b82e8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
deleteMode	删除模式	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.2.3 查询部署服务器(QueryBaremetalPxeServer)

管理员可以使用`QueryBaremetalPxeServer`查询部署服务器。例如：

```
QueryBaremetalPxeServer uuid=967a353c2893409dab9312cf3033a98c
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [PXE服务清单#PxeServer inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
zone	zone inventory	所在区域	0.6
cluster	cluster inventory	所在集群	0.6

12.3.2.4 启动部署服务器(StartBaremetalPxeServer)

用户可以使用`StartBaremetalPxeServer`启动部署服务器。例如：

```
StartBaremetalPxeServer uuid=e1886ebf4c6d40809d7367f4710b82e8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.2.5 停止部署服务器(StopBaremetalPxeServer)

用户可以使用`StopBaremetalPxeServer`停止部署服务器。 例如：

```
StopBaremetalPxeServer uuid=e1886ebf4c6d40809d7367f4710b82e8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.2.6 更新部署服务器(UpdateBaremetalPxeServer)

用户可以使用`UpdateBaremetalPxeServer`更新部署服务器。 例如：

```
UpdateBaremetalPxeServer uuid=e1886ebf4c6d40809d7367f4710b82e8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
name	资源名称	是		2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
dhcpInterface	DHCP请求监听网卡	是		2.6.0
dhcpRangeBegin	DHCP地址范围起始	是		2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
dhcpRangeEnd	DHCP地址范围终止	是		2.6.0
dhcpRangeNetmask	DHCP地址范围掩码	是		2.6.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

12.3.2.7 重连部署服务器(ReconnectBaremetalPxeServer)

用户可以使用`ReconnectBaremetalPxeServer`重连部署服务器。 例如：

```
ReconnectBaremetalPxeServer uuid=6fad42263acf47d49a83f16a071e32a2
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				3.1.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.1
timeout		是		

12.3.2.8 将部署服务器加载至裸金属集群(AttachBaremetalPxeServerToCluster)

用户可以使用`AttachBaremetalPxeServerToCluster`将部署服务器加载至裸金属集群。 例如：

```
AttachBaremetalPxeServerToCluster pxeServerUuid=6fad42263acf47d49a83f16a071e32a2
clusterUuid=cf4697cad85947f9b0289d1639a4b9a8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
pxeServerUuid	部署服务器UUID			3.1.1
clusterUuid	裸金属集群UUID			3.1.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.1
timeout		是		

12.3.2.9 从裸金属集群卸载部署服务器(DetachBaremetalPxeServerFromCluster)

用户可以使用`DetachBaremetalPxeServerFromCluster`。 例如：

```
DetachBaremetalPxeServerFromCluster pxeServerUuid=6fad42263acf47d49a83f16a071e32a2
clusterUuid=cf4697cad85947f9b0289d1639a4b9a8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
pxeServerUuid	部署服务器UUID			3.1.1
clusterUuid	裸金属集群UUID			3.1.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.1
timeout		是		

12.4 标签 (Tags)

- 用户可以使用`resourceType=BaremetalChassisVO`创建裸机设备用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=BaremetalChassisVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c
```

- 用户可以使用`resourceType=BaremetalInstanceVO`创建裸机实例用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=BaremetalInstanceVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140
```

- 用户可以使用`resourceType=BaremetalPxeServerVO`创建PXE服务用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=BaremetalPxeServerVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=e1886ebf4c6d40809d7367f4710b82e8
```

13 灾备服务 (Plus)

13.1 概述

灾备服务以业务为中心，融合定时增量备份、定时全量备份等多种灾备技术到ZStack私有云平台中，支持本地灾备、异地灾备、公有云灾备多种灾备方案，用户可根据自身业务特点，灵活选择合适的灾备方式。

灾备服务以单独的功能模块形式提供，需提前购买灾备服务模块许可证 (Plus License) ，且需在购买云平台许可证 (Base License) 基础上使用，不可单独使用。

典型灾备场景

灾备服务模块提供本地灾备、异地灾备、公有云灾备三种典型灾备场景。

- **本地灾备：**

支持将本地部署的镜像仓库作为**本地备份服务器**，用于存放本地云主机/云盘/管理节点数据库（以下简称数据库）的定时备份数据。同时本地备份服务器支持主备无缝切换，有效保障业务连续性。

当发生本地数据误删，或本地主存储中数据损坏等情况，可将本地备份服务器中的备份数据还原至本地；当本地数据中心发生灾难时，完全可依赖本地备份服务器重建数据中心并恢复业务。

更多详情可参考[本地灾备实践](#)章节。

本地灾备场景如[图 41: 本地灾备场景1](#)和[图 42: 本地灾备场景2](#)所示：

图 41: 本地灾备场景1





图 42: 本地灾备场景2



- 异地灾备：

支持将异地机房的存储服务器作为**异地备份服务器**，用于存放本地云主机/云盘/数据库的定时备份数据。备份数据需通过本地备份服务器同步至异地备份服务器。

当发生本地数据误删，或本地主存储中数据损坏等情况，可将异地备份服务器中的备份数据还原至本地。当本地数据中心发生灾难时，完全可依赖异地备份服务器重建数据中心并恢复业务。

更多详情可参考[异地灾备实践](#)章节。

异地灾备场景如图 43: 异地灾备场景1和图 44: 异地灾备场景2所示：

图 43: 异地灾备场景1





图 44: 异地灾备场景2



- **公有云灾备：**

支持将公有云上的存储服务器作为**公有云备份服务器**，用于存放本地云主机/云盘/数据库的定时备份数据。备份数据需通过本地备份服务器同步至公有云备份服务器。

当发生本地数据误删，或本地主存储中数据损坏等情况，可将公有云备份服务器中的备份数据还原至本地。当本地数据中心发生灾难时，完全可依赖公有云备份服务器重建数据中心并恢复业务。

更多详情可参考[公有云灾备实践](#)章节。

公有云灾备场景如[图 45: 公有云灾备场景1](#)和[图 46: 公有云灾备场景2](#)所示：

图 45: 公有云灾备场景1





图 46: 公有云灾备场景2



13.2 清单

卷备份清单 (VolumeBackup inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.6.0
name	请参见 资源属性			2.6.0
description	请参见 资源属性	是		2.6.0
volumeUuid	云盘UUID			2.6.0
type	卷的类型			2.6.0
state	卷备份的启用状态			2.6.0
status	卷备份的状态			2.6.0
size	当前卷备份的大小			2.6.0
metadata	卷备份相关元数据			2.6.0
backupStorageRefs	镜像服务器安装路径的引用			2.6.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		2.6.0
createDate	请参见 资源属性			2.6.0
lastOpDate	请参见 资源属性			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
```

```

    "backupStorageRefs": [
      {
        "backupStorageUuid": "7ea14cfe51c847b8a1ae84e8a49ef933",
        "createDate": "Jul 25, 2018 4:55:41 PM",
        "installPath": "zstore://1e3d8590456041b8864454abac599132/eeb95535aa1669
438e7ce1f8db4d90a104627c3f",
        "lastOpDate": "Jul 25, 2018 4:55:41 PM",
        "status": "Ready",
        "volumeBackupUuid": "17aca6d09c0e4181a23ac7c70eb4ab9a"
      }
    ],
    "createDate": "Jul 25, 2018 4:55:37 PM",
    "lastOpDate": "Jul 25, 2018 4:55:37 PM",
    "metadata": "{\"type\":\"Root\",\"name\":\"ROOT-for-333\",\"description\":\"Root volume for VM
[uuid:7c3c2f94a39d46429166aa99657472e3]\",\"vmName\":\"333\",\"vmDescription\":\"\",\"vmInsta
nceUuid\":\"7c3c2f94a39d46429166aa99657472e3\",\"platform\":\"Linux\",\"clusterUuid\":\"8ad9ebf
4b7a043499751269b67fcecac\",\"primaryStorageUuid\":\"79d056d0aeaf437398f612b8a1bff89f
\",\"cpuNum\":1,\"memorySize\":536870912,\"instanceOfferingUuid\":\"01f2228c7e1c4d0d9aa7d
b056320f94e\",\"defaultL3NetworkUuid\":\"2341d7e6ef4544708cea0d4e9f6cda13\",\"vmNics
\":{\"uid\":\"e7e57aafb2a7410aa5f47cb881566def\",\"vmInstanceUuid\":\"7c3c2f94a39d46
429166aa99657472e3\",\"usedIpUuid\":\"6a4383edb66232c0b1e34c9d0178450c\",\"I3Netwo
rkUuid\":\"2341d7e6ef4544708cea0d4e9f6cda13\",\"ip\":\"172.20.118.6\",\"mac\":\"fa:c2:f9:87:13
:00\",\"netmask\":\"255.255.0.0\",\"gateway\":\"172.20.0.1\",\"internalName\":\"vnic34.0\",\"deviceId\":0
,\"createDate\":\"Jul 25, 2018 12:37:21 PM\",\"lastOpDate\":\"Jul 25, 2018 12:37:21 PM\"}}\",
    "name": "2",
    "size": 32374784,
    "state": "Enabled",
    "status": "Ready",
    "type": "Root",
    "uuid": "17aca6d09c0e4181a23ac7c70eb4ab9a",
    "volumeUuid": "0e4fee174e6e4d04b3dc00f4bfc761f5"
  }
],
    "createDate": "Jul 25, 2018 4:55:51 PM",
    "lastOpDate": "Jul 25, 2018 4:55:51 PM",
    "metadata": "{\"type\":\"Root\",\"name\":\"ROOT-for-333\",\"description\":\"Root volume for VM
[uuid:7c3c2f94a39d46429166aa99657472e3]\",\"vmName\":\"333\",\"vmDescription\":\"\",\"vmInsta
nceUuid\":\"7c3c2f94a39d46429166aa99657472e3\",\"platform\":\"Linux\",\"clusterUuid\":\"8ad9ebf
4b7a043499751269b67fcecac\",\"primaryStorageUuid\":\"79d056d0aeaf437398f612b8a1bff89f
\",\"cpuNum\":1,\"memorySize\":536870912,\"instanceOfferingUuid\":\"01f2228c7e1c4d0d9aa7d
b056320f94e\",\"defaultL3NetworkUuid\":\"2341d7e6ef4544708cea0d4e9f6cda13\",\"vmNics
\":{\"uid\":\"e7e57aafb2a7410aa5f47cb881566def\",\"vmInstanceUuid\":\"7c3c2f94a39d46
429166aa99657472e3\",\"usedIpUuid\":\"6a4383edb66232c0b1e34c9d0178450c\",\"I3Netwo
rkUuid\":\"2341d7e6ef4544708cea0d4e9f6cda13\",\"ip\":\"172.20.118.6\",\"mac\":\"fa:c2:f9:87:13
:00\",\"netmask\":\"255.255.0.0\",\"gateway\":\"172.20.0.1\",\"internalName\":\"vnic34.0\",\"deviceId\":0
,\"createDate\":\"Jul 25, 2018 12:37:21 PM\",\"lastOpDate\":\"Jul 25, 2018 12:37:21 PM\"}}\",
    "name": "3",
    "size": 32374784,
    "state": "Enabled",
    "status": "Ready",
    "type": "Root",
    "uuid": "fe6f225fafdd4c8eaf840a136b6e587f",
    "volumeUuid": "0e4fee174e6e4d04b3dc00f4bfc761f5"
  }
],
    "success": true

```

}

数据库备份清单 (DatabaseBackup inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.0
name	请参见 资源属性			3.0.0
description	请参见 资源属性	是		3.0.0
state	数据库备份的启用状态			3.0.0
status	数据库备份的状态			3.0.0
size	当前数据库备份的大小			3.0.0
metadata	数据库备份相关元数据			3.0.0
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.0.0
createDate	请参见 资源属性			3.0.0
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "backupStorageRefs": [
        {
          "backupStorageUuid": "dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfefe2ff",
```

```

      "createDate": "Sep 19, 2018 2:42:04 PM",
      "databaseBackupUuid": "eed88906f8a145929d873fbe4f542264",
      "installPath": "zstore://zsbak/8f8b91526b95a9d1157a99eee4de7b7b03446519",
      "lastOpDate": "Sep 19, 2018 4:13:29 PM",
      "status": "Ready"
    }
  ],
  "createDate": "Sep 19, 2018 2:42:02 PM",
  "lastOpDate": "Sep 19, 2018 2:42:02 PM",
  "metadata": "{\"name\":\"tast1\",\"version\":\"3.0.0\",\"createdTime\":\"Sep 19, 2018 2:42:03 PM\", \"md5\":\"6f3415a3a4c56c56f51ffd95f286fb7b\"}",
  "name": "tast1",
  "size": 376991,
  "state": "Enabled",
  "status": "Ready",
  "uuid": "eed88906f8a145929d873fbe4f542264"
}
},
"success": true
}

```

13.3 操作 (Operations)

13.3.1 创建卷备份(CreateVolumeBackup)

用户可以使用`CreateVolumeBackup`创建卷备份。 例如：

```
CreateVolumeBackup name=test volumeUuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
backupStorageUuid=3feb163a6a694a7f92b9636c4836e9fe
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
volumeUuid	云盘UUID			2.6.0
backupStorageUuid	镜像存储UUID			2.6.0
name	资源名称			2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
volumeReadBandwidth	云盘读取带宽	是		3.1.0
volumeWriteBandwidth	云盘写入带宽	是		3.1.0
networkReadBandwidth	下行网络带宽	是		3.1.0
networkWriteBandwidth	上行网络带宽	是		3.1.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.2 删除卷备份(DeleteVolumeBackup)

用户可以使用`DeleteVolumeBackup`删除卷备份。 例如：

```
DeleteVolumeBackup uuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		2.6.0
deleteMode	删除模式	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.3 查询卷备份记录(QueryVolumeBackup)

管理员可以使用`QueryVolumeBackup`查询卷备份记录。例如：

```
QueryVolumeBackup Uuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[卷备份清单#VolumeBackup inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
backupStorage	backup storage inventory	卷备份所在的镜像服务器	2.6.0
backupStorageRefs	backup storage reference	用来查询镜像服务器安装路径的引用	2.6.0

13.3.4 从卷备份创建数据盘镜像(CreateDataVolumeTemplateFromVolumeBackup)

用户可以使用`CreateDataVolumeTemplateFromVolumeBackup`从卷备份创建数据盘镜像。例如：

```
CreateDataVolumeTemplateFromVolumeBackup name=test backupUuid=fe6f225fafdd4c8eaf840a136b6e587f backupStorageUuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupUuid	卷备份uuid			2.6.0
backupStorageUuid	镜像存储UUID			2.6.0
name	资源名称			2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
guestOsType	宿主机操作系统类型	是		2.6.0
platform	宿主机平台类型	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Other 	2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> Paravirtualization WindowsVirtio 	
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.5 从卷备份创建根云盘镜像(CreateRootVolumeTemplateFromVolumeBackup)

用户可以使用`CreateRootVolumeTemplateFromVolumeBackup`从卷备份创建根云盘镜像。例如：

```
CreateRootVolumeTemplateFromVolumeBackup name=test backupUuid=fe6f225fafdd4c8eaf840a136b6e587f backupStorageUuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupUuid	卷备份uuid			2.6.0
backupStorageUuid	镜像存储UUID			2.6.0
name	资源名称			2.6.0
description	资源的详细描述	是		2.6.0
guestOsType	宿主机操作系统类型	是		2.6.0
platform	宿主机平台类型	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows Other Paravirtualization 	2.6.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			<ul style="list-style-type: none"> WindowsVirtio 	
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.6 从卷备份恢复卷(RevertVolumeFromVolumeBackup)

用户可以使用`RevertVolumeFromVolumeBackup`从卷备份恢复卷。例如：

```
RevertVolumeFromVolumeBackup uuid=8a996d1416ed44ccb183e24f46c34206
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	卷备份的UUID，唯一标示该资源			2.6.0
backupStorageUuid	镜像服务器uuid	是		2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.7 从目标镜像服务器还原卷备份(RecoverBackupFromImageStoreBackupStorage)

用户可以使用`RecoverBackupFromImageStoreBackupStorage`从目标镜像服务器还原卷备份。例如：

```
RecoverBackupFromImageStoreBackupStorage uuid=8a996d1416ed44ccb183e24f46c34206
srcBackupStorageUuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7 dstBackupStorageUuid
=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	卷备份的UUID ，唯一标示该资源			2.6.0
srcBackupStorageUuid	接收恢复卷的镜像服务器uuid			2.6.0
dstBackupStorageUuid	恢复镜像服务器uuid			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.8 将卷备份同步至目标镜像服务器(SyncBackupFromImageStoreBackupStorage)

用户可以使用`SyncBackupFromImageStoreBackupStorage`将卷备份同步至目标镜像服务器。例如：

```
SyncBackupFromImageStoreBackupStorage uuid=8a996d1416ed44ccb183e24f46c34206
srcBackupStorageUuid=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7 dstBackupStorageUuid
=c675eb9b802b42248739c5a2a4330ee7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	卷备份的UUID ，唯一标示该资源			2.6.0
srcBackupStorageUuid	源镜像服务器			2.6.0
dstBackupStorageUuid	目标镜像服务器			2.6.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.6.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.6.0
timeout		是		

13.3.9 创建云主机备份(CreateVmBackup)

用户可以使用`CreateVmBackup`创建云主机备份。例如：

```
CreateVmBackup rootVolumeUuid=ae62268e5ba7491face04a44103e3188 backupStorageU
uid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfefe2ff name=VmBackup
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
rootVolumeUuid	根云盘UUID			3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuid	镜像存储UUID			3.0.0
name	资源名称			3.0.0
description	资源的详细描述	是		3.0.0
resourceUuid		是		3.0.0
volumeReadBandwidth	云盘读取带宽	是		3.1.0
volumeWriteBandwidth	云盘写入带宽	是		3.1.0
networkReadBandwidth	下行网络带宽	是		3.1.0
networkWriteBandwidth	上行网络带宽	是		3.1.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.10 删除云主机备份(DeleteVmBackup)

用户可以使用`DeleteVmBackup`删除云主机备份。例如：

```
DeleteVmBackup groupUuid=c6c4e6532117404b88b34d6a92f9916a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupUuid	备份组uuid			3.0.0
backupStorageUuids	镜像服务器uuid列表	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.11 从云主机备份创建云主机(CreateVmFromVmBackup)

用户可以使用`CreateVmFromVmBackup`从云主机备份创建云主机。 例如：

```
CreateVmFromVmBackup name=VM-test groupUuid=6408192a514a45b59bd695cb3440435f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			
groupUuid	云主机备份组UUID			
backupStorageUuid	镜像存储UUID	是		
instanceOfferingUuid	计算规格UUID			
l3NetworkUuids	一组三层网络的UUID			
type	云主机类型	是		
zoneUuid	区域UUID	是		
clusterUuid	集群UUID	是		
hostUuid	物理机UUID	是		
primaryStorageUuidForRootVolume	根云盘主存储UUID	是		

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
primaryStorage UuidForDataVolume	数据盘主存储UUID	是		
description	资源的详细描述	是		
rootVolumeSystemTags	根云盘系统标签	是		
dataVolumeSystemTags	数据盘系统标签	是		
defaultL3NetworkUuid	默认三层网络的UUID	是		
resourceUuid		是		
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		
timeout		是		



注:

- 从云主机备份创建云主机时支持指定云盘置备方式，**SystemTags**增加**volumeProvisioningStrategy**选项，使用 **rootVolumeSystemTags**参数来传递 SystemTag。
 - 选项格式为：`volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`
 - 例如：`volumeProvisioningStrategy::ThinProvisioning`, `volumeProvisioningStrategy::ThickProvisioning`

13.3.12 从云主机备份恢复云主机(RevertVmFromVmBackup)

用户可以使用`RevertVmFromVmBackup`从云主机备份恢复云主机。 例如：

```
RevertVmFromVmBackup groupUuid=6408192a514a45b59bd695cb3440435f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupUuid	备份组uuid			3.0.0
backupStorageUuid	镜像存储UUID	是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.13 从备份镜像仓库还原云主机备份(RecoverVmBackupFromImageStoreBackupStorage)

用户可以使用`RecoverVmBackupFromImageStoreBackupStorage`从备份镜像仓库还原云主机备份。 例如：

```
RecoverVmBackupFromImageStoreBackupStorage groupUuid=6408192a514a45b59bd695cb3440435f srcBackupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfe2ff dstBackupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfe2ff
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupUuid	备份组uuid			3.0.0
srcBackupStorageUuid	本地镜像仓库			3.0.0
dstBackupStorageUuid	备份镜像仓库			3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.14 同步云主机备份至备份镜像服务器(SyncVmBackupFromImageStoreBackupStorage)

用户可以使用SyncVmBackupFromImageStoreBackupStorage同步云主机备份至备份镜像服务器。

例如：

```
SyncVmBackupFromImageStoreBackupStorage groupUuid=6408192a514a45b59bd695cb3440435f srcBackupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfefe2ff dstBackupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfefe2ff
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
groupUuid	备份组uuid			3.0.0
srcBackupStorageUuid	本地镜像服务器			3.0.0
dstBackupStorageUuid	备份镜像服务器			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.15 创建数据库备份(CreateDatabaseBackup)

用户可以使用`CreateDatabaseBackup`创建数据库备份。例如：

```
CreateDatabaseBackup name=database1 backupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705b
a9dcfefe2ff
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.0.0
backupStorageUuid	镜像存储UUID			3.0.0
description	资源的详细描述	是		3.0.0
resourceUuid		是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.16 删除数据库备份>DeleteDatabaseBackup)

用户可以使用`DeleteDatabaseBackup`来删除数据库备份。例如：

```
DeleteDatabaseBackup uuid=d7bb0605999d4d8983e841810b846f57
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
backupStorageUuids	镜像服务器UUID列表	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.17 查询数据库备份(QueryDatabaseBackup)

管理员可以使用`QueryDatabaseBackup`查询数据库备份。例如：

```
QueryDatabaseBackup
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见 [数据库备份清单#DatabaseBackup inventory#](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
backupStorage	backup storage inventory	数据库备份所在的镜像服务器	3.0.0
backupStorageRefs	backup storage reference	用来查询镜像服务器安装路径的引用	3.0.0

13.3.18 同步数据库备份(SyncDatabaseBackup)

用户可以使用`SyncDatabaseBackup`同步数据库备份。例如：

```
SyncDatabaseBackup imageStoreUuid=f8f76255778e4c8cbf33eb861e51e690
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
imageStoreUuid				3.2.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		3.2.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

13.3.19 从数据库备份还原数据库(RecoverDatabaseFromBackup)

用户可以使用`RecoverDatabaseFromBackup`从数据库备份还原数据库。例如：

```
RecoverDatabaseFromBackup mysqlRootPassword=zstack.mysql.password
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源	是		3.0.0
backupStorageUrl	镜像服务器URL	是		3.0.0
backupInstallPath	数据库备份存储路径	是		3.0.0
mysqlRootPassword	MYSQL数据库ROOT密码			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.20 从备份服务器导出数据库备份(ExportDatabaseBackupFromBackupStorage)

用户可以使用`ExportDatabaseBackupFromBackupStorage`从备份服务器导出数据库备份。例如：

```
ExportDatabaseBackupFromBackupStorage databaseBackupUuid=eed88906f8a145929d873f
be4f542264 backupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfefe2ff
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageU uid	镜像存储UUID			3.0.0
databaseBackup Uuid	数据库备份UUID			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.21 获取备份服务器上的数据库备份信息(GetDatabaseBackupFromImageStore)

用户可以使用`GetDatabaseBackupFromImageStore`获取备份服务器上的数据库备份信息。例如：

```
GetDatabaseBackupFromImageStore url=/zstack_bs
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	镜像服务器URL			3.0.0
registryPort	镜像仓库访问端口	是		3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户	是		3.0.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateUserTag)			
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.22 删除导出的数据库备份(DeleteExportedDatabaseBackupFromBackupStorage)

用户可以使用`DeleteExportedDatabaseBackupFromBackupStorage`删除导出的数据库备份。例如：

```
DeleteExportedDatabaseBackupFromBackupStorage backupStorageUuid=dca2ed03807a4b2c9705ba9dcfe2ff databaseBackupUuid=eed88906f8a145929d873fbe4f542264
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
backupStorageUuid	镜像存储UUID			3.0.0
databaseBackupUuid	镜像仓库访问端口			3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.3.23 同步备份至备份服务 器(SyncDatabaseBackupFromImageStoreBackupStorage)

用户可以使用`SyncDatabaseBackupFromImageStoreBackupStorage`同步数据库备份至备份服务器。例如：

```
SyncDatabaseBackupFromImageStoreBackupStorage srcBackupStorageUuid=eed88906f8a145929d873fbe4f542264 uuid=eed88906f8a145929d873fbe4f542264 dstBackupStorageUuid=eed88906f8a145929d873fbe4f542264
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.0
srcBackupStorageUuid				3.0.0
dstBackupStorageUuid				3.0.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.0
timeout		是		

13.4 标签 (Tags)

用户可以使用`resourceType=ImageVO`创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=ImageVO tag=golden-ResourceStack resourceUuid=8a996d1416ed44ccb183e24f46c34206
```

14 迁移服务 (Plus)

14.1 概述


ZStack提供V2V迁移服务，可将其它虚拟化平台的云主机系统及数据完整迁移至当前云平台。

目前支持将已接管的vCenter云主机迁移至当前云平台（支持迁移的源vCenter平台版本包括：5.5、6.0、6.5、6.7）。

V2V迁移服务以单独的功能模块形式提供，需提前购买迁移服务模块许可证（Plus License），且需在购买云平台许可证（Base License）基础上使用，不可单独使用。

V2V迁移服务如图 47: V2V迁移所示：

图 47: V2V迁移



V2V迁移服务具有以下功能优势：

- 支持对云主机进行一键式批量的V2V迁移；
- 用户只需添加迁移服务器并创建迁移任务，其余工作均交由云平台执行；
- 支持对迁移服务器设置网络QoS，控制传输瓶颈，提高迁移效率；
- 创建迁移任务过程中，支持对目标云主机进行自定义配置；
- 支持多种操作系统的云主机进行V2V迁移，包括：RHEL/CentOS 5.x/6.x/7.x、SLES 11/12/15、Ubuntu 12/14/16/18、Windows 7/2003/2008/2012/2016；
- 对于Windows云主机，迁移过程中支持自动安装WindowsVirtIO驱动，提高网卡、磁盘工作效率；
- 整个迁移过程可通过直观可视化的UI界面进行监控和管理。

14.2 清单

V2V迁移服务器清单 (V2VConversionHost inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			3.0.1
name	请参见 资源属性			3.0.1
description	请参见 资源属性	是		3.0.1
hostUuid	物理机UUID			3.0.1
type	卷的类型			3.0.1
state	卷备份的启用状态			3.0.1
storagePath	V2V迁移镜像保存路径			3.0.1
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		3.0.1
createDate	请参见 资源属性			3.0.1
lastOpDate	请参见 资源属性			3.0.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.1

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "createDate": "Sep 21, 2018 9:51:05 AM",
      "description": "",
      "hostUuid": "a039266264964f239196a15bec178a56",
      "lastOpDate": "Sep 21, 2018 9:51:05 AM",
      "name": "10.0.69.145",
      "state": "Enabled",
    }
  ]
}
```

```

    "storagePath": "/tmp/zstack",
    "type": "VMWARE",
    "uuid": "d8281e94496947ff978e8157f04f6699"
  },
  "success": true
}

```

14.3 操作 (Operations)

14.3.1 添加V2V迁移服务器(AddV2VConversionHost)

用户可以使用`AddV2VConversionHost`添加V2V迁移服务器。 例如：

```

AddV2VConversionHost name=test-V2V storagePath=/tmp/zstack hostUuid=a039266264964f
239196a15bec178a56 type=VMWARE

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.0.1
type	V2V迁移服务器类型		<ul style="list-style-type: none"> VMWARE 	3.0.1
hostUuid	物理机UUID			3.0.1
description	资源的详细描述	是		3.0.1
storagePath	V2V迁移镜像保存路径			3.0.1
resourceUuid	资源UUID	是		3.0.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.1
timeout		是		

14.3.2 修改V2V迁移服务器状态(ChangeV2VConversionHostState)

用户可以使用`ChangeV2VConversionHostState`修改V2V迁移服务器状态。例如：

```
ChangeV2VConversionHostState uuid=c4e1a78bba0646a88d6f878eb247aa6a stateEvent=disable
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.1
stateEvent	状态事件	是	<ul style="list-style-type: none"> enable disable 	3.0.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.1
timeout		是		

14.3.3 V2V迁移(ConvertVmFromForeignHypervisor)

用户可以使用`ConvertVmFromForeignHypervisor`进行V2V迁移。例如：

```
ConvertVmFromForeignHypervisor name=test-centos7.2 url=vmware://28ff91d347d14dc9896fb4a58ea8269b cpuNum=1 memorySize=1 primaryStorageUuid=f96ec2cbac524501b313c35cd279d317 l3NetworkUuids=0d05980697ec4b96b4ab6f69ab2b74c6 conversionHostUuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
url	源云主机路径			3.0.1
name	资源名称			3.0.1
description	资源的详细描述	是		3.0.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
conversionHost Uuid	V2V迁移服务 器UUID	是  注: VMWARE 迁移 至ZStack 时为必选		3.0.1
cpuNum	CPU核数			3.0.1
memorySize	内存大小			3.0.1
zoneUuid	区域UUID	是		3.0.1
clusterUuid	集群UUID	是		3.0.1
hostUuid	物理机UUID	是		3.0.1
primaryStorage Uuid	主存储UUID			3.0.1
l3NetworkUuids	三层网络UUID列 表			3.0.1
defaultL3Netwo rkUuid	默认三层网 络UUID	是		3.0.1
platform	平台	是	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows WindowsVirtio Paravirtualiza tion Other 	3.0.1
type	云主机类型	是	<ul style="list-style-type: none"> UserVm ApplianceVm 	3.0.1
strategy	V2V迁移策略，决 定迁移后目标云主 机是否马上启动	是	<ul style="list-style-type: none"> InstantStart JustConvert 	3.0.1
longJobName	迁移任务名称	是		3.0.1
longJobDescrip tion	迁移任务描述	是		3.0.1

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.1
timeout		是		

14.3.4 删除V2V迁移服务器(DeleteV2VConversionHost)

用户可以使用`DeleteV2VConversionHost`删除V2V迁移服务器。例如：

```
DeleteV2VConversionHost uuid=c4e1a78bba0646a88d6f878eb247aa6a
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID, 唯一标示该资源			3.0.1
deleteMode	状态事件	是		3.0.1
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.1
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.1
timeout		是		

14.3.5 查询V2V迁移服务器(QueryV2VConversionHost)

管理员可以使用`QueryV2VConversionHost`查询V2V迁移服务器。例如：

```
QueryV2VConversionHost Uuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
host	host inventory	物理机	3.0.1

14.3.6 更新V2V迁移服务器(UpdateV2VConversionHost)

用户可以使用`UpdateV2VConversionHost`更新V2V迁移服务器。例如：

```
UpdateV2VConversionHost uuid=d8281e94496947ff978e8157f04f6699
```

参数

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID，唯一标示该资源			3.0.1
name	资源名称	是		3.0.1
description	资源的详细描述	是		3.0.1
storagePath	V2V迁移镜像保存路径	是		3.0.1
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.0.1
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.0.1
timeout		是		

14.4 标签 (Tags)

- 用户可以使用`resourceType=LongJobVO`创建V2V迁移服务用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=LongJobVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=3539de80967e44af99cd62ff5d53da30
```

- 用户可以使用`resourceType=V2VConversionHostVO`创建迁移服务器用户标签。 例如：

```
CreateUserTag resourceType=V2VConversionHostVO tag=golden-ResourceStack
resourceUuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b
```

系统标签 (System Tags)

用户可以配置V2V迁移服务器的上下行带宽。



注：创建SystemTag之前，使用`QuerySystemTag`先进行排查，确保其不存在，避免针对同一资源的同一SystemTag出现多次。

- 用户可以使用`CreateSystemTag`设置迁移服务器下行带宽，下行带宽限制从源vCenter主存储到迁移服务器的下载速度。 例如：

```
CreateSystemTag resourceUuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b resourceType
=V2VConversionHostVO tag=networkInboundBandwidth::10000
```

- 用户可以使用`CreateSystemTag`设置迁移服务器上行带宽，上行带宽限制从迁移服务器到目标主存储的上传速度。 例如：

```
CreateSystemTag resourceUuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b resourceType
=V2VConversionHostVO tag=networkOutboundBandwidth::10000
```

- 用户可以使用`UpdateSystemTag`更新带宽限制。 例如：

```
UpdateSystemTag resourceUuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b resourceType
=V2VConversionHostVO tag=networkInboundBandwidth::20000
```

- 用户可以使用`QuerySystemTag`读取带宽限制。 例如：

```
QuerySystemTag resourceUuid=8b1791d1f3634b43a74cda9c83027b6b resourceType
=V2VConversionHostVO tag=networkInboundBandwidth::10000
```

- 用户可以使用`DeleteTag`删除带宽限制。 例如：

```
DeleteTag uuid=13500acdbac6434f8584686649ec6dc9
```

15 设置

15.1 全局设置

15.1.1 概览

管理员可以使用全局配置对很多特性进行配置，所有的全局配置都有一个默认值，更新全局配置并不需要重启管理节点。

15.1.2 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			0.6
description	资源的详细描述	是		0.6
category	类型			0.6
value	值	是		0.6
defaultValue	缺省值	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "category": "primaryStorage",
      "defaultValue": "60",
      "description": "The interval management server sends ping command to primary storage
, in seconds",
      "name": "ping.interval",
      "value": "60"
    },
    {
      "category": "ldap",
```

```

    "defaultValue": "",
    "description": "",
    "name": "queryLdapEntryReturnAttributeSeparator",
    "value": "",
  },
}

```

15.1.3 操作 (Operations)

15.1.3.1 更新全局设置 (UpdateGlobalConfig)

管理员可以使用`UpdateGlobalConfig`更新全局设置。例如：

```
UpdateGlobalConfig category=quota name=vm.num
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
category	类型			0.6
name	资源名称			0.6
value	值	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

15.1.3.2 查询全局设置 (QueryGlobalConfig)

管理员可以使用`QueryGlobalConfig`查询全局设置。例如：

```
QueryGlobalConfig category=vm
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见global config inventory

15.1.3.3 重置全局配置 (ResetGlobalConfig)

管理员可以使用`ResetGlobalConfig`重置全局配置。例如：

```
ResetGlobalConfig
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.1.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.1.0
timeout		是		

15.1.4 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=GlobalConfigVO`在用户上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=GlobalConfigVO tag=Test1 \
resourceUuid=3fd25b9e5b87423bba5612a45c1f5ecc
```

15.1.5 全局设置

15.1.5.1 AD/LDAP

名字	描述	默认值	可选的参数值
queryLdapEntry ReturnAttributeSeparator	LDAP条目中的属性分割符	,	
queryLdapEntry ReturnAttributes	配置AD/LDAP返回结果，可以是多条，用AD/LDAP返回结果分隔符分割开。	member,uniqueMember,memberOf	

15.1.5.2 Aliyun

名字	描述	默认值	可选的参数值
aliyun.openapi.page.size	Aliyun 查询 API 的分页大小 - 一次查询的最多返回记录数。	50	>0
upload.ecs.image.format	上传到 Aliyun ECS 的镜像格式。	raw	
upload.ecs.image.format	用于设置混合云上传自定义镜像的格式，目前只支持qcow2和raw两种格式。	raw	<ul style="list-style-type: none"> raw qcow2
aliyun.api.console.domain	用于设置阿里云控制台访问地址。混合云添加AK时，需要检测用户的管理节点网络是否连通阿里云控制台。	aliyuncs.com:443	
aliyun.api.console.domain.check.timeout	用于设置用户的管理节点与阿里云控制台连通检测的超时上限。混合云添加AK时，需要检测管理节点网络是否连通阿里云控制台，如果管理节点在指定时间内没有成功连通阿里云控制台，则添加AK失败，单位为毫秒。	500	

15.1.5.3 AliyunEBS

名字	描述	默认值	可选的参数值
deletion_gcInterval	用于设置阿里云EBS主存储清理云盘垃圾数据的时间间隔，单位为秒。	3600	>0
import_export_snapshot_timeout	用于设置阿里云EBS主存储快照的导入导出	10800000	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
	的超时上限,单位为毫秒。		
ping_interval	用于设置管理节点在指定的时间间隔去检查阿里云EBS主存储是否连接,单位为秒。	180	>0

15.1.5.4 AliyunNAS

名字	描述	默认值	可选的参数值
deletion_gcInterval	用于设置阿里云EBS主存储清理云盘垃圾数据的时间间隔,单位为秒。	3600	>0
ping_interval	用于设置管理节点在指定的时间间隔去检查阿里云EBS主存储是否连接,单位为秒。	180	>0

15.1.5.5 apiTimeout

调用API时传入timeout参数

ZStack的RESTful API支持在HTTP header中通过X-API-Timeout传入timeout, 单位为秒, 例如:

```
X-API-Timeout: 300
```

该timeout会自动赋值给API产生的下游消息和agent command。

通过全局配置设置API的默认timeout

如果API调用者未通过X-API-Timeout HTTP Header指定timeout, ZStack会通过全局配置获得该API的默认timeout。

所有操作类API (非读API, 例如query api) 都有一个全局配置项控制其默认timeout。其全局配置如下:

```
category : apiTimeout
name: API的java class全名, 例如: org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceMsg
```

单位为毫秒。

全局配置也支持字符串配置timeout的方式，例如300s, 1h, 2m, 3d, 10w, 1y，这里s/m/h/d/w/y分别代表:秒/分/小时/天/周/年，如没有后缀则代表毫秒。

配置创建云主机的timeout示例：

```
UpdateGlobalConfig category=apiTimeout name=org.zstack.header.vm.APICreateVmInstanceMsg value=3h
```

兼容历史版本的zstack.properties配置API timeout

历史版本（3.2.0之前）可以在zstack.properties配置API的默认超时时间，例如：

```
ApiTimeout.org.zstack.header.image.APIAddImageMsg = timeout::3h
```

3.2.0兼容这种方式。当升级到3.2.0时，在创建对应API的全局配置时，使用zstack.properties中配置的API timeout值作为该API全局配置的默认值。



注：升级到3.2.0后，通过zstack.properties配置API timeout的方式已不再需要，所有API的超时可通过全局配置设置。

注意事项

- 读API未提供全局配置设置超时时间。

读API主要为数据库读取操作，不应过长，默认超时时间为5分钟，可以在zstack.properties中通过api.timeout.syncCallAPI配置所有读API的超时时间，例如：

```
api.timeout.syncCallAPI = 10m
```

- 非API触发的内部消息的超时时间只能通过zstack.properties配置。

非API触发的内部消息是指该消息是内部服务发起的，例如HA服务发出的StartVmInstanceMsg，此类内部消息的超时时间也只能通过zstack.properties配置，默认为30分钟：

```
api.timeout.internalMessage = 30m
```

15.1.5.6 ApplianceVm

名字	描述	默认值	可选的参数值
connect.timeout	当管理节点连接云路由代理时的SSH连接超时设置，单位是秒。如果在设定的时间限制内管理节点不能和云路由云	300	> 0

名字	描述	默认值	可选的参数值
	主机建立SSH连接，会报告一个错误。		
agent.deployOnStart	是否要在云路由云主机启动/停止/重启的时候部署特殊云主机代理；由于云路由代理是内建在特殊云主机中的，因此这个配置只应在用户想要升级代理的时候设置为true。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
ssh.timeout	用于设置管理节点与云路由设备进行SSH连接的超时上限，单位为秒。如果管理节点在规定时间内没有SSH成功云路由设备，则云路由设备会启动失败并被删除。	300	>0

15.1.5.7 autoscaling

名字	描述	默认值	可选的参数值
vmNicLoadBalancerListenerHealthCheck.interval	用于设置云主机在负载均衡中健康状态检查的时间间隔，最小值不能低于10秒，最大值不能高于1000秒，单位为秒。	10	10-1000
vmNicLoadBalancerListenerHealthCheck.threadNum	用于设置云主机在负载均衡中健康状态检查的线程数，最小值不能低于10线程，最大值不能高于1000线程。	10	10-1000
removeUnhealthyInstance.interval	用于设置删除弹性伸缩组内不健康实例的时间间隔，最小值不能低	30	10-1000

名字	描述	默认值	可选的参数值
	于10秒，最大值不能高于1000秒，单位为秒		
removeUnhealthyInstance.threadNum	用于设置删除弹性伸缩组内不健康实例的线程数，最小值不能低于10线程，最大值不能高于1000线程。	10	10-1000
checkTheNumberOfInstancesInTheGroup.interval	用于设置检查弹性伸缩组内实例数量的时间间隔，最小值不能低于10秒，最大值不能高于1000秒，单位为秒。	20	10-1000

15.1.5.8 BackupStorage

名字	描述	默认值	可选的参数值
ping.interval	管理节点发送ping命令到备份存储的间隔时间，单位是秒。	60	> 0
ping.parallelismDegree	管理节点可以同时ping的最大并行数量。	50	> 0
reservedCapacity	用于设置镜像服务器在使用时保留使用的容量。	1G	>0

15.1.5.9 BaremetalInstance

名字	描述	默认值	可选的参数值
deletionPolicy	<ul style="list-style-type: none"> 立刻删除 (Direct) : 当设置为立刻删除时，如果用户删除裸金属主机，这些裸金属主机会被立刻删除 延时删除 (Delay) : 当设置为 	延时删除	<ul style="list-style-type: none"> 立刻删除 延时删除 永不删除

名字	描述	默认值	可选的参数值
	<p>延时删除（默认）时，如果用户删除裸金属主机，这些裸金属主机会被标记为已删除，显示在对应裸金属主机的已删除栏，等彻底延时删除时延（默认时延24小时，也就是86400秒）超时而或用户手动强制删除时，才会彻底删除裸金属主机</p> <ul style="list-style-type: none"> 永不删除（Never）：当设置为永不删除时，当用户删除裸金属主机时，这些裸金属主机永远不会被系统自动删除 		
batch.maxnumber	用于设置一次性批量添加裸金属设备的数量上限。	500	

15.1.5.10 baremetalPxeServer

名字	描述	默认值	可选的参数值
ping.interval	用于设置管理节点向部署服务器发送ping命令的时间间隔，单位为秒	60	
ping.parallelismDegree	用于设置管理节点同时向多个部署服务器发送ping命令的最大并发度。	50	
reservedCapacity	用于设置部署服务器的预留存储容量。	1G	

15.1.5.11 Billing

名字	描述	默认值	可选的参数值
sampling.interval	采样间隔时间	600	

15.1.5.12 Ceph

名字	描述	默认值	可选的参数值
backupStorage.image .download.timeout	用于设置Ceph镜像服务器下载镜像时的超时时间，单位是秒。如果超过此时间，镜像还未下载完成，此镜像会添加失败	3600	>0
backupStorage.mon .autoReconnect	用于设置Ceph镜像服务器的Mon IP在检查失败时，是否开启自动重连	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
backupStorage.mon .reconnectDelay	用于设置Ceph主存储的Mon IP在一次检查失败后，再次重连的延迟间隔，单位为秒	30	>0
imageCache.cleanup .interval	用于设置Ceph镜像已删除后，也无云主机使用的前提下，Ceph主存储里面不再使用的镜像缓存被执行清理的时间间隔，单位为秒	43200	>0
primaryStorage .deletePool	在删除Ceph主存储时，是否删除所有的ceph存储池。打开此选项，非常危险，可能导致数据丢失，请谨慎操作	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
primaryStorage.mon .reconnectDelay	用于设置Ceph主存储的Mon IP在一次检查失败后，再次重连的延迟间隔，单位为秒	30	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
PrimaryStorage.mon.autoReconnect	用于设置Ceph主存储的Mon IP在检查失败时，是否开启自动重连	true	<ul style="list-style-type: none"> true false
deletion.gcInterval	用于设置Ceph主存储回收清理云盘垃圾数据的时间间隔，单位为秒	3600	>0

15.1.5.13 CloudBus

名字	描述	默认值	可选的参数值
statistics.on	是否统计消息处理信息	false	<ul style="list-style-type: none"> true false

15.1.5.14 Cluster

名字	描述	默认值	可选的参数值
update.os.parallelismDegree	用于设置同一时刻最多可执行并行系统升级的集群个数。	2	2

15.1.5.15 Console

名字	描述	默认值	可选的参数值
proxy.idleTimeout	用于设置空闲的控制台agent等待的最大时间，单位为秒。	60	>0
agent.ping.interval	用于设置检查控制台agent程序的时间间隔，单位为秒。	60	>0
vnc.token.timeout	用于设置VNC会话的超时时间，单位为秒。	1800	>0

15.1.5.16 Daho

名字	描述	默认值	可选的参数值
daho.api.endpoint	用于设置大河专线应用服务网关，用户设	http://30.207.51.10:8877	

名字	描述	默认值	可选的参数值
	置该网关后，能够在SD-WAN中创建大河专线。		

15.1.5.17 databaseBackup_name

名字	描述	默认值	可选的参数值
databaseBackup _coverDatabase_allow	是否允许在有数据的情况下从备份数据中恢复数据库。	true	<ul style="list-style-type: none"> true false

15.1.5.18 encrypt

名字	描述	默认值	可选的参数值
enable.password .encrypt	用于设置物理机密码在数据库中是否启用加密存储。若为true，物理机密码将在数据库加密存储。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false

15.1.5.19 loginControl

名字	描述	默认值	可选的参数值
login.control	是否启用登录控制中的验证码功能。开启后连续登录失败次数超过上限将触发验证码保护机制，要求输入正确的账户名、密码以及验证码才能成功登录云平台。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false
login.attempts .maximum	用于设置连续登录失败的最大次数。	6	>0

15.1.5.20 GC

名字	描述	默认值	可选的参数值
orphanJobScanI nterval	默认为60，单位秒，在管理节点以指定时间	60	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
	隔扫描孤儿GC，若有则进行接管。		

15.1.5.21 HA

名字	描述	默认值	可选的参数值
enable	用于设置云主机高可用功能。如果关闭此选项，则云主机不支持设置高可用，将全局禁用高可用功能，请谨慎操作。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
host.check.interval	用于设置检查一个异常的物理主机的时间间隔，单位为秒。	5	>0
host.check.maxAttempts	用于设置在指定的最大次数去重连物理主机，如果在指定最大次数内连接此物理主机均失败，则判定物理主机失联。	12	>0
host.check.successInterval	用于判定物理主机成功连接的时间间隔，如果物理主机在此间隔内成功返回，则表示连接成功。	5	>0
host.check.successRatio	用于设置在指定连接次数的既有成功又有失败的情况下，以多大几率来判定物理主机连接成功。	0.5	0-1
host.check.successTimes	用于设置在物理主机连接成功的判定时，需要至少建立几次成功的连接。	5	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
host.selfFencer.interval	设置物理主机状态自检的间隔。	5	>0
host.selfFencer.maxAttempts	用于设置在指定的最大次数去自检物理主机，在最大的尝试测试次数均失败时，会判定物理主机网络异常。	6	>0
host.selfFencer.storageChecker.timeout	用于设置在物理主机自检连接主存储的超时时间，单位为秒。	5	>0
neverStopVm.retry.delay	针对永不停止的云主机，如果上一次尝试启动失败，到下一次尝试时中间的延迟时间，单位为秒。	60	>0
neverStopVm.scan.interval	针对永不停止的云主机，针对永不停止的云主机，如果启动失败，下次扫描的时间间隔，单位为秒。	60	>0
neverStopVm.notification.times	NeverStop GC 任务执行次数预知，超过数值有系统通知。	5	>0
neverStopVm.gc.maxRetryIntervalTime	针对永不停止的云主机，如果异常停止，用于执行GC任务尝试重试启动的最大时间间隔，单位为秒。	300	>0

15.1.5.22 Host

名字	描述	默认值	可选的参数值
connection.autoReconnectOnError	设置当物理主机的连接状态从Connected变为Disconnected时是否重连。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false

名字	描述	默认值	可选的参数值
	<ul style="list-style-type: none"> 如果设置为true，管理节点会通过ping命令重新连接状态从Connected变为Disconnected的物理主机，从而让物理主机完成它在disconnected时错过的操作。例如，物理主机可能disconnected时错过了物理主机上代理（agent）的升级； 如果设置为false，物理主机会因为任何错误的发生而不能进入维护模式。例如，云主机迁移失败。 		
CPU.overProvisioning .ratio	设置可分配的虚拟CPU个数。如果物理主机的CPU为四核八线程，ZStack会将物理主机CPU的总线程(8)以处理器超分率的倍数(10)计算可分配的虚拟CPU的个数，即总量为80。	10	1-1000
load.all	<p>配置管理节点启动时是否要连接所有的物理主机。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果设置为true，管理节点会在启动时同时连接所有的物理主机，如果云中有数量巨大的物理主机，这可能会 	true	<ul style="list-style-type: none"> true false

名字	描述	默认值	可选的参数值
	<p>导致运行管理节点的物理主机资源耗尽；</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果设置为false，配合 load.parallelismDegree，管理节点在启动时每次只会连接一部分物理主机，然后重复这个操作直到所有的物理主机都连上。 		
load.parallelismDegree	当 load.all 被设置为false，这个配置定义了管理节点启动时同时连接物理主机的数目。	100	> 0
maintenanceMode.ignoreError	物理主机维护模式，忽略相关错误，会返回成功。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false
ping.interval	为了检查物理主机的连接状态，管理节点周期性的向物理主机发送ping命令的间隔时间，单位是秒。	60	> 0
ping.parallelismDegree	管理节点发送ping命令的并发度 (parallel degree)。如果物理主机的数目大于这个值，管理节点会重复操作指导所有的物理主机都被ping过。例如，先ping前100个主机，再ping后100个主机	100	> 0

名字	描述	默认值	可选的参数值
reconnectAllOnBoot	管理节点在启动服务过程中，是否全部重连物理主机。	true	<ul style="list-style-type: none"> true false
ping.maxFailure	管理节点在检查计算节点时，尝试检查时允许的最大失败次数，单位为次。	3	> 0
host.maintenance.policy	用于设置物理机维护模式下迁移云主机失败的策略。非强制停止云主机：物理机正在进入维护模式时迁移云主机，如果任意一台云主机迁移失败，物理机将无法进入维护模式。强制停止云主机：物理机正在进入维护模式时迁移云主机，如果某台云主机迁移失败，将停止该云主机。	强制停止云主机	<ul style="list-style-type: none"> 非强制停止云主机 强制停止云主机
connection.autoReconnectOnError.maxAttemptsNum	表示管理节点会一直自动重连物理机。该参数用于设置管理节点尝试自动重连物理机过程中，允许连续重连失败的最大次数。超过该阈值，管理节点会停止自动重连物理机。	0	>0

15.1.5.23 HostAllocator

名字	描述	默认值	可选的参数值
reservedCapacity.zoneLevel	设置是否要在区域级别 (zone level) 启用物理机容量保留；请参见 host capacity reservation 。	true	<ul style="list-style-type: none"> true false

名字	描述	默认值	可选的参数值
reservedCapacity .clusterLevel	设置是否要在集群级别 (cluster level) 启用物理机容量保留；请参见 host capacity reservation 。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
reservedCapacity .hostLevel	设置是否要在物理机级别 (host level) 启用物理机容量保留；请参见 host capacity reservation 。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
hostAllocator.concurrentLevel	用于设置一个集群内同一时刻最多可执行并行系统升级的物理机个数。	2	>0
usePagination	是否开启物理机分配分页	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
paginationLimit	分配物理机时每页的数量	500	>0

15.1.5.24 Hybrid

名字	描述	默认值	可选的参数值
management.time .zone	OpenAPI调用的终端地址的时区。	CHINA	<ul style="list-style-type: none"> • CHINA • USA-EAST • USA-WEST • JAPAN • EURA • HK • ANZAC • SEA • EMEA
max.backup.per.region	地域内最大备份文件数。	20	>0

15.1.5.25 IAM2

名字	描述	默认值	可选值
expungeInterval	执行彻底删除项目任务运行的时间间隔，单位为秒	3600	>0
expungePeriod	项目删除策略为延迟删除时，针对已删除的项目，选择延时多久彻底删除项目，单位为秒	86400	>0

15.1.5.26 Identity

名字	描述	默认值	可选的参数值
session.cleanup.interval	默认为3600，用于设置在指定的时间间隔清理哪些已经超时的会话。	3600	>0
session.maxConcurrent	默认为500，用于设置管理节点可接受的最大会话数量，超过此数值，将不能建立新的会话。	500	>0
session.timeout	默认为7200，当前会话登录超过该会话时间后，系统将不可用，需重新登录。	7200	600-2592000
admin.showAllResource	管理员是否可以看到用户资源	true	<ul style="list-style-type: none"> true false
account.api.control	管理员允许用户使用的admin-only 的API列表	org.zstack.header.storage.backup.APIQueryBackupStorageMsg, org.zstack.storage.backup.sftp.APIQuerySftpBackupStorageMsg, org.zstack.header.image.APIAddImageMsg,	

名字	描述	默认值	可选的参数值
		org.zstack.header.host .APIQueryHostMsg	

15.1.5.27 Image

名字	描述	默认值	可选的参数值
deletionPolicy	<p>用于在删除镜像时，管理节点设置的删除策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 直接删除：直接从数据库删除和文件级别删除镜像； • 延迟删除：将此镜像的状态变为已删除，在镜像彻底删除到期后，会从数据库删除和文件级别删除镜像； • 永不删除：从数据库删除镜像，但是永不删除其文件。 	Delay	<ul style="list-style-type: none"> • Direct • Delay • Never
enableResetPassword	设置镜像是否启用重置密码。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
expungeInterval	设置执行彻底删除镜像任务的时间间隔，单位为秒。	3600	>0
expungePeriod	设置将一个已删除的镜像从数据库移除，并从镜像服务器移除的执行周期，单位为秒。	86400	>0
deletion.gcInterval	彻底删除镜像的GC任务间隔,单位为秒。	3600	>0

15.1.5.28 KVM

名字	描述	默认值	可选的参数值
dataVolume.maxNum	设置KVM虚拟机管理程序中云主机可以挂载的数据云盘的最大数量。	24	0 - 24
host.syncLevel	设置能在KVM物理主机上同时执行命令的最大并发数量。	10	> 2
reservedMemory	当 <code>:ref: reservedCapacity.hostLevel <reservedCapacity.hostLevel</code> 设置为true的时候，这个字符串存储了KVM物理主机上预留的内存容量。这个数值是由一个数字后跟上一个单位组成的，这些表示单位的字符可以是B/K/M/G/T；如果没有指定表示单位的字符，将被当成字节计算。	1G	>= 0
vm.cacheMode	云主机缓存模式设置： <ul style="list-style-type: none"> writethrough：物理主机的页面缓存工作在透写模式，数据完全写入云主机存储设备后，返回成功； none：云主机不使用物理主机的页面缓存，直接访问存储，不带cache； writeback：云主机使用了物理主机的页面缓存机制，数据写入物理主机页面缓存即报告给云主机返回成功。 	none	<ul style="list-style-type: none"> none writeback writethrough

名字	描述	默认值	可选的参数值
vm.cpuMode	<p>选择云主机的CPU类型是否与物理机的CPU类型一致。</p> <ul style="list-style-type: none"> 当选择host-model模式时，云主机的CPU类型将与物理机的CPU类型相符，例如都显示为Haswell的Intel CPU； 当选择host-passthrough模式时，云主机的CPU特性将与物理机的CPU特性完全一致，例如都支持扩展页表，大页内存以及虚拟化等。 <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> host-passthrough模式支持云主机的嵌套虚拟化，但该模式可能导致云主机在不同型号CPU的物理机之间迁移失败； 选择host-model模式可能会缺失诸多CPU扩展功能，例如扩展页表，大页内 	none	<ul style="list-style-type: none"> none host-model host-passthrough

名字	描述	默认值	可选的参数值
	存以及虚拟化等。		
vm.migrationQuantity	设置当KVM物理主机进入维护模式时，同时进行迁移的云主机数量。	2	> 0
vmSyncOnHostPing	设置物理主机在连接时，是否同步云主机的状态。	true	<ul style="list-style-type: none"> true false
host.DNSCheckList	添加物理主机时的DNS服务器检测列表	yahoo.com,google.com,baidu.com	
host.DNSCheckAliyun	案例云镜像站点的服务器地址	mirrors.aliyun.com	
host.DNSCheck163	网易镜像站点的服务器地址	mirrors.163.com	
checkHostCpuModelName	用于迁移和添加物理主机时是否检测物理主机CPU型号的一致性。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false
ignoreMsrs	控制物理机的KVM内核模块是否打开ignore_msrs参数	false	<ul style="list-style-type: none"> true false
migrate.autoConverge	用于设置auto-converge功能是否启用。若为true，KVM云主机热迁移时将启用auto-converge功能。启用auto-converge前，请确保应用能够容忍系统变慢，注意auto-converge不能确保热迁移一定成功。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false
vm.createConcurrency	用于设置单台物理机上同一时刻允许创建云主机的最大数量。	1	
host.snapshot.syncLevel	用于设置单个物理机执行创建快照命令的并发	10	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
	数量，如果设置的并发数量过大，可能导致物理机负载过高。		
ivshmem.size	用于设置ivshmem设备（虚拟PCI设备，实现云主机与物理机之间内存共享）的内存大小。可填值为2的幂或0，若为2的幂，最小值不能低于1MiB。若为0，表示云主机与物理机之间不共享内存。 注意：若不确定如何修改该设置，请谨慎操作，单位为字节。	0	>0

15.1.5.29 LoadBalancer

名字	描述	默认值	可选的参数值
balancerAlgorithm	可选方法为轮询法(roundrobin)、最少连接法(leastconn)和源地址法(source)，用于设置负载均衡时，采用哪种算法。	roundrobin	<ul style="list-style-type: none"> roundrobin leastconn source
connectionIdleTimeout	在没有数据传输时，设置触发负载均衡器终止服务器和客户端连接的超时时间。	60	>0
healthCheckInterval	用于设置对负载均衡器内的云主机进行健康检查的时间间隔。	5	>0
healthCheckTimeout	用于设置在指定时间内如果负载均衡检查没有相应则判定检查失败，单位为秒。	2	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
healthyThreshold	在执行多少次成功检查后，将云主机移至健康状态。	2	>0
maxConnection	用于设置负载均衡器同时建立的最大连接数。	5000	>0
unhealthyThreshold	在执行多少次失败检查后，将云主机移至不健康状态。	2	>0

15.1.5.30 LocalStoragePrimaryStorage

名字	描述	默认值	可选的参数值
liveMigrationWithStorage.allow	本地存储在线迁移的全局设置打开或关闭。打开此开关，则支持本地热迁移。本地存储上Windows的云主机不支持热迁移。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false

15.1.5.31 Log

名字	描述	默认值	可选的参数值
locale	设置记录相关日志的地域，此设置影响相关的日志记录的地域时间。	zh_CN	

15.1.5.32 LongJob

名字	描述	默认值	可选的参数值
longJob.api.timeout	用于设置长时任务的超时时间，单位为秒。如果长时任务在指定时间内没有执行完成，则长时任务会返回失败并被删除。	259200	

15.1.5.33 loginControl

名字	描述	默认值	可选的参数值
login.control	是否启用登录控制中的验证码功能。开启后连续登录失败次数超过上限将触发验证码保护机制，要求输入正确的账户名、密码以及验证码才能成功登录云平台。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
login.attempts .maximum	用于设置连续登录失败的最大次数。	6	>0

15.1.5.34 ManagementServer

名字	描述	默认值	可选的参数值
node.heartbeatInterval	用于设置管理节点将心跳写入数据库的时间间隔，单位为秒。	5	>0

15.1.5.35 Monitoring

名字	描述	默认值	可选的参数值
Trigger.recovery .checker.interval	设置时间间隔周期性的检查触发器是否已恢复，单位为秒。	10	>0

15.1.5.36 NetworkService

名字	描述	默认值	可选的参数值
defaultDhcpMtu .l2NoVlanNetwork	设置L2NoVlan网络的最大传输单元的字节数。	1500	>0
defaultDhcpMtu .l2VlanNetwork	用于设置L2Vlan网络的最大传输单元的字节数。	1500	>0
defaultDhcpMtu .l2VxlanNetwork	设置VXLAN网络的最大传输单元的字节数。	1450	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
defaultDhcpMtu .dummyNetwork	设置虚拟网络的默认最大传输单元的字节数。	1500	>0

15.1.5.37 Nfs-PrimaryStorage

名字	描述	默认值	可选的参数值
mount.base	NFS主存储在KVM物理机上的挂载点 (mount point) 。	/opt/zstack/nfsprimarystorage	以 '/' 开始的绝对路径
deletion.gcInterval	设置NFS主存储GC清理云盘和快照的时间间隔，单位为秒。	3600	>0

15.1.5.38 PciDevice

名字	描述	默认值	可选的参数值
iommuEnabled	当连接到物理主机的时候是否开启IOMMU选项，默认关闭。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false

15.1.5.39 PremiumHostAllocator

名字	描述	默认值	可选的参数值
minimumCPUUsageHostAllocatorStrategy.collectHostDataDuration	用于设置物理主机CPU使用率的采集时间间隔，单位为秒。挑选出CPU使用率最低的物理主机来创建云主机。	600	>0
minimumMemoryUsageHostAllocatorStrategy.collectHostDataDuration	用于设置物理主机内存使用率的采集时间间隔，单位为秒。挑选出内存使用率最低的物理主机来创建云主机。	600	>0

15.1.5.40 PrimaryStorage

名字	描述	默认值	可选的参数值
imageCache.garbageCollector.interval	设置主存储定期扫描那些孤儿的需要被清理的镜像缓存的时间间隔，单位为秒。	86400	>0
ping.interval	管理节点在指定间隔对主存储进行检查是否连接，单位为秒。	60	>0
ping.parallelismDegree	管理节点在检查多个主存储时，支持的最大并发度。	50	>0
primarystorage.delete.bits.garbage.on	创建云主机/云盘失败后，用于设置是否开启清理主存储上垃圾数据的功能。	true	<ul style="list-style-type: none"> true false
primarystorage.delete.bits.garbageCollector.interval	用于设置主存储上垃圾回收的时间间隔，单位为秒。	600	>0
primarystorage.delete.bits.times	用于设置主存储上垃圾回收重复执行的次数	50	>0
reservedCapacity	用于设置主存储的保留容量。	1G	>0

15.1.5.41 Progress

名字	描述	默认值	可选的参数值
progress.ttl	设置进度条数据在数据库中进保留的最长时间，单位为秒。	86400	>0
progress.on	设置是否开启进度条功能。	true	<ul style="list-style-type: none"> true false
progress.cleanupThreadInterval	设置清理过期的进度条记录的时间间隔，单位为秒。	300	>0

15.1.5.42 Prometheus

名字	描述	默认值	可选的参数值
storage.local.retention	监控数据在本地保留的周期，可设置1到12之间的整数，单位为月。	6	1-12

15.1.5.43 Quota

名字	描述	默认值	可选的参数值
eip.num	设置账户的弹性IP数量默认配额。	20	>0
image.num	设置账户的镜像IP数量默认配额。	20	>0
image.size	设置账户的镜像容量默认配额。	10 T	>0
l3.num	设置账户的三层网络数量默认配额。	20	>0
loadBalancer.num	设置账户的负载均衡器配额。	20	>0
portForwarding.num	设置账户的端口转发数量默认配额。	20	>0
scheduler.num	设置账户的定时任务数量默认配额。	80	>0
securityGroup.num	设置账户的安全组数量默认配额。	20	>0
snapshot.volume.num	设置账户的云盘快照配额。	200	>0
vip.num	设置账户的虚拟IP数量默认配额。	20	>0
vm.cpuNum	默认为60，设置账户的CPU数量默认配额。	80	>0
vm.memorySize	设置账户的内存大小默认配额。	80 G	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
volume.capacity	设置账户的可用存储容量默认配额。	10 T	>0
volume.data.num	设置账户的数据云盘数量默认配额。	40	>0
vm.num	用户能够同时运行的虚拟机数量	20	>0
vm.totalNum	用户能够同时拥有的虚拟机数量	20	>0
vxlan.num	设置账户的VXLAN网络数量默认配额。	8	>0
affinitygroup.num	设置账户的亲组和数量默认配额	20	>0
scheduler.trigger.num	设置账户的定时器数量默认配额	80	>0
zql.returnWith.concurrency	用于设置zql查询中returnWith子句的并发度，平台监控数据（例如：平台运维-性能TOP5）获取过慢可以尝试提高此参数，但不建议设置过大	10	>0

15.1.5.44 Rest

名字	描述	默认值	可选的参数值
expiredApi.scanInterval	过期 API 结果清除间隔时间	3600	>0
completedApi.expiredPeriod	异步Rest API结果保存时间	10800	>0

15.1.5.45 SecurityGroup

名字	描述	默认值	可选的参数值
egress.defaultPolicy	没有安全组规则时，默认的出口规则是允许。	accept	<ul style="list-style-type: none"> accept deny

名字	描述	默认值	可选的参数值
ingress.defaultPolicy	<p>默认为丢包(drop)，没有安全组规则时，默认的进入规则是丢包(drop)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设置为accept： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 没有规则时，只有一个accept规则，即允许所有流量； ▪ 有规则时，默认规则为drop。 • 设置为drop： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 没有规则时，只有一个drop规则，即丢掉所有流量； ▪ 有规则时，默认规则为drop。 • 设置为deny： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 没有规则时，只有一个 deny规则，即拒绝所有流量； ▪ 有规则时，默认规则为deny。 	drop	<ul style="list-style-type: none"> • accept • drop • deny
host.failureResolvePerTime	每次修复安全组规则出错条目数量	100	>0
refresh.delayInterval	安全组规则刷新闻隔	1000	>0
host.failureWorkerInterval	安全组规则出错重试间隔	60	>0

15.1.5.46 Sharedblock

名字	描述	默认值	可选的参数值
deletion.gcInterval	用于设置共享块存储GC清理云盘和快照的时间间隔，单位为秒。	3600	≥0
qcow2.allocation	配置共享块存储下QCOW2文件的预分配策略。	full	<ul style="list-style-type: none"> • none • metadata • falloc • full
qcow2.cluster.size	配置共享块存储下QCOW2文件的cluster大小，可在512b~2M之间，单位为字节。	2097152	512b~2M
fail.if.multipath.no.path	当Shared Block主存储所使用的多路径设备全部路径失效时，返回IO失败；若修改为false，可能导致ZStack心跳探测与故障恢复无法正常运行，请谨慎修改。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
thin.provisioning.initial.size.size	用于设置精简置备磁盘的初始磁盘大小，单位为字节，最小值不能低于1073741824字节。	5G	
thin.provisioning.volume.utilization.percent	用于设置精简置备磁盘的最大磁盘使用率，当磁盘实际写入占磁盘实际大小的百分比大于最大磁盘使用率时，磁盘将基于预设大小自动扩容一次，单位为百分比。	85	
thin.provisioning.volume.freespace	用于设置精简置备磁盘的最小剩余空间，当	2G	

名字	描述	默认值	可选的参数值
	精简置备磁盘实际大小减去实际写入所剩余的空间小于最小剩余空间时，磁盘将基于预设大小自动扩容一次，单位为字节。		
thin.provisioning .volume.increment	用于设置精简置备磁盘的自动扩容大小，当精简置备磁盘触发自动扩容时，将自动扩容该值大小的空间，单位为字节。	2G	
enable.lvmetag	用于设置lvm元数据缓存服务是否启用。若为true，将启用该服务，对Shared Block主存储的各项操作有较明显的加速作用。注意：不正确地启用可能导致元数据损坏。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false

15.1.5.47 System (Mevoco)

名字	描述	默认值	可选的参数值
overProvisioning .primaryStorage	主存储超分比例。如果主存储可用空间为2T，设置为2.0，那么ZStack会认为系统可以分配4T的空间给云主机使用。	1.0	>0
distributelmage .concurrency	在添加镜像后，同时分发镜像到本地存储的并发度。	2	>0
vm.consoleMode	设置云主机控制台连接的协议类型。	vnc	<ul style="list-style-type: none"> • vnc • spice

名字	描述	默认值	可选的参数值
hostAllocatorStrategy	默认的物理主机分配策略	LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy	
distributeImage	在添加镜像后, 设置是否分发镜像到本地存储。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
threshold.primaryStorage.physicalCapacity	主存储空间使用阈值。为了防止系统过度使用主存储空间 (尤其是当设置了主存储的超分比例后, 过度分配云盘有可能使存储溢出, 从而导致云主机存储失效崩溃), 需要设置主存储阈值。	0.9	>0
overProvisioning.memory	内存超分比例。如果物理内存为4G, 设置为2.0, 那么ZStack会认为系统可以分配8G的内存给云主机使用。	1.0	>0
apiRetry.vm	创建以及启动VM时出错重试次数	0	≥0
apiRetry.interval.vm	创建以及启动VM时出错重试间隔	3	≥0
aio.native	在QEMU存储驱动中使用内核异步IO	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false



注: 用户若通过后端搜索此类目下的全局配置, 需搜索category关键词为mevoco, 例如:

```
QueryGlobalConfig category=mevoco name=vm.consolemode
{
  "inventories": [
    {
      "category": "mevoco",
      "defaultValue": "vnc",
      "description": "console mode for VM transport protocol. When set to spice, enable the spice protocol connection for VM. Options:[vnc, spice]",
      "name": "vm.consoleMode",
      "value": "vnc"
    }
  ],
}
```

```
"success": true
}
```

15.1.5.48 tag2

名字	描述	默认值	可选的参数值
tag.resource.attached	用于设置单个资源上允许加载资源标签的最大数量，最大值不能高于200。	50	0-200

15.1.5.49 Twofa

名字	描述	默认值	可选的参数值
twofa.enable	登录云平台时，是否开启双因子认证	false	<ul style="list-style-type: none"> ture false

15.1.5.50 VirtualRouter

名字	描述	默认值	可选的参数值
agent.deployOnStart	是否要在云路由云主机启动/停止/重启的时候部署云路由代理；由于云路由代理是内建在云路由云主机中的，因此这个配置只应在用户想要升级代理的时候设置为true。	false	<ul style="list-style-type: none"> true false
command.parallelismDegree	在云路由代理上可并行执行命令的最大数目。	100	> 0
dnsmasq.restartAfterNumberOfSIGUSER1	在发送多少次SIGUSER1后重启DNSmasq，因为如果有非常多的SIGUSER1的话DNSmasq会在重新加载配置文件的时候卡住。	500	> 0

名字	描述	默认值	可选的参数值
ping.interval	用于设置管理节点在指定的时间间隔去检查云路由设备，如果检查成功，表示云路由设备是连接状态，单位为秒。	60	> 0
ping.parallelismDegree	设置管理节点在同时去检查多个云路由设备时，最大的并发度，单位为个。	500	> 0
ssh.port	云路由的SSH登录端口。	22	> 0
ssh.username	登录云路由设备的用户名。	vyos	
vrouter.echoTimeout	云路由配置agent程序的echo超时上限，单位为秒。如果云路由在指定时间内没有配置成功agent程序，则云路由设备会启动失败并被删除。	60	> 0
vrouter.password	云路由管理员账户是：vyos。用户设定密码后需要通过UI重启云路由设备，该密码才会生效。	vrouter12#	以字母/数字开头, 只能包含数字, 字母, '-', '_', '#'
ssh.passwordAuth	用于设置路由器登录时是否启用SSH密码登录。若为true，允许通过SSH密码登录路由器，SSH KEY存放路径：\$ZSTACK_HOME/WEB-INF/classes/ansible/rsaKeys/id_rsa。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false

15.1.5.51 VmInstance (vm)

名字	类别	默认值	可选的参数值
bootMenu	用于设置云主机启动时是否启用引导菜单，少数不支持虚拟机引导菜单的服务器可以设置为false。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
cleanTraffic	该功能防止 IP/MAC 伪造和 ARP 欺骗。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
deletionPolicy	<p>删除云主机的策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 立刻删除 (Direct)：当设置为立刻删除时，如果用户删除云主机，这些云主机会被立刻删除； • 延时删除 (Delay)：当设置为延时删除 (默认) 时，如果用户删除云主机，这些云主机会被标记为已删除，显示在对应云主机的已删除栏，等彻底延时删除时延 (默认时延24小时，也就是86400秒) 超时而或用户手动强制删除时，才会彻底删除云主机； • 永不删除 (Never)：当设置为永不删除时，当用户删除云主机时，这些云主机永远不会被系统自动删除。 	Delay	<ul style="list-style-type: none"> • Direct • Delay • Never

名字	类别	默认值	可选的参数值
emulateHyperV	云主机Hyper-V模拟的开启或关闭	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
expungeInterval	执行彻底删除云主机任务运行的时间间隔，单位为秒。	3600	>0
expungePeriod	云主机删除策略为延迟删除时，针对已删除的云主机，选择延时多久彻底删除云主机，单位为秒。	86400	>0
instanceOffering .setNullWhenDeleting	用于设置在删除计算规格时，是否更新云主机的计算规格列表为NULL。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
kvmHiddenState	如果设置为True，则会在新启动虚拟机定义XML中对<kvm>插入<hidden state='on'>，如果为False则不会。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
numa	用于设置云主机是否采用NUMA结构。此选项打开后，可支持在线修改云主机的CPU和内存。注意：1. 不建议在生产环境中对Windows云主机在线修改CPU和内存；2. 建议对Windows云主机关机后再修改配置。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
spiceStreamingMode	<ul style="list-style-type: none"> • all：表示对传输的所有视频帧做编码压缩并传输。带宽要求会降低，流畅度会提高，瘦客户 	off	<ul style="list-style-type: none"> • off • filter • all

名字	类别	默认值	可选的参数值
	<p>端CPU压力会增大；</p> <ul style="list-style-type: none"> • filter：表示对增量视频帧做编码压缩并传输。带宽要求会更低，流畅度更高，瘦客户端CPU压力较低，但瘦客户端的chrome播放flash会有拖影问题； • off：表示视频帧不做编码压缩，清晰度最高，带宽要求最高，瘦客户端CPU压力最小。 		
videoType	设置云主机启动时默认的显卡类型。	cirrus	<ul style="list-style-type: none"> • cirrus • vga • qxl
dataVolume.deleteOnVmDestroy	删除VM时是否同时删除挂载的数据盘。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
Disable VMWare io port emulation	用于设置是否关闭vmwareIO端口模拟。	false	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
vmDefaultCdRomNum	用于设置创建云主机时（未指定cdrom参数）系统默认为单个云主机创建的虚拟光驱数量，可填值为1、2、3。	1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3
maximumCdRomNum	用于设置单个云主机允许创建虚拟光驱的最大数量，可填值为1、2、3。注意：该设置对虚拟光驱已超过数量限制的云主机不生效。	3	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3

名字	类别	默认值	可选的参数值
pciePortNums	用于设置云主机（基于x86-64平台/主板类型为q35）PCIe root port的数量，最小值可为0，最大值不能高于28。该设置预设了云主机启动后可热插拔PCI设备的数量，修改后需重启云主机生效。	28	0-28

15.1.5.52 Volume

名字	描述	默认值	可选的参数值
deletionPolicy	删除数据云盘有三种策略：立刻删除，延时删除，永不删除。	Delay	<ul style="list-style-type: none"> • Direct • Delay • Never
diskOffering.setNullWhenDeleting	删除磁盘规格时，是否更新磁盘的磁盘规格列表为NULL。	true	<ul style="list-style-type: none"> • true • false
expungeInterval	执行彻底删除云盘的任务运行的时间间隔，单位为秒。	3600	>0
expungePeriod	云盘删除策略为延迟删除时，针对已删除的云盘，选择延时多久彻底删除云盘，单位为秒。	86400	>0
refreshVolumeSizeInterval	当创建云盘容量报警器后，用于设置云盘容量刷新的时间间隔，最小间隔不能低于600秒。单位为秒。	3600	>600

15.1.5.53 V2V

名字	描述	默认值	可选的参数值
hostAllocatorStrategy	云主机从VMware平台迁移到KVM平台，基于物理机分配策略选择物理机启动，默认选择运行云主机数量最少的物理机启动云主机。		
parallelismDegree	用于设置同一时刻最多可运行的V2V迁移任务数量。	10	>0
cacheRetention	用于设置V2V迁移任务失败后，迁移数据缓存允许留存的最大时限，单位为秒	86400	
v2v.volumeDownloadParallelismDegree	在单个V2V迁移任务中，用于设置同一时刻允许云盘从迁移服务器导入目标主存储的最大数量。	20	>0

15.1.5.54 VolumeSnapshot

名字	描述	默认值	可选的参数值
incrementalSnapshot.maxNum	一个云盘快照链的最大长度。当一个云盘的快照链的长度达到这个数字时，下一个云盘快照会是一个完整的快照。	128	>0
backup.parallelismDegree	快照备份的并发度	5	>0
delete.parallelismDegree	快照删除的并发度	1	>0

15.1.5.55 VPC

名字	描述	默认值	可选的参数值
zsnp.timeout	越小表示zsnp老化时间越短，刷新越快，单位为秒。	960	>0

15.1.5.56 ZWatch

名字	描述	默认值	可选的参数值
managementServerDirectoriesToMonitor	用户可自行设置系统报警器检测的管理节点目录。	/var/lib/zstack/,/usr/local/zstack/	
alarm.repeatInterval	用于设置报警器不重复报警时间间隔，单位为秒。	1800	>0
evaluation.interval	用于设置报警器报警检测周期，单位为秒，最小值为10秒。	10	≥10
evaluation.threadNum	用于设置报警检测线程数。	5	>0
scrape.interval	监控数据采样时间间隔，最小间隔不能低于10秒	10	≥10
countCacheExpireSecTime	用于设置资源报警器和事件报警器触发的报警消息总数量在缓存中允许留存的最大时限。在时限内，用户查询报警消息总数量会直接获取缓存中留存的该值。若无需缓存留存，可设置为0，单位为秒。	10	≥0
minimumCountAmountAllowedAddedToCache	用于设置资源报警器和事件报警器触发的报警消息总数量允许写入缓存的临界值。报警消息总数量若等于或超过	150	>0

名字	描述	默认值	可选的参数值
	该临界值则允许写入缓存。若低于临界值，用户查询报警消息总数量会直接获取实时值。		

16 系统全局相关

16.1 管理节点

16.1.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
hostName	宿主机名称			0.6
joinDate	加入时间			0.6
heartBeat	心跳时间			
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		1.9
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		0.6

16.1.2 操作 (Operations)

16.1.2.1 查询管理节点 (QueryManagementNode)

管理员可以使用`QueryManagementNode`查询管理节点。例如：

```
QueryManagementNode hostName=10.0.166.75
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见management node inventory

16.1.2.2 获取当前版本 (GetVersion)

管理员可以使用`GetVersion`获取当前版本。返回示例：

```
{
  "success": true,
  "version": "2.2.2"
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.1.2.3 获取当前时间 (GetCurrentTime)

管理员可以使用`GetCurrentTime`获取当前时间。返回示例：

```
{
  "currentTime": {
    "MillionSeconds": 1510548249056,
    "Seconds": 1510548249
  },
  "success": true
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

16.1.2.4 检查管理节点是否能正常开始工作 (IsReadyToGo)

管理员可以使用`IsReadyToGo`检查管理节点是否能正常开始工作。例如：

```
IsReadyToGo managementNodeId=a1b641b3cd084166a5cc79c8c5e0174c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
managementNodeId		是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.1.3 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=ManagementNodeVO`在用户上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=ManagementNodeVO tag=Test1 \
resourceUuid=3fd25b9e5b87423bba5612a45c1f5ecc
```

16.2 标签

16.2.1 概览

ZStack提供两类标签帮助用户和插件管理资源，引入额外的资源属性，以及指挥ZStack执行特殊的业务逻辑。

用户标签 (User Tags)

1. 用户可以在所拥有的资源上创建用户标签，这对于管理相似资源的聚集特别有用。

例如，用户可以为作为网页服务器的云主机设置一个标签**web**：

1.

```
CreateUserTag resourceType=VmInstanceVO \
resourceUuid=613af3fe005914c1643a15c36fd578c6 tag=web
```

```
CreateUserTag resourceType=VmInstanceVO \
resourceUuid=5eb55c39db015c1782c7d814900a9609 tag=web
```

```
CreateUserTag resourceType=VmInstanceVO \
resourceUuid=0cd1ef8c9b9e0ba82e0cc9cc17226a26 tag=web
```

2. 之后，可以通过Query API with tags <query with tags>来获取这些云主机：

```
QueryVmInstance __userTag__=web
```

用户也可以在创建云主机的时候设置多个标签，标签之间用","分隔，这样可以实现多个usertags

1.

```
CreateVmInstance instanceOfferingUuid=1cf417bfd0e94175aea92131f1000011 \
imageUuid=ee14c7c8cc46309d821c51bbae3adb70 I3NetworkUuids=ac5c7e736f1b49
9bbd0c12763b30051d \
name=tesd2 userTags=capability::liveSnapshot,os::centos::7.4
```

2. 用户可以标识：容量40G，OS Centos7.4，密码是123456，用于Apache 场景。这些跟 :: 没有特别的关系

```
CreateVmInstance instanceOfferingUuid=1cf417bfd0e94175aea92131f1000011 \
imageUuid=ee14c7c8cc46309d821c51bbae3adb70 I3NetworkUuids=ac5c7e736f1b49
9bbd0c12763b30051d name=tesd2 \
userTags=capability:40G,OS:CentOS7.4,password:123456,usage:Apache
```

2. 用户也可以通过用户标签和系统标签 (system tags) 合作来改变业务逻辑。

例如，用户想在所有作为网页服务器的云主机上，在一个特定的通过SSD提高IO性能的主存储上，创建他们的根云盘。

要达到这一目的，用户可以这样做：

1. 在主存储上创建一个用户标签**forWebTierVM**：

```
CreateUserTag tag=forWebTierVM resourceType=PrimaryStorageVO \
resourceUuid=6572ce44c3f6422d8063b0fb262cbc62
```

2. 然后，在计算规格上创建一个系统标签：

```
CreateSystemTag tag=primaryStorage::allocator::userTag::forWebTierVM \
```

```
resourceType=InstanceOfferingVO resourceUuid=8f69ef6c2c444cdf8c019fa0969d56a5
```

3. 这样，当用户通过计算规格（**UUID：8f69ef6c2c444cdf8c019fa0969d56a5**）创建云主机时，ZStack会保证云主机的根云盘都会被创建在拥有用户标签**forWebTierVM**的主存储（**UUID：6572ce44c3f6422d8063b0fb262cbc62**）上。

系统标签（System Tags）

系统标签相比用户标签有更广泛的用途。就像上节中的例子一样，用户可以灵活使用它们来指挥ZStack执行特殊的业务逻辑。

1. 内部系统标签

扩展ZStack功能的插件，可以通过使用系统标签来引入额外的资源属性，或记录和资源紧密相关的元数据。

例如，用户想在KVM云主机上实施在线迁移或者在线快照。

ZStack需要知道KVM云主机的libvirt版本和QEMU版本，这些信息都是元数据，ZStack将它们作为云主机的系统标签存储起来。

- a. 管理员可以通过以下命令查看一个KVM云主机的系统标签：

```
QuerySystemTag fields=tag resourceUuid=d07066c4de02404a948772e131139eb4
```

- b. **d07066c4de02404a948772e131139eb4**是该KVM云主机的UUID，查询结果为：

```
{
  "inventories": [
    {
      "tag": "capability:liveSnapshot"
    },
    {
      "tag": "qemu-img::version::2.0.0"
    },
    {
      "tag": "os::version::14.04"
    },
    {
      "tag": "libvirt::version::1.2.2"
    },
    {
      "tag": "os::release::trusty"
    },
    {
      "tag": "os::distribution::Ubuntu"
    }
  ],
  "success": true
}
```

```
}

```

这类系统标签，被称为内部系统标签。内部系统标签只能被ZStack的服务或插件创建，并且不能被DeleteTag API删除。

2. 非内部系统标签

为了增加新的功能，插件通常需要为一个资源添加新的属性。虽然插件不能通过改变一个资源的数据库模式来增加一个新的列，但它可以为一个资源创建作为系统标签的新属性。

例如，当创建一个云主机时，用户可以为云主机某L3网络上的网卡绑定一个可以通过网络访问的主机名：

1. `CreateVmInstance name=testTag systemTags=hostname::web-server-1 \ l3NetworkUuids=6572ce44c3f6422d8063b0fb262cbc62 \ instanceOfferingUuid=04b5419ca3134885be90a48e372d3895 \ imageUuid=f1205825ec405cd3f2d259730d47d1d8`
2. 这个主机名被实现为一个系统标签；
3. 如果查看VM inventory in chapter ‘Virtual Machine’，那里没有叫做**hostname**的属性；
4. 然而，可以在云主机的系统标签中发现它：

```
QuerySystemTag fields=tag uuid resourceUuid=76e119bf9e16461aaf3d1b47c645c7b7
```

```
{
  "inventories": [
    {
      "tag": "hostname::web-server-1",
      "uuid": "596070a6276746edbf0f54ef721f654e"
    }
  ],
  "success": true
}
```

这类系统标签就是非内部的，用户可以通过DeleteTag API删除它。

例如，用户想把一个之前的云主机的主机名更改为**web-server-nginx**，可以这样做：

1. `DeleteTag uuid=596070a6276746edbf0f54ef721f654e`
2. `CreateSystemTag resourceType=VmInstanceVO tag=hostname::web-server-nginx \ resourceUuid=76e119bf9e16461aaf3d1b47c645c7b7`
3. 停止和启动云主机之后，云主机中的系统会接受到**web-server-nginx**作为新的主机名。

命名约定 (Name Convention)

用户标签和系统标签最多都只能有2048个字符。

- 对于用户标签，没有强制的命名约定，但推荐使用可读的有意义的字符串。

- 对于系统标签，和ZStack中服务和插件定义的一样, 他们使用::作为分隔符。

资源类型 (Resource Type)

创建一个标签时, 用户必须制定标签所关联的资源类型。

资源类型示例见下表：

AccountResourceRefVO
AccountVO
AffinityGroupUsageVO
AffinityGroupVO
AlarmLabelVO
AlarmVO
AlertVO
AliyunDiskVO
AliyunSnapshotVO
ApplianceVmFirewallRuleVO
ApplianceVmVO
AsyncRestVO
AvailableInstanceTypesVO
BackupStorageVO
BackupStorageZoneRefVO
BaremetalChassisVO
BaremetalConsoleProxyVO
BaremetalHardwareInfoVO
BaremetalHostBondingVO
BaremetalHostCfgVO
BaremetalHostNicCfgVO
BaremetalPxeServerVO
CephBackupStorageMonVO
CephBackupStorageVO
CephCapacityVO

CephPrimaryStorageMonVO
CephPrimaryStoragePoolVO
CephPrimaryStorageVO
ClusterVO
ConnectionAccessPointVO
ConnectionRelationShipVO
ConsoleProxyAgentVO
ConsoleProxyVO
DataCenterVO
DataVolumeUsageVO
DeleteVO
DiskOfferingVO
ESXHostVO
EcsImageUsageVO
EcsImageVO
EcsInstanceVO
EcsSecurityGroupRuleVO
EcsSecurityGroupVO
EcsVSwitchVO
EcsVpcVO
EipVO
EmailMediaVO
EmailTriggerActionVO
GarbageCollectorVO
GlobalConfigVO
HostCapacityVO
HostTagVO
HostVO
HybridAccountVO
HybridConnectionRefVO

HybridEipAddressVO
IPsecConnectionVO
IPsecL3NetworkRefVO
IPsecPeerCidrVO
IdentityZoneVO
ImageBackupStorageRefVO
ImageCacheShadowVO
ImageCacheVO
ImageCacheVolumeRefVO
ImageStoreBackupStorageVO
ImageVO
InsertVO
InstanceOfferingVO
IpRangeVO
IscsiFileSystemBackendPrimaryStorageVO
IscsiIsoVO
JobQueueEntryVO
JobQueueVO
JsonLabelVO
KVMHostVO
KeyValueBinaryVO
KeyValueVO
L2NetworkClusterRefVO
L2NetworkVO
L2VlanNetworkVO
L3NetworkDnsVO
L3NetworkVO
LdapAccountRefVO
LdapServerVO
LoadBalancerListenerVO

LoadBalancerListenerVmNicRefVO
LoadBalancerVO
LocalStorageHostRefVO
LocalStorageResourceRefVO
LogVO
LongJobVO
ManagementNodeContextVO
ManagementNodeVO
MediaVO
MonitorTriggerActionRefVO
MonitorTriggerActionVO
MonitorTriggerVO
NetworkServiceL3NetworkRefVO
NetworkServiceProviderL2NetworkRefVO
NetworkServiceProviderVO
NetworkServiceTypeVO
NotificationSubscriptionVO
NotificationVO
OssBucketVO
OssUploadPartsVO
PciDeviceOfferingVO
PciDevicePciDeviceOfferingRefVO
PciDeviceVO
PolicyVO
PortForwardingRuleVO
PriceVO
PrimaryStorageCapacityVO
PrimaryStorageClusterRefVO
PrimaryStorageHostRefVO
PrimaryStorageVO

QuartzJdbcJobVO
QuotaVO
ResourceVO
RootVolumeUsageVO
SchedulerJobSchedulerTriggerRefVO
SchedulerJobVO
SchedulerTriggerVO
SchedulerVO
SecurityGroupFailureHostVO
SecurityGroupL3NetworkRefVO
SecurityGroupRuleVO
SecurityGroupSequenceNumberVO
SecurityGroupVO
SessionVO
SftpBackupStorageVO
ShareableVolumeVmInstanceRefVO
SharedResourceVO
SimulatorHostVO
SnapShotUsageVO
SystemTagVO
TaskProgressVO
UpdateVO
UsbDeviceVO
UsedIpVO
UserGroupPolicyRefVO
UserGroupUserRefVO
UserGroupVO
UserPolicyRefVO
UserTagVO
UserVO

VCenterBackupStorageVO
VCenterClusterVO
VCenterDatacenterVO
VCenterPrimaryStorageVO
VCenterVO
VRouterRouteEntryVO
VRouterRouteTableVO
VipPeerL3NetworkRefVO
VipQosVO
VipVO
VirtualBorderRouterVO
VirtualRouterBootstrapIsoVO
VirtualRouterEipRefVO
VirtualRouterInterfaceVO
VirtualRouterLoadBalancerRefVO
VirtualRouterOfferingVO
VirtualRouterPortForwardingRuleRefVO
VirtualRouterVRouterRouteTableRefVO
VirtualRouterVipVO
VirtualRouterVmVO
VmInstanceSequenceNumberVO
VmInstanceVO
VmNicSecurityGroupRefVO
VmNicVO
VmUsageVO
VniRangeVO
VolumeSnapshotBackupStorageRefVO
VolumeSnapshotTreeVO
VolumeSnapshotVO
VolumeVO

VpcUserVpnGatewayVO
VpcVirtualRouteEntryVO
VpcVirtualRouterVO
VpcVpnConnectionVO
VpcVpnGatewayVO
VpcVpnIkeConfigVO
VpcVpnIpSecConfigVO
VtepVO
VxlanNetworkPoolVO
VxlanNetworkVO
WebhookVO
WorkFlowChainVO
WorkFlowVO
ZoneVO

在每个资源的对应**Tags**章节中, 我们有解释需用什么资源类型来创建对应的标签。

16.2.2 清单

系统标签清单(SystemTag inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
resourceUuid	资源uuid			0.6
resourceType	资源类型			0.6
tag	标签字符串			0.6
type	保留域			0.6
groupBy	以字段分组, 相当于MySQL中的group by关键	是		1.9

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	字。例如groupBy =type			
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		0.6

资源标签清单(Tag inventory)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			3.2.0
createDate	请参见 资源结构			3.2.0
lastOpDate	请参见 资源结构			3.2.0
value				3.2.0
description	资源的详细描述			3.2.0
color				3.2.0
type	保留域			3.2.0
groupBy	以字段分组, 相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy =type	是		3.2.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		3.2.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		3.2.0

示例

```
{
  "inventories": [
    {
```

```

    "uuid": "f7ac675964d0386b89d8df713f68aee0",
    "name": "SSD",
    "value": "SSD",
    "description": "SSD volume",
    "color": "#FFFFFF",
    "type": "simple",
    "createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
    "lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
  }
]
}

```

16.2.3 操作 (Operations)

16.2.3.1 创建系统标签 (CreateSystemTag)

管理员可以使用 `CreateSystemTag` 创建系统标签。例如：

```

CreateSystemTag resourceType=HostVO resourceUuid=e604949bf86e4aef819456b52ddc336f
\
tag=reservedMemory::1G

```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceType	当创建一个标签，用户必须制定标签所关联的资源类型			0.6
resourceUuid	用户指定的资源uuid，若指定，系统不会为该资源随机分配uuid			0.6
tag	标签字符串			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.2.3.2 查询系统标签 (QuerySystemTag)

管理员可以使用`QuerySystemTag`查询系统标签。例如：

```
QuerySystemTag resourceUuid=e604949bf86e4aef819456b52ddc336f
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[系统标签清单\(SystemTag inventory\)](#)。

16.2.3.3 更新系统标签 (UpdateSystemTag)

管理员可以使用`UpdateSystemTag`更新系统标签。

例如：更新系统内存预留值

```
UpdateSystemTag uuid=66c647cc74ab46d3a01d938ecdfd27ca tag=reservedMemory::1G
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的uuid			0.6
tag	标签字符串			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.2.3.4 创建用户标签 (CreateUserTag)

管理员可以使用`CreateUserTag`创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=DiskOfferingVO resourceUuid=e76952fb94cb4cc2a33fc97bd26e51cc \
```

tag=for-large-DB

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
resourceType	当创建一个标签时，用户必须指定标签所关联的资源类型			0.6
resourceUuid	用户指定的资源uuid，若指定，系统不会为该资源随机分配uuid			0.6
tag	标签字符串			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.2.3.5 查询用户标签 (QueryUserTag)

管理员可以使用`QueryUserTag`查询用户标签。例如：

```
QueryUserTag resourceUuid=e76952fb94cb4cc2a33fc97bd26e51cc
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见user tag inventory

16.2.3.6 删除标签 (DeleteTag)

管理员可以使用 `DeleteTag` 删除标签，支持删除：系统标签 (SystemTag)、用户标签 (UserTag)、以及资源标签 (Tag)。例如：

```
DeleteTag uuid=f7a13f786e6442d1839c5b565b233ed7
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
deleteMode	请参见 删除资源(Delete Resources)	是	<ul style="list-style-type: none"> Permissive Enforcing 	0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(Create UserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(Create SystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.2.3.7 创建资源标签(CreateTag)

用户可以使用 `CreateTag` 创建资源标签。例如：

```
CreateTag name=vmtag value=vmtag
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称			3.2.0
value	标签的值			3.2.0
description	资源的详细描述	是		3.2.0
color	标签的颜色	是		3.2.0
type	标签的类型	是	<ul style="list-style-type: none"> simple 	3.2.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
			• withToken	
resourceUuid		是		3.2.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

16.2.3.8 查询资源标签(QueryTag)

管理员可以使用`QueryTag`查询资源标签。例如：

```
QueryTag
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[资源标签清单\(Tag inventory\)](#)。

嵌套和扩展域查询 (Nested And Expanded Fields of Query)

域 (Field)	清单 (Inventory)	描述	起始支持版本
tag	usertag Inventory		3.2.0

16.2.3.9 更新资源标签(UpdateTag)

用户可以使用`UpdateTag`更新资源标签。例如：

```
UpdateTag uuid=8715c9f38a7545398b447ed09e15a053
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源的UUID, 唯一标示该资源			3.2.0
name	资源名称	是		3.2.0

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
value	标签的值	是		3.2.0
description	资源的详细描述	是		3.2.0
color	标签的颜色	是		3.2.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

16.2.3.10 加载资源标签(AttachTagToResources)

用户可以使用`AttachTagToResources`加载资源标签到某资源。 例如：

```
AttachTagToResources tagUuid=8715c9f38a7545398b447ed09e15a053 resourceUuids=8a1286923c774be3ae2c565a93456b5f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
tagUuid	标签UUID			3.2.0
resourceUuids	资源UUID			3.2.0
tokens	通过标签存放的键和值	是		3.2.0
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

16.2.3.11 卸载资源标签(DetachTagFromResources)

用户可以使用`DetachTagFromResources`从某资源上卸载资源标签。 例如：

```
DetachTagFromResources tagUuid=8715c9f38a7545398b447ed09e15a053 resourceUuids
=8a1286923c774be3ae2c565a93456b5f
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
tagUuid	标签UUID			3.2.0
resourceUuids	资源UUID			3.2.0
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		3.2.0
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		3.2.0
timeout		是		

16.3 进度条

16.3.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
apild	任务对应的API ID			1.11
all	指定获取所有进度信息	是	<ul style="list-style-type: none"> true false 	1.11
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		1.11
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		1.11

16.3.2 操作 (Operations)

16.3.2.1 获取任务进度 (GetTaskProgress)

管理员可以使用`GetTaskProgress`获取任务进度。例如：

```
GetTaskProgress apild=6fa0b72b3f801867952e3f55b43c3698
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
apild	任务对应的API ID			1.11
all	指定获取所有进度信息			1.11
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		1.11
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		1.11
timeout		是		

16.3.3 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=TaskProgressVO`在用户上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=TaskProgressVO tag=Test1 \
resourceUuid=3fd25b9e5b87423bba5612a45c1f5ecc
```

16.4 通知

16.4.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
name	请参见 资源结构			0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
arguments				0.6
content				0.6
opaque	保留字段，默认为null			0.6
resourceUuid	资源uuid			0.6
resourceType	资源类型			0.6
sender				0.6
time				0.6
status			<ul style="list-style-type: none"> Unread Read 	
type	保留域			0.6
groupBy	以字段分组，相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type	是		1.9
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		0.6

示例

```
{
  "inventories": [
    {
      "arguments": "[\"453edf81a65e40f291d4220d14d20622\",\"ef28703057374e8ea03b9d59b33fcd2a\"]",
      "content": "A strange vm[%s] was found on the host[%s], May cause problems, Please manually clean this vm",
      "createDate": "Mar 12, 2018 4:47:37 AM",
      "lastOpDate": "Mar 12, 2018 4:47:37 AM",
      "name": "system",
      "resourceType": "VmInstanceVO",

```

```

    "resourceUuid": "453edf81a65e40f291d4220d14d20622",
    "sender": "system",
    "status": "Unread",
    "time": 1520801257844,
    "type": "Warning",
    "uuid": "000dfe28a91d4219a69004067a033837"
  },
  {
    "arguments": "[\"453edf81a65e40f291d4220d14d20622\",\"ef28703057374e8ea03b9d59b33fcd2a\"]",
    "content": "A strange vm[%s] was found on the host[%s], May cause problems, Please manually clean this vm",
    "createDate": "Mar 11, 2018 3:24:37 PM",
    "lastOpDate": "Mar 11, 2018 3:24:37 PM",
    "name": "system",
    "resourceType": "VmInstanceVO",
    "resourceUuid": "453edf81a65e40f291d4220d14d20622",
    "sender": "system",
    "status": "Unread",
    "time": 1520753077850,
    "type": "Warning",
    "uuid": "000fe36b8d724d73b8163afda66c5b1f"
  },
}

```

16.4.2 操作 (Operations)

16.4.2.1 删除通知 (DeleteNotifications)

管理员可以使用 *DeleteNotifications* 删除通知。例如：

```
DeleteNotifications uuids=9190d774fe794360937800e32336c4ef
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuids				0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.4.2.2 查询通知 (QueryNotification)

管理员可以使用`QueryNotification`查询通知。例如：

```
QueryNotification resourceUuid=106a535f73ea44ac902e94ba2444ba59
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见notification inventory

16.4.2.3 更新通知状态 (UpdateNotificationsStatus)

管理员可以使用`UpdateNotificationsStatus`更新通知状态。例如：

```
UpdateNotificationsStatus status=Unread uuids=08098bad40974447952d24569197478a
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuids				0.6
status			<ul style="list-style-type: none"> Unread Read 	
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.4.3 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=NotificationVO`在用户上创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=NotificationVO tag=Test1 \
```

```
resourceUuid=3fd25b9e5b87423bba5612a45c1f5ecc
```

16.5 查询可用资源

16.5.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuids	区域uuid	是		0.6
clusterUuids	集群的uuid。用于挂载网络、存储等	是		0.6
hostUuids	物理主机的uuid。用于添加、删除host等	是		0.6
all	all为true，或区域uuid，集群uuid，物理主机uuid必须有一个不为空，或全部都填写	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		0.6

16.5.2 操作 (Operations)

16.5.2.1 获取cpu和内存容量 (GetCpuMemoryCapacity)

管理员可以使用 `GetCpuMemoryCapacity` 获取cpu和内存容量。例如：

```
GetCpuMemoryCapacity zoneUuids=bd73a3d1e6784d49897be5ae785305d8
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
zoneUuids	区域uuid	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
clusterUuids	集群的uuid。用于挂载网络、存储等	是		0.6
hostUuids	物理主机的uuid。用于添加、删除host等	是		0.6
all	all为true，或区域uuid，集群uuid，物理主机uuid必须有一个不为空，或全部都填写	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.6 垃圾回收

16.6.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源结构			0.6
name	请参见 资源结构			0.6
createDate	请参见 资源结构			0.6
lastOpDate	请参见 资源结构			0.6
managementNodeUuid				0.6
context				0.6
runnerClass				0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
status				0.6
type	保留域			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		0.6

16.6.2 操作 (Operations)

16.6.2.1 触发垃圾回收任务 (TriggerGCJob)

管理员可以使用 `TriggerGCJob` 触发垃圾回收任务。例如：

```
TriggerGCJob uuid=838bd276c5cf4320b8163de473f98a45
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
userTags	用户标签, 请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签, 请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.6.2.2 删除垃圾回收任务 (DeleteGCJob)

管理员可以使用`DeleteGCJob`删除垃圾回收任务。例如：

```
DeleteGCJob uuid=838bd276c5cf4320b8163de473f98a45
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	资源uuid			0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.6.2.3 查询垃圾回收任务 (QueryGCJob)

管理员可以使用`QueryGCJob`查询垃圾回收任务。例如：

```
QueryGCJob uuid=1b92f2b5c8f14f599b41ce0553ecc0b7
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见GC job inventory

16.6.3 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=GarbageCollectorVO`创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=GarbageCollectorVO tag=Test1 \
```

```
resourceUuid=3fd25b9e5b87423bba5612a45c1f5ecc
```

16.7 许可证

16.7.1 清单

属性

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签#CreateUserTag#	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签#CreateSystemTag#	是		0.6

16.7.2 操作 (Operations)

16.7.2.1 获取许可证信息 (GetLicenseInfo)

管理员可以使用 `GetLicenseInfo` 获取许可证信息。返回示例：

```
{
  "inventory": {
    "availableCpuNum": 4,
    "cpuNum": 10,
    "expired": false,
    "expiredDate": "2017-12-13T13:55:30.000+08:00",
    "issuedDate": "2017-11-13T13:55:30.000+08:00",
    "licenseRequest": "example request",
    "licenseType": "Paid",
    "user": "test@zstack.io"
  },
  "success": true
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统	是		0.6

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
	标签(CreateSystemTag)			
timeout		是		

16.7.2.2 获取许可证容量 (GetLicenseCapabilities)

管理员可以使用 `GetLicenseCapabilities` 获取许可证容量。返回示例：

```
{
  "capabilities": {
    "addHost": "true",
    "clonevm": "true",
    "imagestore": "true",
    "ipsec": "true",
    "log": "true",
    "monitoring": "true",
    "overProvisioning": "true",
    "pciDevice": "true",
    "performanceMonitor": "true",
    "qos": "true",
    "setVmRootPassword": "true",
    "usbDevice": "true",
    "vipqos": "true",
    "vmware": "true",
    "vrouterRoute": "true"
  },
  "success": true
}
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.7.2.3 删除许可证文件 (DeleteLicense)

管理员可以使用`DeleteLicense`删除许可证文件。例如：

```
DeleteLicense managementNodeUuid=a1b641b3cd084166a5cc79c8c5e0174c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid				0.6
managementNodeUuids	管理节点uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.7.2.4 重新加载许可证 (ReloadLicense)

管理员可以使用`ReloadLicense`重新加载许可证。例如：

```
ReloadLicense managementNodeUuids=a1b641b3cd084166a5cc79c8c5e0174c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
managementNodeUuids	管理节点uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.7.2.5 更新许可证信息 (UpdateLicense)

管理员可以使用 `UpdateLicense` 更新许可证信息。例如：

```
UpdateLicense license=eyJwcmI2YXRISdE1...SIF5QkxSVmt0TFMwdExWeHVJbjA9In0=
managementNodeUuid=a1b641b3cd084166a5cc79c8c5e0174c
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
license	进行过base64 encode的license 内容			0.6
managementNodeUuids	管理节点uuid	是		0.6
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		0.6
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		0.6
timeout		是		

16.8 长时任务

16.8.1 清单

属性 (Properties)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	请参见 资源属性			2.3
name	请参见 资源属性			2.3
description	请参见 资源属性	是		2.3
jobName	任务名称			2.3
jobData	任务数据			2.3
jobResult	任务结果			2.3
managementNodeUuid	管理节点uuid			2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
apild	用于关联TaskProgress的APIID			2.3
targetResource Uuid	目标资源UUID			2.3
state	任务状态			2.3
groupBy				
createDate	请参见 资源属性			2.3
lastOpDate	请参见 资源属性			2.3

示例

```
{
  "apild": "faf95996726e4381aa5226f912857338",
  "createDate": "Jan 30, 2018 3:56:43 PM",
  "jobData": "{\"volumeUuid\":\"3d261d02dc2142eb9806750847d6a4fb\",\"srcPri
    04e5aa0
31fc92e8ddff31\",\"type\":\"NFSTONFSVOLUME\",\"vmInstanceUuid\":\"682c775b19f546f
    6c27e8f
f05c4780bf6d2fa65700f22e\",\"userUuid\":\"36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e\",
    :-1,\"headers
\":{,\"id\":\"85fb934a7b8e40ab9d9a730c63429a36\",\"createdTime\":151729900
    \"jobName\": \"APIPrimaryStorageMigrateVolumeMsg\",
    \"jobResult\": \"Succeeded\",
    \"lastOpDate\": \"Jan 30, 2018 3:56:43 PM\",
    \"managementNodeUuid\": \"b44bfa17ef294a75824db6e455b183fa\",
    \"name\": \"APIPrimaryStorageMigrateVolumeMsg\",
    \"state\": \"Succeeded\",
    \"uuid\": \"b7e65467cffe4bcd9d7ca09ec77d35e8\"
  }
}
```

16.8.2 操作 (Operations)

16.8.2.1 提交长时任务 (SubmitLongJob)

管理员可以使用`SubmitLongJob`提交长时任务。例如：

```
SubmitLongJob jobData={volumeUuid:3d261d02dc2142eb9806750847d6a4fb,dstPrimaryStorageUuid:3024617c6eee45e0845430fef8b8a7f3} \
jobName=APIPrimaryStorageMigrateVolumeMsg
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
name	资源名称	是		2.3

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
description	资源的详细描述	是		2.3
jobName	任务名称			2.3
jobData	任务数据			2.3
resourceUuid	资源UUID	是		2.3
targetResource Uuid		是		2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

16.8.2.2 删除长时任务 (DeleteLongJob)

管理员可以使用 `DeleteLongJob` 删除长时任务。例如：

```
DeleteLongJob uuid=7e42d390839e4fb2afe94e032de2f19d
```

参数 (Parameters)

名字	描述	可选的	可选的参数值	起始支持版本
uuid	任务uuid			2.3
userTags	用户标签，请参见 创建用户标签(CreateUserTag)	是		2.3
systemTags	系统标签，请参见 创建系统标签(CreateSystemTag)	是		2.3
timeout		是		

16.8.2.3 查询长时任务 (QueryLongJob)

管理员可以使用`QueryLongJob`查询长时任务。例如：

```
QueryLongJob jobName=APIPrimaryStorageMigrateVolumeMsg
```

原生域查询 (Primitive Fields of Query)

请参见[longjob inventory](#)

16.8.3 标签 (Tags)

用户可以使用`CreateUserTag resourceType=LongJobVO`创建用户标签。例如：

```
CreateUserTag resourceType=LongJobVO tag=Test1 \  
resourceUuid=3fd25b9e5b87423bba5612a45c1f5ecc
```

17 CLI实践教程

17.1 CLI搭建ZStack云平台

背景信息

本章节将介绍如何使用`zstack-cli`命令搭建ZStack云平台。

本场景采用本地存储、镜像仓库、云路由网络、公有网络和管理网络共用。

基本流程：

1. 使用`zstack-cli`初始化云平台
2. 使用`zstack-cli`创建云路由网络
3. 使用`zstack-cli`创建云主机
4. 使用`zstack-cli`指定控制台密码、ha设置、云盘等参数来创建云主机
5. 使用`zstack-cli`创建弹性IP并验证
6. 使用`zstack-cli`创建端口转发并验证

操作步骤

1. 创建区域

```
admin >>>CreateZone name=Zone-1
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:20:33 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:20:33 PM",
    "name": "Zone-1",
    "state": "Enabled",
    "type": "zstack",
    "uuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

2. 在区域下创建集群

```
admin >>>CreateCluster name=Cluster-1 zoneUuid=af67d572c1104768965120d19ed4c19a hypervisorType=KVM
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:21:34 PM",
    "hypervisorType": "KVM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:21:34 PM",
    "name": "Cluster-1",
    "state": "Enabled",
    "type": "zstack",
    "uuid": "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  }
}
```

```

    },
    "success": true
  }
}

```

3. 在区域的集群下添加物理主机

```

admin >>>AddKVMHost name=Host-1 sshPort=22 username=root password=password
clusterUuid=7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55 managementIp=10.0.119.61
{
  "inventory": {
    "availableCpuCapacity": 40,
    "availableMemoryCapacity": 8186286080,
    "clusterUuid": "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55",
    "cpuNum": 4,
    "cpuSockets": 1,
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:23:15 PM",
    "hypervisorType": "KVM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:23:40 PM",
    "managementIp": "10.0.119.61",
    "name": "Host-1",
    "sshPort": 22,
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "totalCpuCapacity": 40,
    "totalMemoryCapacity": 8186286080,
    "username": "root",
    "uuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

4. 在区域下添加本地主存储

```

admin >>>AddLocalPrimaryStorage name=PS-1 url=/zstack_ps zoneUuid=af67d57
2c1104768965120d19ed4c19a
{
  "inventory": {
    "attachedClusterUuids": [],
    "availableCapacity": 0,
    "availablePhysicalCapacity": 0,
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:25:02 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:25:02 PM",
    "mountPath": "/zstack_ps",
    "name": "PS-1",
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "totalCapacity": 0,
    "totalPhysicalCapacity": 0,
    "type": "LocalStorage",
    "url": "/zstack_ps",
    "uuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

```
}

```

挂载本地主存储到集群

```
admin >>>AttachPrimaryStorageToCluster primaryStorageUuid=f0b8633d067343598faf0
c329be1834f clusterUuid=7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55
{
  "inventory": {
    "attachedClusterUuids": [
      "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55"
    ],
    "availableCapacity": 78236143616,
    "availablePhysicalCapacity": 78236143616,
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:25:02 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:25:02 PM",
    "mountPath": "/zstack_ps",
    "name": "PS-1",
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "systemUsedCapacity": 20059684864,
    "totalCapacity": 98295828480,
    "totalPhysicalCapacity": 98295828480,
    "type": "LocalStorage",
    "url": "/zstack_ps",
    "uuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

5. 添加镜像服务器

```
admin >>>AddImageStoreBackupStorage name=BS-1 url=/zstack_bs username=root
password=password hostname=10.0.119.61
{
  "inventory": {
    "attachedZoneUuids": [],
    "availableCapacity": 78234513408,
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:28:27 PM",
    "hostname": "10.0.119.61",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:28:34 PM",
    "name": "BS-1",
    "sshPort": 22,
    "state": "Enabled",
    "status": "Connected",
    "totalCapacity": 98295828480,
    "type": "ImageStoreBackupStorage",
    "url": "/zstack_bs",
    "username": "root",
    "uuid": "d2b7899877f24a07bd846036f18c95c8"
  },
  "success": true
}
```

挂载镜像服务器到区域

```
admin >>>AttachBackupStorageToZone backupStorageUuid=d2b7899877f24a07bd846
036f18c95c8 zoneUuid=af67d572c1104768965120d19ed4c19a
{
```

```

"inventory": {
  "attachedZoneUuids": [
    "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  ],
  "availableCapacity": 78234513408,
  "createDate": "Nov 24, 2017 4:28:27 PM",
  "hostname": "10.0.119.61",
  "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:28:34 PM",
  "name": "BS-1",
  "sshPort": 22,
  "state": "Enabled",
  "status": "Connected",
  "totalCapacity": 98295828480,
  "type": "ImageStoreBackupStorage",
  "url": "/zstack_bs",
  "username": "root",
  "uuid": "d2b7899877f24a07bd846036f18c95c8"
},
"success": true
}

```

6. 创建计算规格

```

admin >>>CreateInstanceOffering name=InstanceOffering cpuNum=1 memorySize
=1073741824
{
  "inventory": {
    "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
    "cpuNum": 1,
    "cpuSpeed": 0,
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:30:22 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:30:22 PM",
    "memorySize": 1073741824,
    "name": "InstanceOffering",
    "sortKey": 0,
    "state": "Enabled",
    "type": "UserVm",
    "uuid": "ed3de28193e343b5ab27cb425318ff21"
  },
  "success": true
}

```

7. 添加创建云主机的镜像

```

admin >>>AddImage name=Image-1 url=http://192.168.200.100/mirror/diskimages/
centos7.2-test-8G.qcow2 backupStorageUuids=d2b7899877f24a07bd846036f18c95c8
format=qcow2 platform=Linux
{
  "inventory": {
    "actualSize": 2618611200,
    "backupStorageRefs": [
      {
        "backupStorageUuid": "d2b7899877f24a07bd846036f18c95c8",
        "createDate": "Nov 24, 2017 4:32:55 PM",
        "imageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
        "installPath": "zstore://0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b/d27dcabb17adcd
9c16f1ab6d1e705ca8a7bbdb89",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:32:55 PM",
        "status": "Ready"
      }
    ]
  },
}

```

```

    "createDate": "Nov 24, 2017 4:32:55 PM",
    "format": "qcow2",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:35:23 PM",
    "md5Sum": "7905bd85897480da05ed619a7d3a468b86ece47bd31c9d5ff2baa21b
ee29388e",
    "mediaType": "RootVolumeTemplate",
    "name": "Image-1",
    "platform": "Linux",
    "size": 8589934592,
    "state": "Enabled",
    "status": "Ready",
    "system": false,
    "type": "zstack",
    "url": "http://192.168.200.100/mirror/diskimages/centos7.2-test-8G.qcow2",
    "uuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b"
  },
  "success": true
}

```

添加云路由的镜像

```

admin >>>AddImage name=VR url=http://192.168.200.100/mirror/diskimages/zstack-
vrouter-latest.qcow2 backupStorageUuids=d2b7899877f24a07bd846036f18c95c8 format
=qcow2 platform=Linux system=true
{
  "inventory": {
    "actualSize": 293641216,
    "backupStorageRefs": [
      {
        "backupStorageUuid": "d2b7899877f24a07bd846036f18c95c8",
        "createDate": "Nov 24, 2017 4:37:58 PM",
        "imageUuid": "81df8288d9054448b3518573f805a6b7",
        "installPath": "zstore://81df8288d9054448b3518573f805a6b7/6fe3929dee1ae4
7eee48fee8d4696463e6c7b829",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:37:58 PM",
        "status": "Ready"
      }
    ],
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:37:57 PM",
    "format": "qcow2",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:38:44 PM",
    "md5Sum": "2371972fe83831b2c196801c04cd5afa651226ba3c3f872facd4e06c
2a6aa6c5",
    "mediaType": "RootVolumeTemplate",
    "name": "VR",
    "platform": "Linux",
    "size": 8589934592,
    "state": "Enabled",
    "status": "Ready",
    "system": true,
    "type": "zstack",
    "url": "http://192.168.200.100/mirror/diskimages/zstack-vrouter-latest.qcow2",
    "uuid": "81df8288d9054448b3518573f805a6b7"
  },
  "success": true
}

```

```
}

```

8. 在区域下创建二层公有网络

```
admin >>>CreateL2NoVlanNetwork physicalInterface=eth0 zoneUuid=af67d572c11047
68965120d19ed4c19a name=L2-pub
{
  "inventory": {
    "attachedClusterUids": [],
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:40:01 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:40:01 PM",
    "name": "L2-pub",
    "physicalInterface": "eth0",
    "type": "L2NoVlanNetwork",
    "uuid": "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

挂载二层公有网络到集群

```
admin >>>AttachL2NetworkToCluster clusterUuid=7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55
l2NetworkUuid=18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619
{
  "inventory": {
    "attachedClusterUids": [
      "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55"
    ],
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:40:01 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:40:01 PM",
    "name": "L2-pub",
    "physicalInterface": "eth0",
    "type": "L2NoVlanNetwork",
    "uuid": "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

9. 在区域下创建二层私有网络

```
admin >>>CreateL2VlanNetwork name=L2-pri vlan=2763 physicalInterface=eth0 zoneUi
d=af67d572c1104768965120d19ed4c19a
{
  "inventory": {
    "attachedClusterUids": [],
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:42:08 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:42:08 PM",
    "name": "L2-pri",
    "physicalInterface": "eth0",
    "type": "L2VlanNetwork",
    "uuid": "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",
    "vlan": 2763,
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

```
}

```

挂载二层私有网络到集群

```
admin >>>AttachL2NetworkToCluster clusterUuid=7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55
l2NetworkUuid=81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e
{
  "inventory": {
    "attachedClusterUuids": [
      "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55"
    ],
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:42:08 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:42:08 PM",
    "name": "L2-pri",
    "physicalInterface": "eth0",
    "type": "L2VlanNetwork",
    "uuid": "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",
    "vlan": 2763,
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

10.二层公有网络下创建三层公有网络

```
admin >>>CreateL3Network name=L3-pub l2NetworkUuid=18e6f9183ab74c43bf6f5
4f4cb9ac619 category=Public system=false
{
  "inventory": {
    "category": "Public",
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:44:07 PM",
    "ipRanges": [],
    "l2NetworkUuid": "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:44:07 PM",
    "name": "L3-pub",
    "networkServices": [],
    "state": "Enabled",
    "system": false,
    "type": "L3BasicNetwork",
    "uuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}
```

添加网络段

```
admin >>>AddIpRange l3NetworkUuid=d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d startIp=10
.108.10.100 endIp=10.108.10.110 netmask=255.0.0.0 gateway=10.0.0.1 name=L3-PUB
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:47:21 PM",
    "endIp": "10.108.10.110",
    "gateway": "10.0.0.1",
    "l3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:47:21 PM",
    "name": "L3-PUB",
    "netmask": "255.0.0.0",
    "networkCidr": "10.0.0.1/8",

```

```

    "startIp": "10.108.10.100",
    "uuid": "73b061cac86d40bfa49cda68b584d589"
  },
  "success": true
}

```

添加DNS

```

admin >>>AddDnsToL3Network I3NetworkUuid=d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d
dns=223.5.5.5
{
  "inventory": {
    "category": "Public",
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:44:07 PM",
    "dns": [
      "223.5.5.5"
    ],
    "ipRanges": [
      {
        "createDate": "Nov 24, 2017 4:47:21 PM",
        "endIp": "10.108.10.110",
        "gateway": "10.0.0.1",
        "I3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:47:21 PM",
        "name": "L3-PUB",
        "netmask": "255.0.0.0",
        "networkCidr": "10.0.0.1/8",
        "startIp": "10.108.10.100",
        "uuid": "73b061cac86d40bfa49cda68b584d589"
      }
    ],
    "I2NetworkUuid": "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:44:07 PM",
    "name": "L3-pub",
    "networkServices": [],
    "state": "Enabled",
    "system": false,
    "type": "L3BasicNetwork",
    "uuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

查询网络服务模块的UUID，用于提供扁平网络的网络服务模块UUID

```

admin >>>QueryNetworkServiceProvider name="Flat Network Service Provider"
{
  "inventories": [
    {
      "attachedL2NetworkUuids": [
        "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",
        "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619"
      ],
      "createDate": "Nov 13, 2017 3:01:53 PM",
      "description": "Flat Network Service Provider",
      "lastOpDate": "Nov 13, 2017 3:01:53 PM",
      "name": "Flat Network Service Provider",
      "networkServiceTypes": [
        "Userdata",

```

```

        "Eip",
        "DHCP"
    ],
    "type": "Flat",
    "uuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee"
  }
],
"success": true
}

```

挂载网络服务到三层公有网络，此时公有网络可用于创建云主机

```

admin >>>AttachNetworkServiceToL3Network l3NetworkUuid=d701ff5f4e4c4cdf87791
99c5d8d168d networkServices="{['3d46e334773845adac0d90c86a5999ee':['Userdata','Eip
','DHCP']]"
{
  "inventory": {
    "category": "Public",
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:44:07 PM",
    "dns": [
      "223.5.5.5"
    ],
    "ipRanges": [
      {
        "createDate": "Nov 24, 2017 4:47:21 PM",
        "endIp": "10.108.10.110",
        "gateway": "10.0.0.1",
        "l3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:47:21 PM",
        "name": "L3-PUB",
        "netmask": "255.0.0.0",
        "networkCidr": "10.0.0.1/8",
        "startIp": "10.108.10.100",
        "uuid": "73b061cac86d40bfa49cda68b584d589"
      }
    ],
    "l2NetworkUuid": "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:44:07 PM",
    "name": "L3-pub",
    "networkServices": [
      {
        "l3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
        "networkServiceProviderUuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee",
        "networkServiceType": "Eip"
      },
      {
        "l3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
        "networkServiceProviderUuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee",
        "networkServiceType": "DHCP"
      },
      {
        "l3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
        "networkServiceProviderUuid": "3d46e334773845adac0d90c86a5999ee",
        "networkServiceType": "Userdata"
      }
    ]
  },
  "state": "Enabled",
  "system": false,
  "type": "L3BasicNetwork",
  "uuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
  "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
}

```

```

    },
    "success": true
  }
}

```

11.使用三层公有网络同时作为公有网络和管理网络，创建云路由规格，使用之前添加的云路由镜像

```

admin >>>CreateVirtualRouterOffering cpuNum=2 memorySize=2147483648 imageUu
id=81df8288d9054448b3518573f805a6b7 managementNetworkUuid=d701ff5f4e4c4c
df8779199c5d8d168d publicNetworkUuid=d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d name
=VR-Offering zoneUuid=af67d572c1104768965120d19ed4c19a
{
  "inventory": {
    "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
    "cpuNum": 2,
    "cpuSpeed": 0,
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:55:14 PM",
    "imageUuid": "81df8288d9054448b3518573f805a6b7",
    "isDefault": false,
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:55:14 PM",
    "managementNetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "memorySize": 2147483648,
    "name": "VR-Offering",
    "publicNetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "sortKey": 0,
    "state": "Enabled",
    "type": "VirtualRouter",
    "uuid": "9f68633082494b35a20551dd3805ea6b",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

12.创建三层私有网络

```

admin >>>CreateL3Network name=L3-pri l2NetworkUuid=81c73ae08d2240dd95e37
8967c213c2e category=Private
{
  "inventory": {
    "category": "Private",
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:56:37 PM",
    "ipRanges": [],
    "l2NetworkUuid": "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:56:37 PM",
    "name": "L3-pri",
    "networkServices": [],
    "state": "Enabled",
    "system": false,
    "type": "L3BasicNetwork",
    "uuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

添加网络段

```

admin >>>AddIpRangeByNetworkCidr l3NetworkUuid=7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9
251d networkCidr=192.168.10.0/24 name=L3-PRI
{
  "inventory": {

```

```

    "createDate": "Nov 24, 2017 4:58:11 PM",
    "endIp": "192.168.10.254",
    "gateway": "192.168.10.1",
    "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:58:11 PM",
    "name": "L3-PRI",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "networkCidr": "192.168.10.0/24",
    "startIp": "192.168.10.2",
    "uuid": "89a731c83ae24738bec84916128af056"
  },
  "success": true
}

```

添加DNS

```

admin >>>AddDnsToL3Network l3NetworkUuid=7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d
dns=223.5.5.5
{
  "inventory": {
    "category": "Private",
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:56:37 PM",
    "dns": [
      "223.5.5.5"
    ],
    "ipRanges": [
      {
        "createDate": "Nov 24, 2017 4:58:11 PM",
        "endIp": "192.168.10.254",
        "gateway": "192.168.10.1",
        "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:58:11 PM",
        "name": "L3-PRI",
        "netmask": "255.255.255.0",
        "networkCidr": "192.168.10.0/24",
        "startIp": "192.168.10.2",
        "uuid": "89a731c83ae24738bec84916128af056"
      }
    ],
    "l2NetworkUuid": "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:56:37 PM",
    "name": "L3-pri",
    "networkServices": [],
    "state": "Enabled",
    "system": false,
    "type": "L3BasicNetwork",
    "uuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

查询网络服务模块的UUID，用于提供云路由网络的网络服务模块UUID

```

admin >>>QueryNetworkServiceProvider name="vrouter"
{
  "inventories": [
    {
      "attachedL2NetworkUuids": [
        "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",

```

```

    "18e6f9183ab74c43bf6f54f4cb9ac619"
  ],
  "createDate": "Nov 13, 2017 3:01:53 PM",
  "description": "zstack vrouter network service provider",
  "lastOpDate": "Nov 13, 2017 3:01:53 PM",
  "name": "vrouter",
  "networkServiceTypes": [
    "IPsec",
    "VRouterRoute",
    "CentralizedDNS",
    "VipQos",
    "DNS",
    "SNAT",
    "LoadBalancer",
    "PortForwarding",
    "Eip",
    "DHCP"
  ],
  "type": "vrouter",
  "uuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3"
}
],
"success": true
}

```

挂载网络服务到三层私有网络

```

admin >>>AttachNetworkServiceToL3Network l3NetworkUuid=7bf9e3ee3f8f4765bc203
31b1fc9251d networkServices="{['a04998321fc44bf8a6050b93986329d3':['IPsec','VRouter
Route','CentralizedDNS','VipQos','DNS','SNAT','LoadBalancer','PortForwarding','Eip
','DHCP']]"
{
  "inventory": {
    "category": "Private",
    "createDate": "Nov 24, 2017 4:56:37 PM",
    "dns": [
      "223.5.5.5"
    ],
    "ipRanges": [
      {
        "createDate": "Nov 24, 2017 4:58:11 PM",
        "endIp": "192.168.10.254",
        "gateway": "192.168.10.1",
        "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:58:11 PM",
        "name": "L3-PRI",
        "netmask": "255.255.255.0",
        "networkCidr": "192.168.10.0/24",
        "startIp": "192.168.10.2",
        "uuid": "89a731c83ae24738bec84916128af056"
      }
    ],
    "l2NetworkUuid": "81c73ae08d2240dd95e378967c213c2e",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 4:56:37 PM",
    "name": "L3-pri",
    "networkServices": [
      {
        "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
        "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
        "networkServiceType": "PortForwarding"
      }
    ]
  }
}

```

```

    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "VipQos"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "DNS"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "VRouterRoute"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "SNAT"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "IPsec"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "LoadBalancer"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "Eip"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "CentralizedDNS"
    },
    {
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "networkServiceProviderUuid": "a04998321fc44bf8a6050b93986329d3",
      "networkServiceType": "DHCP"
    }
  ],
  "state": "Enabled",
  "system": false,
  "type": "L3BasicNetwork",
  "uuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
  "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
},
"success": true
}

```

创建系统标签，使云路由规格和三层私有网络关联

```

admin >>>CreateSystemTag resourceUuid=9f68633082494b35a20551dd3805ea6b tag
="guestL3Network::7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d" resourceType=InstanceOfferi
ngVO
{

```

```

"inventory": {
  "createDate": "Nov 24, 2017 5:04:11 PM",
  "inherent": false,
  "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:04:11 PM",
  "resourceType": "InstanceOfferingVO",
  "resourceUuid": "9f68633082494b35a20551dd3805ea6b",
  "tag": "guestL3Network::7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
  "type": "System",
  "uuid": "09c558c2023647a6820673382a4ac9ce"
},
"success": true
}

```

13.创建云盘规格

```

admin >>>CreateDiskOffering name=Data-Volumn-Offering diskSize=10737418240
{
  "inventory": {
    "allocatorStrategy": "DefaultPrimaryStorageAllocationStrategy",
    "createDate": "Nov 24, 2017 5:05:35 PM",
    "diskSize": 10737418240,
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:05:35 PM",
    "name": "Data-Volumn-Offering",
    "sortKey": 0,
    "state": "Enabled",
    "type": "DefaultDiskOfferingType",
    "uuid": "40b562ef06c44e1897681c02fd354416"
  },
  "success": true
}

```

14.创建云主机，使用原本添加的镜像UUID、计算规格和网络选项

```

admin >>>CreateVmInstance name=VM-1 instanceOfferingUuid=ed3de28193e343
b5ab27cb425318ff21 imageUuid=0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b l3NetworkUuids
=7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d
{
  "inventory": {
    "allVolumes": [
      {
        "actualSize": 2618611200,
        "createDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "description": "Root volume for VM[uuid:143440faca89413e8b6094c9e1b12157
]",
        "deviceId": 0,
        "format": "qcow2",
        "installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700
f22e/vol-3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb/3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb
.qcow2",
        "isShareable": false,
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "name": "ROOT-for-VM-1",
        "primaryStorageUuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
        "rootImageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
        "size": 8589934592,
        "state": "Enabled",
        "status": "Ready",
        "type": "Root",
        "uuid": "3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb",
        "vmInstanceUuid": "143440faca89413e8b6094c9e1b12157"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
    "clusterUuid": "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55",
    "cpuNum": 1,
    "cpuSpeed": 0,
    "createDate": "Nov 24, 2017 5:08:01 PM",
    "defaultL3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
    "hostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
    "hypervisorType": "KVM",
    "imageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
    "instanceOfferingUuid": "ed3de28193e343b5ab27cb425318ff21",
    "lastHostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:09:17 PM",
    "memorySize": 1073741824,
    "name": "VM-1",
    "platform": "Linux",
    "rootVolumeUuid": "3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb",
    "state": "Running",
    "type": "UserVm",
    "uuid": "143440faca89413e8b6094c9e1b12157",
    "vmNics": [
      {
        "createDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "deviceId": 0,
        "gateway": "192.168.10.1",
        "ip": "192.168.10.129",
        "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "mac": "fa:af:40:4b:39:00",
        "netmask": "255.255.255.0",
        "uuid": "c42be9f56798419fadfa0f34475c9b4a",
        "vmInstanceUuid": "143440faca89413e8b6094c9e1b12157"
      }
    ],
    "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
  },
  "success": true
}

```

- 15.创建云主机，使用原本添加的镜像UUID、计算规格和网络选项，并指定数据盘规格、集群、物理主机、控制台密码、ha neverstop开启、指定数据盘的主存储等选项

```

admin >>>CreateVmInstance name=VM-2 instanceOfferingUuid=ed3de28193e343
b5ab27cb425318ff21 imageUuid=0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b l3NetworkUuids
=7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d dataDiskOfferingUuids=40b562ef06c44e1897681
c02fd354416 clusterUuid=7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55 hostUuid=6dd772c
add314b3d93d2150fc70d112c systemTags="consolePassword::123456","ha::NeverStop
","vmConsoleMode::vnc","primaryStorageUuidForDataVolume::f0b8633d067343598faf0
c329be1834f"
{
  "inventory": {
    "allVolumes": [
      {
        "actualSize": 0,
        "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
        "description": "DataVolume-effeb1b473334dc48773befe5301292b",
        "deviceId": 1,
        "diskOfferingUuid": "40b562ef06c44e1897681c02fd354416",
        "format": "qcow2",

```

```

      "installPath": "/zstack_ps/dataVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700
f22e/vol-9a11ebdc1b074aea82292e148c8be4d6/9a11ebdc1b074aea82292e148c8be4d6
.qcow2",
      "isShareable": false,
      "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
      "name": "DATA-for-VM-2",
      "primaryStorageUuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
      "size": 10737418240,
      "state": "Enabled",
      "status": "Ready",
      "type": "Data",
      "uuid": "9a11ebdc1b074aea82292e148c8be4d6",
      "vmInstanceUuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b"
    },
    {
      "actualSize": 2618611200,
      "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
      "description": "Root volume for VM[uuid:effeb1b473334dc48773befe5301292b]",
      "deviceId": 0,
      "format": "qcow2",
      "installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700
f22e/vol-c82422eae86e4eb8bea225e860d62444/c82422eae86e4eb8bea225e860d62444
.qcow2",
      "isShareable": false,
      "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
      "name": "ROOT-for-VM-2",
      "primaryStorageUuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
      "rootImageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
      "size": 8589934592,
      "state": "Enabled",
      "status": "Ready",
      "type": "Root",
      "uuid": "c82422eae86e4eb8bea225e860d62444",
      "vmInstanceUuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b"
    }
  ],
  "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
  "clusterUuid": "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55",
  "cpuNum": 1,
  "cpuSpeed": 0,
  "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
  "defaultL3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
  "hostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
  "hypervisorType": "KVM",
  "imageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
  "instanceOfferingUuid": "ed3de28193e343b5ab27cb425318ff21",
  "lastHostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
  "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:16 PM",
  "memorySize": 1073741824,
  "name": "VM-2",
  "platform": "Linux",
  "rootVolumeUuid": "c82422eae86e4eb8bea225e860d62444",
  "state": "Running",
  "type": "UserVm",
  "uuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b",
  "vmNics": [
    {
      "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
      "deviceId": 0,
      "gateway": "192.168.10.1",
      "ip": "192.168.10.201",
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",

```

```

        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
        "mac": "fa:be:4f:fb:db:00",
        "netmask": "255.255.255.0",
        "uuid": "92e6d8b564654efebd17ecade2d48aa9",
        "vmInstanceUuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b"
    }
  ],
  "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
},
"success": true
}

```

16.创建弹性IP服务

a) 创建虚拟IP，获取其UUID

```

admin >>>CreateVip name=VIP-EIP l3NetworkUuid=d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 5:14:29 PM",
    "gateway": "10.0.0.1",
    "ip": "10.108.10.108",
    "l3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:14:29 PM",
    "name": "VIP-EIP",
    "netmask": "255.0.0.0",
    "state": "Enabled",
    "uuid": "db4d627e2f7f4be8bbd626240e31a521"
  },
  "success": true
}

```

b) 创建弹性IP，获取其UUID

```

admin >>>CreateEip name=EIP vipUuid=db4d627e2f7f4be8bbd626240e31a521
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 5:15:18 PM",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:15:18 PM",
    "name": "EIP",
    "state": "Enabled",
    "uuid": "e60a1580bc0240518241594f3570218e",
    "vipIp": "10.108.10.108",
    "vipUuid": "db4d627e2f7f4be8bbd626240e31a521"
  },
  "success": true
}

```

c) 查询云主机VM-1的vmNics的UUID

```

admin >>>QueryVmInstance name=VM-1
{
  "inventories": [
    {
      "allVolumes": [
        {
          "actualSize": 2618611200,
          "createDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
          "description": "Root volume for VM[uuid:143440faca89413e8b6094c9e1b1
2157]",

```

```

        "deviceId": 0,
        "format": "qcow2",
        "installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700
f22e/vol-3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb/3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb
.qcow2",
        "isShareable": false,
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "name": "ROOT-for-VM-1",
        "primaryStorageUuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
        "rootImageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
        "size": 8589934592,
        "state": "Enabled",
        "status": "Ready",
        "type": "Root",
        "uuid": "3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb",
        "vmInstanceUuid": "143440faca89413e8b6094c9e1b12157"
    }
],
"allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
"clusterUuid": "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55",
"cpuNum": 1,
"cpuSpeed": 0,
"createDate": "Nov 24, 2017 5:08:01 PM",
"defaultL3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
"hostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
"hypervisorType": "KVM",
"imageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
"instanceOfferingUuid": "ed3de28193e343b5ab27cb425318ff21",
"lastHostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
"lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:09:17 PM",
"memorySize": 1073741824,
"name": "VM-1",
"platform": "Linux",
"rootVolumeUuid": "3ab0afbd82c6434dac7de11d0363abdb",
"state": "Running",
"type": "UserVm",
"uuid": "143440faca89413e8b6094c9e1b12157",
"vmNics": [
    {
        "createDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "deviceId": 0,
        "gateway": "192.168.10.1",
        "ip": "192.168.10.129",
        "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:08:02 PM",
        "mac": "fa:af:40:4b:39:00",
        "netmask": "255.255.255.0",
        "uuid": "c42be9f56798419fadfa0f34475c9b4a",
        "vmInstanceUuid": "143440faca89413e8b6094c9e1b12157"
    }
],
"zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
}
],
"success": true
}

```

d) 绑定弹性IP到云主机网卡

```

admin >>>AttachEip eipUuid=e60a1580bc0240518241594f3570218e vmNicUuid=c42be9f
56798419fadfa0f34475c9b4a
{

```

```

"inventory": {
  "createDate": "Nov 24, 2017 5:15:18 PM",
  "guestIp": "192.168.10.129",
  "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:17:16 PM",
  "name": "EIP",
  "state": "Enabled",
  "uuid": "e60a1580bc0240518241594f3570218e",
  "vipIp": "10.108.10.108",
  "vipUuid": "db4d627e2f7f4be8bbd626240e31a521",
  "vmNicUuid": "c42be9f56798419fadfa0f34475c9b4a"
},
"success": true
}

```

- e) SSH登录到弹性IP地址检查弹性IP是否可用

如图 48: 通过弹性IP登录云主机VM-1所示 :

图 48: 通过弹性IP登录云主机VM-1

```

192-168-10-238 login: root
Password:
Last login: Fri Nov 24 17:57:03 from 10.108.10.108
root@192-168-10-238 ~]# ssh 10.108.10.108
root@10.108.10.108's password:
Last login: Fri Nov 24 17:57:45 2017
root@192-168-10-238 ~]# _

```

17.创建端口转发服务

- a) 创建虚拟IP，获取其UUID

```

admin >>>CreateVip name=PF I3NetworkUuid=d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 5:28:11 PM",
    "gateway": "10.0.0.1",
    "ip": "10.108.10.109",
    "I3NetworkUuid": "d701ff5f4e4c4cdf8779199c5d8d168d",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:28:11 PM",
    "name": "PF",
    "netmask": "255.0.0.0",
    "state": "Enabled",
    "uuid": "2898660b07b54832b2d39c285acd803c"
  },
  "success": true
}

```

```
}
}
```

b) 创建端口转发服务，指定端口范围

```
admin >>>CreatePortForwardingRule name=PF vipUuid=2898660b07b54832b2d39
c285acd803c vipPortStart=22 vipPortEnd=80 protocolType=TCP
{
  "inventory": {
    "name": "PF",
    "privatePortEnd": 80,
    "privatePortStart": 22,
    "protocolType": "TCP",
    "state": "Enabled",
    "uuid": "03a54bf2ec3a4252a51cada88298fd0c",
    "vipIp": "10.108.10.109",
    "vipPortEnd": 80,
    "vipPortStart": 22,
    "vipUuid": "2898660b07b54832b2d39c285acd803c"
  },
  "success": true
}
```

c) 查询云主机VM-2的vmNics的UUID

```
admin >>>QueryVmInstance name=VM-2
{
  "inventories": [
    {
      "allVolumes": [
        {
          "actualSize": 2618611200,
          "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
          "description": "Root volume for VM[uuid:effeb1b473334dc48773befe5301
292b]",
          "deviceId": 0,
          "format": "qcow2",
          "installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700
f22e/vol-c82422eae86e4eb8bea225e860d62444/c82422eae86e4eb8bea225e860d62444
.qcow2",
          "isShareable": false,
          "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
          "name": "ROOT-for-VM-2",
          "primaryStorageUuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
          "rootImageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
          "size": 8589934592,
          "state": "Enabled",
          "status": "Ready",
          "type": "Root",
          "uuid": "c82422eae86e4eb8bea225e860d62444",
          "vmInstanceUuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b"
        },
        {
          "actualSize": 0,
          "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
          "description": "DataVolume-effeb1b473334dc48773befe5301292b",
          "deviceId": 1,
          "diskOfferingUuid": "40b562ef06c44e1897681c02fd354416",
          "format": "qcow2",
          "installPath": "/zstack_ps/dataVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700
f22e/vol-9a11ebdc1b074aea82292e148c8be4d6/9a11ebdc1b074aea82292e148c8be4d6
.qcow2",
```

```

        "isShareable": false,
        "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
        "name": "DATA-for-VM-2",
        "primaryStorageUuid": "f0b8633d067343598faf0c329be1834f",
        "size": 10737418240,
        "state": "Enabled",
        "status": "Ready",
        "type": "Data",
        "uuid": "9a11ebdc1b074aea82292e148c8be4d6",
        "vmInstanceUuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b"
    }
  ],
  "allocatorStrategy": "LeastVmPreferredHostAllocatorStrategy",
  "clusterUuid": "7cfa5479e92d4e9095a8010eda78fa55",
  "cpuNum": 1,
  "cpuSpeed": 0,
  "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
  "defaultL3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
  "hostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
  "hypervisorType": "KVM",
  "imageUuid": "0d38fc48c0af4341bec4e19a35e7b55b",
  "instanceOfferingUuid": "ed3de28193e343b5ab27cb425318ff21",
  "lastHostUuid": "6dd772cadd314b3d93d2150fc70d112c",
  "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:16 PM",
  "memorySize": 1073741824,
  "name": "VM-2",
  "platform": "Linux",
  "rootVolumeUuid": "c82422eae86e4eb8bea225e860d62444",
  "state": "Running",
  "type": "UserVm",
  "uuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b",
  "vmNics": [
    {
      "createDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
      "deviceId": 0,
      "gateway": "192.168.10.1",
      "ip": "192.168.10.201",
      "l3NetworkUuid": "7bf9e3ee3f8f4765bc20331b1fc9251d",
      "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:13:04 PM",
      "mac": "fa:be:4f:fb:db:00",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "uuid": "92e6d8b564654efebd17ecade2d48aa9",
      "vmInstanceUuid": "effeb1b473334dc48773befe5301292b"
    }
  ],
  "zoneUuid": "af67d572c1104768965120d19ed4c19a"
}
},
"success": true
}

```

d) 挂载端口转发规则到云主机的网卡

```

admin >>>AttachPortForwardingRule vmNicUuid=92e6d8b564654efebd17ecade2d48aa9
ruleUuid=03a54bf2ec3a4252a51cada88298fd0c
{
  "inventory": {
    "createDate": "Nov 24, 2017 5:29:27 PM",
    "guestIp": "192.168.10.201",
    "lastOpDate": "Nov 24, 2017 5:30:52 PM",
    "name": "PF",
    "privatePortEnd": 80,

```

```
"privatePortStart": 22,  
"protocolType": "TCP",  
"state": "Enabled",  
"uuid": "03a54bf2ec3a4252a51cada88298fd0c",  
"vipIp": "10.108.10.109",  
"vipPortEnd": 80,  
"vipPortStart": 22,  
"vipUuid": "2898660b07b54832b2d39c285acd803c",  
"vmNicUuid": "92e6d8b564654efebd17ecade2d48aa9"  
},  
"success": true  
}
```

e) SSH登录验证端口转发规则是否生效

如图 49: 通过端口转发登录云主机VM-2所示 :

图 49: 通过端口转发登录云主机VM-2

```
[root@192-168-10-129 ~]# ssh 10.108.10.109 -p 22  
The authenticity of host '10.108.10.109 (10.108.10.109)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is c0:12:7f:ac:f1:0b:5e:c8:66:34:21:a4:91:cb:09:ee.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes  
Warning: Permanently added '10.108.10.109' (ECDSA) to the list of known hosts.  
root@10.108.10.109's password:  
Last login: Fri Nov 24 17:33:33 2017  
[root@192-168-10-201 ~]# _
```

后续操作

至此，使用zstack-cli命令搭建ZStack云平台介绍完毕。

术语表

区域 (Zone)

ZStack中最大的一个资源定义，包括集群、二层网络、主存储等资源。

集群 (Cluster)

一个集群是类似物理主机 (Host) 组成的逻辑组。在同一个集群中的物理主机必须安装相同的操作系统 (虚拟机管理程序, Hypervisor)，拥有相同的二层网络连接，可以访问相同的主存储。在实际的数据中心，一个集群通常对应一个机架 (Rack)。

管理节点 (Management Node)

安装系统的物理主机，提供UI管理、云平台部署功能。

计算节点 (Compute Node)

也称之为物理主机 (或物理机)，为云主机实例提供计算、网络、存储等资源的物理主机。

主存储 (Primary Storage)

用于存储云主机磁盘文件的存储服务器。支持本地存储、NFS、Ceph、Shared Mount Point等类型。

镜像服务器 (Backup Storage)

也称之为备份存储服务器，主要用于保存镜像模板文件。建议单独部署镜像服务器。

镜像仓库 (Image Store)

镜像服务器的一种类型，可以为正在运行的云主机快速创建镜像，高效管理云主机镜像的版本变迁以及发布，实现快速上传、下载镜像，镜像快照，以及导出镜像的操作。

云主机 (VM Instance)

运行在物理机上的虚拟机实例，具有独立的IP地址，可以访问公共网络，运行应用服务。

镜像 (Image)

云主机或云盘使用的镜像模板文件，镜像模板包括系统云盘镜像和数据云盘镜像。

云盘 (Volume)

云主机的数据盘，给云主机提供额外的存储空间，共享云盘可挂载到一个或多个云主机共同使用。

计算规格 (Instance Offering)

启动云主机涉及到的CPU数量、内存、网络设置等规格定义。

云盘规格 (Disk Offering)

创建云盘容量大小的规格定义。

二层网络 (L2 Network)

二层网络对应于一个二层广播域，进行二层相关的隔离。一般用物理网络的设备名称标识。

三层网络 (L3 Network)

云主机使用的网络配置，包括IP地址范围、网关、DNS等。

公有网络 (Public Network)

由因特网信息中心分配的公有IP地址或者可以连接到外部互联网的IP地址。

私有网络 (Private Network)

云主机连接和使用的内部网络。

L2NoVlanNetwork

物理主机的网络连接不采用Vlan设置。

L2VlanNetwork

物理主机节点的网络连接采用Vlan设置，Vlan需要在交换机端提前进行设置。

VXLAN网络池 (VXLAN Network Pool)

VXLAN网络中的 Underlay 网络，一个 VXLAN 网络池可以创建多个 VXLAN Overlay 网络 (即 VXLAN 网络)，这些 Overlay 网络运行在同一组 Underlay 网络设施上。

VXLAN网络 (VXLAN)

使用 VXLAN 协议封装的二层网络，单个 VXLAN 网络需从属于一个大的 VXLAN 网络池，不同 VXLAN 网络间相互二层隔离。

云路由 (vRouter)

云路由通过定制的Linux云主机来实现的多种网络服务。

安全组 (Security Group)

针对云主机进行第三层网络的防火墙控制，对IP地址、网络包类型或网络包流向等可以设置不同的安全规则。

弹性IP (EIP)

公有网络接入到私有网络的IP地址。

快照 (Snapshot)

某一个时间点上某一个磁盘的数据备份。包括自动快照和手动快照两种类型。